
# Программирование в Linux



Межпроцессное взаимодействие. ptrace

Системный вызов, позволяющий контролировать исполнение других процессов (тредов).

Основное назначение — отладка

- Смотреть/изменять значения регистров (GETREGS/SETREGS, PEEKUSER/POKEUSER)
- Смотреть/изменять значения в памяти (PEEKTEXT/POKETEXT, PEEKDATA/POKEDATA)
- Отслеживать получаемые сигналы (GETSIGINFO/SETSEGINFO)
- Контролировать блокировку сигналов (GETSIGMASK/SETSIGMASK)
- Перехватывать системные вызовы (SYSCALL)
- Выполнять по шагам (SINGLESTEP)

#### Подключаемся

ptrace(PTRACE\_TRACEME, 0, NULL, NULL)

Этот вызов выполняет дочерний процесс, подключая родительский в качестве отладчика. Дочерний процесс не останавливается

Можно проверить, не запустили ли нас под ptrace, или избежать отладки

```
7  int main() {
8    errno = 0;
9    ptrace(PTRACE_TRACEME, 0, nullptr, nullptr);
10    if (errno) {
11         std::cout << "DO NOT PTRACE ME!!!\n";
12    } else {
13         std::cout << "Hello world!\n";
14    }
15 }</pre>
```

```
dmis@dmis-MS-7A15:~/LinuxEgs/ptrace_egs$ ./refuse
Hello world!
dmis@dmis-MS-7A15:~/LinuxEgs/ptrace_egs$ gdb -q ./refuse
Reading symbols from ./refuse...
(No debugging symbols found in ./refuse)
(gdb) run
Starting program: /home/dmis/LinuxEgs/ptrace_egs/refuse
DO NOT PTRACE ME!!!
```

```
dmis@dmis-MS-7A15:~$ gdb -q --pid $(pidof refuse)
Attaching to process 2670720
Could not attach to process. If your uid matches the uid of the target
process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user. For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
warning: process 2670720 is already traced by process 2666193
ptrace: Operation not permitted.
```

#### Подключаемся

ptrace(PTRACE\_ATTACH, pid, NULL, NULL)

Пытаемся подключиться к отладке существующего процесса/треда pid.

Отлаживаемый процесс получит SIGSTOP.

Отладчику стоит дождаться этого момента (waitpid)

ptrace(PTRACE\_SEIZE, pid, NULL, PTRACE\_O\_flags)

Пытаемся подключиться к отладке существующего процесса/треда pid.

Отлаживаемый процесс не будет остановлен

Нужно либо использовать TRACEME, либо ATTACH/SEIZE. Отлаживать самого себя нельзя. Но можно сделать цикл из отладчиков.


### Как все взаимодействует?

Отлаживаемый процесс начинает останавливаться при получении сигналов (обработка не начинается)

Процесс-отладчик уведомляется о пришедшем сигнале (и может его перехватить и отменить) и об остановке/продолжении процесса (SIGCHLD)

Отлаживаемый процесс получает SIGTRAP при наступлении отслеживаемых событий

SIGTRAP может генериться, например, прерыванием №3 (однобайтовая инструкция — помещается в начало любой инструкции в секции кода как breakpoint)



```
if (ptrace(PTRACE_TRACEME, 0, NULL, NULL) < 0)
       die("child: ptrace(traceme) failed: %m");
                                                                                        void test ptrace(char **argv)
                                                                                            pid_t pid = fork();
    if (raise(SIGSTOP))
                                                                                            if (pid < 0)
       die("child: raise(SIGSTOP) failed: %m");
                                                                                                die("couldn't fork: %m");
                                                                                            else if (pid == 0)
   execvp(argv[0], argv);
                                                                                                 tracee(argv);
                                                                                                tracer(pid);
   die("tracee start failed: %m");
                                                                                        int main(int argc, char* argv[]) {
static void tracer(pid_t pid)
                                                                                            if (argc == 1) {
                                                                                         return EXIT_FAILURE;
   int status = 0;
                                                                                            std::vector<char*> args;
                                                                                            for (int i = 1; i < argc; ++i) {
   if (waitpid(pid, &status, 0) < 0)
                                                                                                 args.push_back(argv[i]);
       die("waitpid failed: %m");
    if (!WIFSTOPPED(status) || WSTOPSIG(status) != SIGSTOP) {
                                                                                            args.push_back(nullptr);
       kill(pid, SIGKILL);
                                                                                            test ptrace(args.data());
       die("tracer: unexpected wait status: %x", status);
   sleep(5);
```

static void tracee(char \*\*argv)

# PTRACE\_SYSCALL

ptrace(PTRACE\_SYSCALL, pid, NULL, NULL) Продолжает выполнение процесса до входа или до выхода из системного вызова.

Отладчик должен помнить, где он находится: на входе или на выходе

Номер выполняемого системного вызова передается платформоспецифичным способом. Под x86 — регистр rax

```
for (;;) {
    /* Enter next system call */
    ptrace(PTRACE_SYSCALL, pid, 0, 0);
    waitpid(pid, 0, 0);
    struct user_regs_struct regs;
    ptrace(PTRACE_GETREGS, pid, 0, &regs);
    /* Is this system call permitted? */
    int blocked = 0;
    if (is_syscall_blocked(regs.orig_rax)) {
        blocked = 1;
        regs.orig_rax = -1; // set to invalid syscall
        ptrace(PTRACE_SETREGS, pid, 0, &regs);
    /* Run system call and stop on exit */
    ptrace(PTRACE_SYSCALL, pid, 0, 0);
    waitpid(pid, 0, 0);
    if (blocked) {
        /* errno = EPERM */
        regs.rax = -EPERM; // Operation not permitted
        ptrace(PTRACE_SETREGS, pid, 0, &regs);
```


#### Лезем в адресное пространство

ptrace позволяет писать/читать адресное пространство по одному машинному слову (long)

#### Более удобно:

```
static void handle_syscall(pid_t pid, const user_regs_struct& regs) {
   if (regs.orig_rax != SYS_write) {
   printf("SYS_write: base=%llx len=%lld\n", regs.rsi, regs.rdx);
   iovec tracee_bufer {
       .iov_base = reinterpret_cast<void*>(regs.rsi),
       .iov len = reas.rdx
   std::vector<char> buffer(tracee bufer.iov len + 1, 0);
   iovec local_buffer {
        .iov_base = buffer.data(),
       .iov len = tracee bufer.iov len
   auto sz = process vm readv(pid,
                    &local buffer, 1,
                    &tracee_bufer, 1,
   if (sz < 0) {
       perror("process vm readv");
   if (sz == tracee bufer.iov len) {
       printf("Successfully read\n");
   printf("Tracee invoked SYS write with data: %s\n", buffer.data());
   fflush(stdout);
   std::fill_n(buffer.data(), tracee_bufer.iov_len - 1, 'A');
   buffer[tracee_bufer.iov_len - 1] = '\n';
   sz = process vm writev(pid,
                     &local_buffer, 1,
                     &tracee_bufer, 1,
   if (sz < 0) {
       perror("process vm writev");
       printf("Cannot write tracee\n");
```

# BPF (Berkeley Packet Filters)



# Старый классический BPF

#### Виртуальная машина (RISC-архитектура)

2 32-битных регистра:

А — аккумулятор

Х — индекс

64 байта памяти (сюда размещались байты пакета)


В инструкциях для машины можно использовать условные переходы, но запрещены циклы (для гарантии завершимости)

#### Схема использования

Написать программу фильтра. Сгенерировать байткод Загрузить в ядро Подключить загруженный фильтр к подсистеме, генерирующей события

#### Пример

sudo tcpdump -i enp2s0 ip6 # слушаем только ipv6 пакеты



```
dmis@dmis-MS-7A15:~$ sudo tcpdump -i enp2s0 -d ip6
(000) ldh      [12]
(001) jeq      #0x86dd      jt 2      jf 3
(002) ret      #262144
(003) ret      #0
```

6 6 2
|Destination MAC|Source MAC|Ether Type|...|

```
void SetIPV6Filter(int socket_fd) {
    sock_filter code[] = {
        BPF_STMT(BPF_LD|BPF_H|BPF_ABS, 12),
        BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, ETH_P_IPV6, 0, 1),
        BPF_STMT(BPF_RET|BPF_K, 0x00040000),
        BPF_STMT(BPF_RET|BPF_K, 0),
    sock_fprog prog = {
        .len = std::size(code),
        .filter = code,
    setsockopt(socket_fd,
               SOL_SOCKET, ·// · применить · на · уровне · сокета
               SO_ATTACH_FILTER,
               &prog,
               sizeof(prog));
```

### seccomp\* — применяем BPF к контролю syscalls

```
#include <linux/seccomp.h>
#include <linux/filter.h>
#include <linux/audit.h>
#include <linux/signal.h>
#include <sys/ptrace.h>
int seccomp(unsigned int operation, unsigned int flags, void *args);
```

seccomp(SECCOMP\_SET\_MODE\_FILTER, flags, &filter)

В случае системных вызовов, в память VM ложится структура:

Проверить код фильтра: <a href="mailto:seccomp\_check\_filter()">seccomp\_check\_filter()</a>
В функции багофича: инструкцию mod нельзя использовать в фильтрах для seccomp

#### пример:

```
ld [0]
jeq #304, bad
jeq #176, bad
jeq #239, bad
jeq #279, bad
good: ret #0x7fff0000 /* SECCOMP_RET_ALLOW */
bad: ret #0
```

### libseccomp

```
9 > static int sys_numbers[] = { ...
    int main(int argc, char **argv)
        scmp_filter_ctx ctx;
        if (argc < 2) {
            fprintf(stderr, "usage: seccomp_lib  prog>\n");
            exit(1);
        ctx = seccomp_init(SCMP_ACT_ALLOW);
        for (i = 0; i < sizeof(sys_numbers)/sizeof(sys_numbers[0]); i++)</pre>
            seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_TRAP, sys_numbers[i], 0);
        seccomp_load(ctx);
       execvp(argv[1], &argv[1]);
        err(1, "execlp: %s", argv[1]);
```

- Процесс и все его потомки наследуют установленные параметры seccomp
- Более переносимая обертка над системным вызовом seccomp
  - Использование фильтров дает меньший оверхед чем ptrace(PTRACE\_SYSCALL)

```
dmis@dmis-MS-7A15:~/LinuxEgs/ptrace_egs$ g++ -std=c++17 -o sec_test seccomp_egs.cpp -lseccomp
dmis@dmis-MS-7A15:~/LinuxEgs/ptrace_egs$ ./sec_test echo "hello"
hello
dmis@dmis-MS-7A15:~/LinuxEgs/ptrace_egs$ sudo ./sec_test mount -t bpf bpf /tmp/
Bad system call
```