

DDL: MODIFIER LA STRUCTURE DE LA BD (ALTER)

Bases de données: Avancé 420-465-CH

> Sana El Bahloul Hiver 2018

Modifier la structure d'une table

- Il est possible de modifier la structure et les contraintes d'une table déjà créée par la commande **ALTER TABLE**.
- Voici ce qu'il est possible de réaliser :
 - ajouter/supprimer une colonne
 - créer/supprimer une clé primaire
 - créer/supprimer une clé étrangère
 - changer la valeur par défaut d'un champ
 - ajouter une contrainte d'unicité (interdire les doublons)
 - modifier un champ (type de données, longueur, contraintes)
 - changer totalement la définition d'un champ

AJOUTER UN CHAMP

• Il est possible d'ajouter une colonne à une table après sa création.

Syntaxe:

ALTER TABLE tblNomTable ADD NomColonne typededonnées;

Exemple : ajout d'une colonne Tel qui est une chaîne de 10 caractères

ALTER TABLE tblPersonne **ADD** telPers char(10);

• Attention: il est généralement préférable de modifier le script de création à moins que cette modification survienne alors que la bd contient des données autres que celles du chargement initial.

SUPPRIMER UN CHAMP

• Attention, supprimer un attribut implique la suppression des valeurs qui se trouvent dans la colonne qui correspond à cet attribut.

Syntaxe:

ALTER TABLE tblNomTable **DROP** NomChamp;

Exemple: enlevez la colonne Tel

ALTER TABLE tblPersonne **DROP** telPers;

AJOUTER/SUPPRIMER UNE CLÉ PRIMAIRE

• Il est possible d'ajouter une contrainte clé primaire à une colonne existante

ALTER TABLE tblNomTable ADD PRIMARY KEY (NomColonne,...);

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne ADD PRIMARY KEY (noPers);

• Il est aussi possible de retirer la contrainte de clé primaire. Attention cette commande retire la contrainte mais ne détruit pas la colonne

ALTER TABLE tblNomTable **DROP** PRIMARY KEY;

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne **DROP** PRIMARY KEY;

SUPPRIMER UNE CLÉ ÉTRANGÈRE

• Ajout d'une clé étrangère

ALTER TABLE tblNomTable ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (colonne) REFERENCES tblNomTable_ref(col_ref)

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne ADD CONSTRAINT FOREIGNKEY fk_noEmploi (noEmploi) REFERENCES tblEmploi (noEmploi);

• Il est également possible de supprimer une clé étrangère

ALTER TABLE tblNomTable DROP FOREIGN KEY (NomColonne);

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne DROP FOREIGN KEY(noEmploi);

AJOUTER/SUPPRIMER UNE VALEUR PAR DÉFAUT

• Ajouter une valeur par défaut

ALTER TABLE tblNomTable ALTER NomColonne SET DEFAULT valeur;

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne ALTER telPers SET DEFAULT ' ';

• Supprimer une valeur par défaut

ALTER TABLE tblNomTable ALTER NomColonne DROP DEFAULT;

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne ALTER telPers DROP DEFAULT;

AJOUTER/SUPPRIMER UNE CONTRAINTE D'UNICITÉ

• Ajouter une contrainte d'unicité

ALTER TABLE tblNomTable ADD UNIQUE (NomColonne);

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne ADD UNIQUE (nomPers);

Supprimer une contrainte d'unicité

ALTER TABLE tblNomTable DROP UNIQUE (NomColonne);

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne **DROP UNIQUE** (nomPers);

Modifier un type de données

Modifier seulement le type de données

ALTER TABLE tblNomTable **MODIFY** NomColonne *nouveautype*;

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne **MODIFY** nomPers varchar(40);

Modifier un type de données et une contrainte

ALTER TABLE tblNomTable **MODIFY** Nomcolonne *nouveautype contrainte;*

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne **MODIFY** nomPers varchar(40) NOT NULL;

Modifier complètement un champ

• Modifier du même coup le nom, le type et les contraintes.

ALTER TABLE tblNomTable CHANGE AncienNomColonne
NouveauNomColonne nouveautype nouvellecontrainte;

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne

CHANGE prenom prenPers varchar(40) NOT NULL;

RENOMMER UNE COLONNE

• Renommer une colonne

ALTER TABLE tblNomTable

CHANGE AncienNomColonne NouveauNomColonne;

Exemple:

ALTER TABLE tblPersonne

CHANGE prenom prenPers;

RENOMMER UNE TABLE

• Comme nous avons vu, la commande **ALTER TABLE** permet de modifier la structure et les contraintes d'une table. Nous pouvons aussi modifier le nom d'une table à l'aide de la commande **RENAME**

RENAME tblNomTableTO tblNouveauNom;

Exemple:

RENAME Personne TO tblPersonne;