


Периодичность: Ежедневно



Диспенсер
Ecomulti Compact 4



QT-10
тест-полоски

**** Всегда используйте QT-10 тест-полоски при проверке концентрации раствора Suma Bac D10 после его разведения и перед пиковыми часами работы ресторана. Если концентрация раствора в ведре падает ниже 100 ppm, разведите свежий раствор, приготовленный с использованием системы автоматического дозирования Diversey.**


Общее примечание: все процедуры должны выполняться в защитных перчатках.

В течение дня (каждые 4 часа):




Протрите ручки тепловых шкафов салфеткой, смоченной в растворе Suma Bac D10 (200 ppm), приготовленном с использованием системы дозирования Diversey.


В конце рабочего дня:



Выключите тепловой шкаф. Подождите, пока он остынет. Осторожно извлеките решетки и поддоны. Снимите правую и левую направляющие шкафа и отнесите все снятые детали в 3-х секционную мойку для мытья и дезинфекции, вымойте их методом 3-х ванн. Высушите на перфорированном стеллаже.



Нанесите/распылите раствор Suma Light D1.2, приготовленный с использованием системы дозирования Diversey, на салфетку и протрите ею внутренние и внешние поверхности теплового шкафа. При необходимости используйте щетку или пад. Для удаления сильных загрязнений используйте раствор Suma Break Up D3.5.



Прополощите салфетку под проточной водой в средней раковине трехсекционной мойки. Наполните ведро чистой водой. Снова протрите внутренние и внешние поверхности теплового шкафа влажной салфеткой, чтобы удалить остатки раствора Suma Light D1.2.




Протрите все поверхности салфеткой, смоченной в растворе Suma Bac D10 (200 ppm), приготовленном с использованием системы дозирования Diversey, и дайте им высохнуть.

В конце рабочего дня:




Извлеките поддон для воды и переместите его на 3-х секционную мойку. Наполните бутылку с распылителем раствором Suma Cal-X, приготовленным с использованием автоматической системы дозирования Diversey. Распылите раствор Suma Cal-X на поверхность поддона. Выдержите 5-10 минут.

В конце рабочего дня:



Удалите нагар с поверхностей поддона с помощью пада. Ополосните поддон водой в средней раковине 3-х секционной мойки, затем высушите на перфорированном стеллаже.

До начала работы:



Протрите внешние и внутренние поверхности теплового шкафа чистой водой. Заполните поддон водой и поместите его в тепловой шкаф.

Результат: Тепловые шкафы чистые и продезинфицированные.

Suma Bac
D10 conc



Suma
Light
D1.2



Suma
Cal-X



Suma
Break
Up
D3.5




Инвентарь:




Бутылка
с распылителем



Салфетка



Пад



Щётка



Перчатки



Ведро

- Используйте инвентарь зеленого цвета в зоне готового продукта.

DOCUMENT
HACCP_KFC_MEMO
N°23
13/05/ 2025

