

Куриные ножки HS

Острые ножки Hot & Spicy™ KFC® - это куриные ножки, которые маринуются в маринаде Hot & Spicy, панируются в острой панировочной смеси и жарятся до золотисто-коричневой, чешуйчатой и хрустящей корочки.



Острые куриные ножки

Куриные ножки Hot & Spicy™ KFC® - это куриные голени, которые маринуются в маринаде Hot & Spicy, панируются в острой панировочной смеси и жарятся до золотисто-коричневой, чешуйчатой и хрустящей корочки.

Куриные ножки поставляются охлажденными или замороженными, в зависимости от поставщика и региона.

— Если вы используете замороженные ножки, то ознакомьтесь с [CSL Размораживание куриных полуфабрикатов](#), в котором описана процедура размораживания.

— Если вы используете охлажденные ножки, то следуйте процедурам, описанным ниже.

ПРОЦЕДУРЫ



Вымойте руки теплой водой, используя антибактериальное мыло и соблюдая правила мытья рук.

Мойте руки до и после приготовления любых пищевых продуктов. Это особенно важно при подготовке сырой курицы. Сырая курица может содержать бактерии, которые могут распространиться на другие продукты питания, если не соблюдаются надлежащие гигиенические, санитарные процедуры и стандарты.

Подготовка

— Проверьте уровень панировочной смеси в емкости. Емкость с панировочной смесью должна быть заполнена минимум на половину (не ниже риски). Если необходимо, добавьте в емкость панировочную смесь и дважды просейте перед использованием.

— Подготовьте погружную воду. Наполните погружное ведро холодной водой почти до перехода диаметра (до риски). Вода должна иметь температуру ниже **<26°C**. Меняйте погружную воду после каждого панирования перед переходом к панированию другого вида куриного продукта.

Ознакомьтесь с [CSL Стандарты работы с панировочной смесью и погружной водой](#), где более подробно описаны все процедуры.

Панирование ножек



Использование перчаток на станции панировка не является обязательным требованием, но рекомендуется при работе с острой панировкой, чтобы защитить чувствительную кожу рук от острого маринада.



Не используйте куриный полуфабрикат с истекшим сроком хранения.



В случае использования размороженной курицы ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Проверьте что продукт полностью разморожен – кусочки не должны слипаться друг с другом, прощупайте каждый кусочек, кусочки должны быть мягкие, кость должна легко прощупываться и внутри не должно быть кристаллов льда;
- Если вы обнаружили недостаточно размороженный кусочек, не используйте его для панирования, его необходимо удалить в отходы.

- Возьмите специальную синюю / черную гостроемкость для куриного полуфабриката.
- Возьмите в холодильнике пакет с куриным полуфабрикатом, соблюдая правило ротации.
- Проверьте срок годности пакета с куриным полуфабрикатом.
- Поместите пакет в специальную синюю / черную гостроемкость и отнесите его на панировочный стол.
- Откройте, при необходимости, пакет с куриным полуфабрикатом ножницами для острой продукции.
- Поставьте погружную корзину на решетку и поддон.

1. Проведите инспекцию ножек и удалите излишки подкожного жира:

- Проверьте отсутствие сломанных костей, кровоподтеков, случайных порезов кожи, перьев, синяков.
- При наличии излишков подкожного жира, отделите их от ножек.
- Положите ножки в погружную корзину (**min 18 шт**). Не панируйте за один раз более 18 ножек.

2. Потрясите погружную корзину от себя, вверх и на себя 3 раза:

- Это делается для того, чтобы избавиться от оставшегося маринада и соков. Встряхивать необходимо над решеткой и поддоном.

3. Равномерно разложите ножки в емкости с панировкой:

- Разложите продукт в панировочной ёмкости.
- Покройте продукт панировочной смесью.
- Разделяйте ножки в случае необходимости, чтобы обеспечить равномерную панировку.



4. Запанируйте ножки 7 раз:

- Последовательно соберите-накройте, соберите-поднимите ножки **7 раз** с краев к центру пока все ножки не будут покрыты панировкой и соберите все ножки на себя.

5. Соберите качалочной корзиной:

- Соберите все ножки к передней части ящика, чтобы их можно было легко извлечь качалочной корзиной.

- Возьмите качалочную корзину и сгребите в нее все ножки. Проследите, чтобы в ящике не осталось продукта.

6. Покачайте корзину одна рука выше другой:

- Слегка покачайте корзину, чтобы избавиться от лишней панировки. Качать корзину (одна рука выше, другая – ниже) нужно только до тех пор, пока не удалится лишняя панировка.



7. Положите ножки в погружную корзину над панировочной ёмкостью и окуните в воду.

- Медленно опустите погружную корзину в воду, пока не будут покрыты все кусочки продукта.
- Наклоните корзину налево, а затем направо. В обоих случаях держать до прекращения появления пузырьков.

8. Медленно извлеките корзину из бачка и дайте воде стечь в бачок, пока не закончится ровная струя воды.

9. Потрясите корзину 10 раз:

- Держите погружную корзину над бачком.
- Встряхните ее от себя, вверх и на себя 10 раз. При этом на ножках создается клейкая поверхность, которая нужна, чтобы корочка была рассыпчатой.



10. Равномерно разложите ножки в емкости с панировкой:

- Покройте продукт панировочной смесью.
- Разделяйте ножки в случае необходимости, чтобы обеспечить равномерную панировку.

11. Запанируйте ножки 7 раз:

- Последовательно соберите - накройте, соберите - поднимите ножки **7 раз** с краев к центру пока все кусочки не будут покрыты панировкой и соберите все ножки на себя.

12. Соберите все ножки качалочной корзиной:

- Проследите, чтобы в емкости не осталось ножек.
- Покачайте корзину, чтобы избавиться от лишней панировки. Качать корзину (одна рука выше, другая – ниже) нужно ТОЛЬКО ДО ТЕХ ПОР, пока не высыплется лишняя панировка и не появится ЧЕШУЙЧАТАЯ СТРУКТУРА.
- Чрезмерное качание приведет к удалению чешуйчатой структуры, понижению качества и повысит количество комочков теста в панировочной муке.



- Время хранения запанированной продукции составляет не более 2 минут после окончания панирования последнего куска.
- Сетки и корзины с запанированным куриным полуфабрикатом не допускается хранить над фритюром.



- Если куриная продукция в пакете использована не полностью уберите ее в холодильник после загрузки запанированной курицы во фритюр.

Выкладка на решетки

Открытый фритюр

Плавнo высыпьте ножки из качалочной корзины в корзину для открытого фритюра, хорошо смазанную маслом. Никогда не наваливайте продукт горкой.


- **18" открытый фритюр:** распределите ровным слоем **минимум/ максимум 18** ножек в корзине.

Открытый фритюр Velocity OXE/ 6-головый HP:

- При укладке ножек, меняйте поочередно направление их расположения;
- **Максимум по 18 ножек** на каждую решетку;
- Нумерация решеток начинается снизу. Решетки в кассету устанавливаются снизу вверх.
- ПОЛОЖИТЕ НА КАЖДЫЙ ЯРУС СМАЗАННУЮ ЗАКРЫВАЮЩУЮ РЕШЕТКУ, ЧТОБЫ НОЖКИ НЕ МОГЛИ ВСПЛЫТЬ ВО ВРЕМЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ.
- Закрывающую решетку необходимо класть в перевернутом виде, чтобы не повредить панировку.

Ставить решетки с запанированной продукцией друг на друга ЗАПРЕЩЕНО!

Схемы раскладок Velocity ОХЕ/ 6-головый НР - 18 штук



Количество ног	Используемые решетки
18 шт	# 2
19 - 36 шт	# 2 и 3
37 - 54 шт	# 1, 2 и 3

Закрытый фритюр Winston

Запанированные ножки выложите на решетку:

- При укладке ножек, меняйте поочередно направление их расположения;
- Максимум по 9 ножек на каждую решетку, минимальное количество для одного цикла жарки - 18 шт.;
- Нумерация решеток начинается снизу. Решетки в кассету устанавливаются снизу вверх.
- ПОЛОЖИТЕ НА КАЖДЫЙ ЯРУС СМАЗАННУЮ ЗАКРЫВАЮЩУЮ РЕШЕТКУ, ЧТОБЫ НОЖКИ НЕ МОГЛИ ВСПЛЫТЬ ВО ВРЕМЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ.
- Закрывающую решетку необходимо класть в перевернутом виде, чтобы не повредить панировку.
- **Ставить решетки с запанированной продукцией друг на друга ЗАПРЕЩЕНО!**

Схема раскладки Winston



6-головый Winston

Количество ног	Используемые решетки
18 шт	#2 и 3
19 - 36 шт	#1, 2, 3 и 4

4-головый Winston

Количество ног	Используемые решетки
18 шт	#2 и 3
19 - 36 шт	#1, 2, 3 и 4

Приготовление ножек

Для просмотра параметров настройки жаровен для приготовления острых ножек перейдите в **CSL Параметры приготовления**.

Стандарты

- Проверяйте уровень фритюрного масла перед тепловой обработкой каждой партии. Отрегулируйте его уровень по необходимости.
- В случае, если корзина не использовалась ранее (например, после мойки) - опустите ее в фритюрное масло, затем поднимите и дайте ей стечь в течение 15 секунд. Это предотвратит прилипание панировки к решеткам.
- Тепловую обработку следует начать в течение 2 минут после панировки последнего кусочка.
- Подогревать фритюрное масло следует во время процесса панирования и укладки куриного мяса для того, чтобы фритюрное масло достигло нужной температуры.
- Прежде чем опускать продукт во фритюр, убедитесь, что выбрана верная кнопка продукта, и что на дисплей выведено слово "droP"/"ready".



Запрещается сокращать время тепловой обработки или производить ее при более низкой температуре, чем требуется по стандарту.

- Перед началом приготовления продукта фритюрное масло необходимо размешать:
- 4-головый/ 6-головый Winston – используя весло для размешивания.



Не перемешивайте фритюрное масло в холодной зоне у основания жаровни, это может вызвать выливание кипящего фритюрного масла из жарочного бака.

1. Опустите корзину в масло

4-головый/ 6-головый Winston:

- Используя крюк, опустите корзину в жарочный бак.
- Убедитесь в правильном расположении корзины и ее горизонтальности.
- Корзину следует опускать медленно, чтобы предотвратить выплескивание кипящего масла из жарочного бака.

Velocity OXE/ 6-головый HP:

- Принесите решетки с панированным куриным полуфабрикатом к фритюру.
- Загрузите решетки в корзину (снизу вверх) согласно таблицам укладки.
- Установите чистую решетку от Penny Penny в слот над верхней решеткой с мясом, чтобы предотвратить всплывание ножек во время тепловой обработки.
- Погрузите корзину в жарочный бак.

Открытый фритюр:

- Опустите корзину в масло. Чтобы предотвратить разбрызгивание масла, сначала нужно погружать заднюю часть корзины.
- ЗАПРЕЩЕНО ЖАРИТЬ ОСТРУЮ И ОРИГИНАЛЬНУЮ КУРИЦУ В ОДНОЙ ВАННЕ ОТКРЫТОГО ФРИТЮРА!

2. Закройте крышку

Velocity OXE/ 6-головый HP:

- Потяните за рычаг прямо вниз, чтобы закрыть жарочный бак, крышка защелкнется на предохранитель.
- Потяните рычаг на себя, а затем поднимите его.
- При поднятом рычаге потяните его на себя опять, а затем потяните вниз до упора.
- Когда Вы тянете рычаг на себя, ролики с обеих сторон рычага крышки попадают в блоки замка.
- Когда Вы тянете рычаг вниз, крышка плотно примыкает к кромке варочного бака.

3. Включите цикл тепловой обработки

- Нажмите на кнопку, соответствующую острым ножкам.
- Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился.
- При предварительном сигнале, встряхните корзину(ы) с ногами в открытом фритюре 3-4 раза, чтобы предотвратить слипание ног.

Если цикл тепловой обработки прервался из-за отключения питания, ошибки программы или по другой причине, продукт, находящийся во фритюре, подлежит удалению в отходы!

4. Если куриная продукция в пакете использована не полностью

- Если куриный полуфабрикат в пакете использован не полностью необходимо завернуть верхнюю часть пакета и отнести пакет обратно в холодильник в специальной синей/ черной гастроемкости.
- Положить пакет сверху закрытых упаковок с соответствующей куриной продукцией, чтобы он был использован в первую очередь (рисунок ниже).
- Пустой пакет из-под курицы необходимо выкинуть, используя синюю/ черную гастроемкость.
- При необходимости отнести специальную синюю/ черную гастроемкость на мойку. Гастроемкость необходимо мыть 1 раз в 4 часа и ополаскивать при необходимости в нижней

раковине двухъярусной мойки или в средней раковине трехсекционной мойки.



5. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, ручку фритюра и наружную панель компьютера, чтобы снизить риск перекрестного заражения.
 6. Вымойте руки.
 7. За минуту до окончания цикла, возьмите нужное количество горячих решёток из теплового шкафа и положите решётки на укладочный стол
 8. Остановите таймер по окончании цикла:
 - Подача звукового сигнала происходят автоматически.
 - На дисплее появится слово "DONE".
 9. Нажмите кнопку под мигающей лампочкой:
 - На дисплее фритюра появится слово "FILR"/ "Cool"/ "IDLE"
 10. Откройте крышку
- Velocity OXE/ 6-головый HP**
- Медленно разомкните рычаг, подняв ручку
 - Нажмите
 - Опустите ручку и нажмите опять
 - Нажмите на верхнюю часть предохранителя, чтобы разомкнуть крышку.
 - Поднимите крышку быстрым движением подъемной ручки, чтобы она приоткрылась, а затем поднимите полностью
11. Извлеките решетки/корзины (открытый фритюр) с куриным мясом и дайте маслу стечь в течение **15 секунд**.



Готовая курица не должна храниться над маслом. Пары масла впитываются в продукт, ухудшая его вкусовые качества.

Оставьте фритюр в режиме "COOL" или "IDLE" и подготовьтесь к следующей партии.

- Если фритюр не требуется вам сразу же для следующей партии, **ОСТАВЬТЕ ЕГО В РЕЖИМЕ "COOL"/"IDLE"**. Это поддерживает температуру фритюрного масла на уровне 124°C.
- Если фритюр требуется для следующей партии, нажмите на кнопку выбора программы, соответствующей количеству загружаемой продукции. Затем запанируйте и разложите мясо на решетки. К окончанию панировки жаровня должна быть при температуре "droP"/ "READY".



Применение режима "Cool"/"IDLE" увеличивает срок службы фритюрного масла, потому что оно не подвергается излишнему нагреву. Если поддерживать фритюр всё время при температуре "droP", фритюрное масло портится и потребляется больше энергии.

Проверка качества продукта



Easy check Ножки HS.pdf – 214.45

KB



Выкладка в тепловой шкаф

1. Плавно высыпьте ножки из корзин **открытого фритюра** на сетки. Разложите ножки щипцами в один слой. НЕ КЛАДИТЕ ножки друг на друга, ИЛИ переложите щипцами ножки с решеток **Winston** на решетки, или достаньте решетки с ножками из сетки **Velocity OXE/ 6-голового HP**. Немедленно поместите решетки с ножками в вертикальный тепловой шкаф.
2. Перед подачей гостю, выдержите ножки в тепловом шкафу 7 минут, чтобы обеспечить удаление лишнего масла, повысить качество подаваемого продукта и обеспечить его безопасность. Для подтверждения безопасности осуществляется проверка температуры в центре (толще) готового продукта по окончании процесса приготовления.

Температура в толще готового продукта должна быть не менее 85 С.



Процедура контроля температуры:

- После стекания масла, сразу переместите продукт на стол для готовой продукции. Проведите измерение температуры трех визуально самых больших ножек. Помещайте термометр в центр (толщу) продукта ближе к кости. Убедитесь, что щуп не попал в воздушную полость.
- Если температура выше 85 С, поместите ножки на хранение. Дополнительные измерения не требуются.
- Если температура хотя бы одного замера ниже 85 С, поместите ножки в тепловой шкаф и проведите измерение температуры трех визуально самых больших ножек по окончании выдержки в тепловом шкафу (через 7 минут).
 - Если после выдержки температура 1-ой ниже 85 С, то утилизируйте партию с несоответствующей температурой и не допускайте партию к реализации.
 - Если после выдержки температура 1-ой ножки выше 85 С, то допустите партию до реализации.

Перед жаркой следующей партии проверьте процедуры приготовления:

- температура сырого полуфабриката - не менее +1 С
- программа жарки, отсутствие сбоев в процессе жарки
- процедура панирования

Если оборудование работает исправно и нарушений в процедурах и настройках не выявлено, проверьте сырые полуфабрикаты (вес, размеры, дефекты), используя CSL Бракераж.

3. Обозначьте общее время хранения острых ножек (эл. таймером или картонной биркой-таймером):

- в тепловом шкафу - **90 минут. В эти 90 минут входят и 5 минут на выдержку готового продукта.**



Температура готового продукта, отдаваемого гостю, не должна быть ниже + 60°C/+ 65°C

Страна	Температура внутри продукта
Армения	60°C
Грузия	60°C
Азербайджан	60°C
Кыргызстан	60°C
Таджикистан	60°C
Казахстан	65°C
Узбекистан	65°C

Ознакомиться со схемами раскладки продуктов в тепловых шкафах, стандартами хранения и сервировки блюд из курицы вы можете в [CSL Хранение и сервировка блюд из курицы](#).

Просеивание панировочной смеси и замена погружной воды

После каждого панирования нужно просеивать панировочную смесь и менять воду.

Просеивание необходимо для равномерного распределения ингредиентов панировки по всей смеси. Благодаря этому корочка на готовом курином продукте будет иметь правильные вкус, текстуру и цвет.

Единственным **исключением из этого правила является случай, когда вы готовите несколько партий подряд, тогда можно панировать 2 партии подряд**, прежде чем просеивать панировочную смесь и менять воду.

- 1. Вылейте воду для окунания в среднюю раковину трехсекционной мойки, или нижний уровень двухъярусной мойки, чтобы снизить возможность перекрестного заражения.
- 2. Вымойте руки.
- 3. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

Решение проблем

Продукт слишком светлого цвета

Возможная причина	Решение
Температура масла слишком низкая. Слишком мало времени для тепловой обработки.	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте настройки тепловой обработки.
Не достаточно времени для тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки. Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа таймера	Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа фритюра. Слишком большая загрузка.	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Фритюр предварительно не разогрет	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте "drop/ ready". Если температура корректна и установлена на "drop/ready", повторно обратитесь к обучающим процедурам



Продукт слишком темного цвета

Возможная причина	Решение
Продукт был подвержен тепловой обработке не сразу после панировки	Повторно обратиться к обучающим процедурам
Масло использовалось слишком долго	Смените масло и еще раз обратитесь к руководству по работе с маслом
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Температура фритюра слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу



Продукт маслянистый

Возможная причина	Решение
Старое или разложившееся масло	Заменить масло при снижении прозрачности ниже стандарта
Не достигнута рабочая температура тепловой обработки	Строго придерживайтесь процедуры тепловой обработки. Обязательно дождитесь, когда масло достигнет рабочей температуры
Слишком низкая температура масла	Проверить установки и датчик



Продукт слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Температура тепловой обработки слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки



Ножки слиплись

Возможная причина	Решение
Ножки уложены на сетке слишком близко друг к другу	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
За раз приготовлено больше максимально допустимого количества	Повторно обратитесь к обучающим процедурам



Гладкая корочка

Возможная причина	Решение
Не использовали качалочную корзину	Используйте одобренное оборудование
Качали слишком резко или слишком быстро	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Неправильное обращение с готовым продуктом	Повторно обратитесь к обучающим процедурам



Продукт холодный (выбросить)

Возможная причина	Решение
Продукт не был помещен в тепловой шкаф сразу же после приготовления	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком низкая температура в тепловом шкафу	Проверьте настройки
Хранение продукта за пределами срока хранения	Повторно обратитесь к обучающим процедурам



Панирование ножек HS.pdf – 310.14

KB