

Мера Твистер HS/OR (с коул слоу)


Сандвичи в тортильях

Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сандвича, ознакомьтесь с [Общие правила сборки сандвичей](#)**Соберите сандвич**

1. Положите 12" Тортилью на рабочую поверхность.
2. Нанесите майонезный соус (2 нажатия) с помощью дозатора с красной ручкой (1/3 oz), полоской 15-16 см в длину, оставив свободное место около 2 см от левого края и 7-8 см от правого края.
3. Нанесите 2 полоски Кетчупа (20 г) сверху на майонезный соус.




4. Добавьте огурцы маринованные (4 шт).
5. Добавьте салат Коул Слоу (40 г).
6. Добавьте томаты, нарезанные кубиками (20 г).



Салат Коул Слоу хранить в чистой продезинфицированной таре с закрытой крышкой не более 3 часов при температуре от +1 до +5 °С. Промаркировать нужно непосредственно тару и убрать на поверхность салатета или в нижний холодильник салатета. По истечении указанного времени смесь необходимо удалить в отходы.

7. Добавьте картофель фри (20 г).
8. Добавьте 3 острых стрипса /3 оригинальных стрипса (тонкими концами стрипсов к середине).
9. Сложите тортилью почти наполовину, затем потяните верхнюю половину тортильи назад.



10. Сложите правый край тортильи размером, 5-7 см к центру.
 11. Туго скатайте твистер.
 12. Руками в перчатках осторожно положите твистер завернутым краем вниз на поверхность гриля. Одновременно под одной верхней пластиной (крышкой) допускается обжаривать не более 6 под двумя верхними пластинами не более 6.
- Закройте крышку и запустите таймер 10 секунд. Не нажимайте сильно на крышку. Необходимо только слегка прижать её к твистеру.



Будьте внимательны! Не прикасайтесь к горячим поверхностям гриля кончиками пальцев.

После звукового сигнала нажмите кнопку, чтобы отключить таймер.

Сразу откройте крышку гриля, убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сандвич и осторожно извлеките его с гриля.



Для фиксации крышки ее необходимо поднять на 90 °.

13. Рукой в перчатке возьмите сэндвич с лопатки и поместите его в подготовленную упаковку.



Очистка гриля

Используя скребок, сразу же очистите поверхность гриля при появлении загрязнений.

Хранение

Подайте сэндвич гостю сразу же или поместите его в подогреваемый витринный шкаф, или в Бургер Шут, установив таймер.

Срок годности сэндвичей - 10 минут.

По истечении срока годности сэндвичи следует удалить в отходы. Сэндвич сервируется 1 бумажной салфеткой.