


Мега Твистер Сырный (без лука)

Сандвичи в тортильях

Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сандвича, ознакомьтесь с [Общие правила сборки сандвичей](#)**Соберите сандвич**

1. Положите 12" Тортилью Сырная на рабочую поверхность.
2. Нанесите сырный соус (4 нажатия) с помощью дозатора с красной ручкой (1/3 oz), полоской 15-16 см в длину, оставив свободное место около 2 см от левого края и 7-8 см от правого края.
3. Добавьте 4 кружочка маринованных огурцов
4. Добавьте салат Айсберг 25 гр
5. Добавьте томаты 35 гр
6. Добавьте 7-10 полосок картофеля фри
7. Добавьте стрипсы OR - 3 шт
8. Поверх стрипсов выложите сыр Чеддер - 2 пластинки (предварительно разрезанные пополам)



9. Сложите тортилью почти наполовину, затем потяните верхнюю половину тортильи назад.
 10. Сложите правый край тортильи размером, 5-7 см к центру.
 11. Туго скатайте твистер.
 12. Руками в перчатках осторожно положите твистер завернутым краем вниз на поверхность гриля. Одновременно под одной верхней пластиной (крышкой) допускается обжаривать не более 6.
- Закройте крышку и запустите таймер 15 секунд. Не нажимайте сильно на крышку. Необходимо только слегка прижать её к твистеру.

**Будьте внимательны! Не прикасайтесь к горячим поверхностям гриля кончиками пальцев.**

После звукового сигнала нажмите кнопку, чтобы отключить таймер.

Сразу откройте крышку гриля, **обязательно** убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сандвич и осторожно извлеките его из гриля.**Для фиксации крышки ее необходимо поднять на 90°.**

Рукой в перчатке возьмите сэндвич с лопатки и поместите его в подготовленную упаковку Мега Твистер

Очистка гриля

Используя скребок, сразу же очистите поверхность гриля при появлении загрязнений

Хранение

Подайте сэндвич гостю сразу же или поместите его в подогреваемый витринный шкаф, или в Бургер Шут, установив таймер

Срок годности сэндвичей - 10 минут.

По истечении срока годности сэндвичи следует удалить в отходы

Сэндвич сервируется 1 бумажной салфеткой