

Куриные ножки OR

Полковник Харланд Сандерс представил курицу Original Recipe® с ее секретной смесью из 11 трав и специй в 1939 году, и это тот самый рецепт, который сегодня любят во всем мире.

KFC

Оригинальные куриные ножки

Куриные ножки Original Recipe® маринуются и панируются по секретному рецепту 11 трав и специй, обжариваются под давлением до получения мягкой золотисто-коричневой корочки с хрустящими краями.

Куриные ножки поставляются охлажденными или замороженными, в зависимости от поставщика и региона.

— Если вы используете замороженные куриные ножки, то ознакомьтесь с [CSL Размораживание куриных полуфабрикатов](#), в котором описана процедура размораживания.

— Если вы используете охлажденные куриные ножки, то следуйте процедурам, описанным ниже.

ПРОЦЕДУРЫ



Вымойте руки теплой водой, используя антибактериальное мыло и соблюдая правила мытья рук.

Мойте руки до и после приготовления любых пищевых продуктов. Это особенно важно при подготовке сырой курицы. Сырая курица может содержать бактерии, которые могут распространиться на другие продукты питания, если не соблюдаются надлежащие гигиенические, санитарные процедуры и стандарты.

Подготовка

— Проверьте уровень панировочной смеси в емкости. Емкость с панировочной смесью должна быть заполнена минимум на половину (не ниже риски). Если необходимо, добавьте в емкость панировочную смесь и дважды просейте перед использованием.

— Подготовьте погружную воду. Наполните погружное ведро холодной водой почти до перехода диаметра (до риски). Вода должна иметь температуру ниже **<26°C**. Меняйте погружную воду после каждого панирования перед переходом к панированию другого вида куриного продукта.

Ознакомьтесь с [CSL Стандарты работы с панировочной смесью и погружной водой](#), где более подробно описаны все процедуры.

Панирование ножек



Во время работы с оригинальным продуктом использовать одноразовые перчатки на станции панировка не требуется.



Не используйте куриный полуфабрикат с истекшим сроком хранения.



При отсутствии в ресторане отдельной холодильной камеры для хранения ТОЛЬКО сырых куриных полуфабрикатов:

- Если сотруднику панировочной станции необходимо взять куриные полуфабрикаты из холодильной камеры, то перед касанием ручки / двери камеры ему необходимо обязательно вымыть и продезинфицировать руки.
- После выхода из камеры с сырой куриной продукцией необходимо захлопнуть дверь, не касаясь её руками (это можно сделать локтем, плечом, бедром, коленом).



В случае использования размороженной курицы ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Проверьте что продукт полностью разморожен – кусочки не должны слипаться друг с другом, прощупайте каждый кусочек, кусочки должны быть мягкие, кость должна легко прощупываться и внутри не должно быть кристаллов льда;
- Если вы обнаружили недостаточно размороженный кусочек, не используйте его для панирования, его необходимо удалить в отходы.

- Возьмите специальную синюю / черную гастроемкость для куриного полуфабриката.
- Возьмите в холодильнике пакет с куриным полуфабрикатом, соблюдая правило ротации.
- Проверьте срок годности пакета с куриным полуфабрикатом.
- Поместите пакет в специальную синюю / черную гастроемкость и отнесите его на панировочный стол.
- Откройте, при необходимости, пакет с куриным полуфабрикатом ножницами для оригинальной продукции.
- Поставьте погружную корзину на решетку и поддон.

1. Проведите инспекцию ножек и удалите излишки подкожного жира, положите ножки в погружную корзину:


- Проверьте отсутствие сломанных костей, кровоподтеков, случайных порезов кожи, перьев, синяков.
- При наличии излишков подкожного жира, отделите их от ножек.
- Положите ножки в погружную корзину (min 9 шт - max 20 шт). Не панируйте за один раз более 20 ножек.

2. Потрясите погружную корзину от себя, вверх и на себя 3 раза:

- Это делается для того, чтобы избавиться от оставшегося маринада и соков. Встряхивать необходимо над решеткой и поддоном.

3. Равномерно разложите ножки в емкости с панировкой по 1 штуке:

- Расправьте кожу на каждой ножке, чтобы закрыть обнажившееся мясо. Это обеспечивает более ровную панировку продукта.
- Переложите каждую ножку последовательно в панировочную ёмкость.
- Покройте продукт панировочной смесью.



4. Соберите-поднимите ножки 7 раз с краев к центру пока все ножки не будут покрыты панировкой и соберите все ножки на себя

5. Соберите качалочной корзиной:


- Соберите все ножки к передней части ящика, чтобы их можно было легко извлечь качалочной корзиной.
- Возьмите качалочную корзину и соберите в нее все ножки. Проследите, чтобы в ящике не осталось продукта.

6. Покачайте корзину одна рука выше другой:

- Слегка покачайте корзину, чтобы избавиться от лишней панировки. Качать корзину (одна рука выше, другая – ниже) нужно только до тех пор, пока не удалится лишняя панировка.



- Возьмите каждую ножку большим и указательным пальцами, натяните кожу по мясу, так, чтобы она оставалась на месте во время тепловой обработки (во время этой обработки кожа стягивается).
- Осторожно удерживая каждую ножку, возьмите голяшку кольцом из указательного и большого пальцев другой руки, сожмите ее и очень осторожно скрутите голяшку, чтобы удалить возможные воздушные карманы. Этим предотвращается обратное стягивание кожи с голяшки и разрывы, взрывы.



7. Положите ножки в погружную корзину и медленно опустите корзину в воду, пока не будут покрыты все ножки:

- Держите ниже поверхности воды до тех пор, пока перестанут подниматься пузырьки.
- Не поворачивайте и не трясите вверх вниз корзину в воде, в противном случае первый слой панировки смывается.

8. Поднимите корзину над бачком для окунания, наклоните для стекания воды в течение 3-4 секунд:

- Не встряхивайте корзину, так как ножкам в оригинальной панировке не требуется чешуйчатая структура.


9. Равномерно вытряхните ножки в емкость с панировкой.



10. Соберите-поднимите ножки 7 раз с краев к центру пока все ножки не будут покрыты панировкой


11. Разровняйте и вдавите 7 раз:

- Положите каждую ножку ровно на панировочную смесь в панировочной емкости.
- Покройте продукт панировочной смесью.
- Ладонями вдавите панировку на ножки 7 раз, продвигаясь по периметру ящика и заканчивая в центре.



12. Потрясите и постучите:

- Возьмите ножку большим и указательным пальцем, затем встряхните и постучите основаниями ладоней одна об другую, чтобы стряхнуть излишки панировки.
- Аккуратно натяните кожу на края ножки. Панировка должна равномерно покрывать мясо и голяшку.
- Если на ножке есть непокрытые панировкой места, возьмите в одну руку горсть панировки и впрессуйте ее по всей поверхности ножки, удерживая ее другой рукой.
- Не втирайте панировку руками в панировочном ящике. Это приводит к образованию нежелательных шариков теста.



- Время хранения запанированной продукции составляет не более 2 минут после окончания панирования последнего куска.
- Сетки и корзины с запанированным куриным полуфабрикатом не допускается хранить над фритюром.



- Если куриная продукция в пакете использована не полностью уберите ее в холодильник после загрузки запанированной курицы во фритюр.

Выкладка на решетки

Запанированные ножки выложите на решетку:

- При укладке ножек, меняйте поочередно направление их расположения;
- 4-головый/ 6-головый Winston и 4-головый HP - максимум по 9 ножек на каждую решетку, минимальное количество для одного цикла жарки - 9 шт.;
- 8-головый HP / Velocity PXE - максимум по 18-20 ножек на каждую решетку, минимальное количество для одного цикла жарки - 9 шт.;
- Нумерация решеток начинается снизу. Сетки в кассету устанавливаются снизу вверх.

Ставить решетки с запанированной продукцией друг на друга ЗАПРЕЩЕНО!



Henny Penny 8-головый / Velocity PXE

Количество ног	Используемые решетки
9 - 20 шт	# 2
21 - 40 шт	# 2 и 3
41 - 60 шт	# 1, 2 и 3
61 - 80 шт	# 1, 2, 3 и 4

Схемы раскладок



Henny Penny 4-головый

Количество ног	Используемые решетки
9 шт	# 2
10 - 18 шт	# 1 и 2 - газовый # 2 и 3 - электрический
19 - 36 шт	1, 2, 3 и 4

6-головый Winston

Количество ног	Используемые решетки
9 шт	#2
10 - 18 шт	#2 и 3
19 - 27 шт	#2, 3, и 4
28 - 36 шт	#1, 2, 3 и 4
37 - 45 шт	#1, 2, 3, 4, и 5
46 - 54 шт	#1, 2, 3, 4, 5 и 6

4-головый Winston

Количество ног	Используемые решетки
9 шт	#2
10 - 18 шт	#2 и 3
19 - 27 шт	#2, 3, и 4
28 - 36 шт	#1, 2, 3 и 4

Приготовление ножек

Для просмотра параметров настройки жаровен для приготовления ножек перейдите в **CSL Параметры приготовления**.

Стандарты

- Проверяйте уровень фритюрного масла перед тепловой обработкой каждой партии. Отрегулируйте его уровень

по необходимости.

- В случае, если корзина не использовалась ранее (например, после мойки) - опустите ее в фритюрное масло, затем поднимите и дайте ей стечь в течение 15 секунд. Это предотвратит прилипание панировки к решеткам.
- Тепловую обработку следует начать в течение 2 минут после панировки последней ножки.
- Подогревать фритюрное масло следует во время процесса панирования и укладки куриного мяса для того, чтобы фритюрное масло достигло нужной температуры.
- Прежде чем опускать продукт во фритюр, убедитесь, что выбрана верная кнопка продукта, и что на дисплей выведено слово "droP"/"ready".



Запрещается сокращать время тепловой обработки или производить ее при более низкой температуре, чем требуется по стандарту.

Перед началом приготовления продукта фритюрное масло необходимо размешать:

- 4-головый/ 6-головый Winston – используя весло для размешивания
- 4-головый HP – используя крюк для корзин.

Для снижения температуры в 8-головом HP допускается проводить дополнительную процедуру фильтрации. Использование СИЗ не требуется.



Не перемешивайте фритюрное масло в холодной зоне у основания жаровни, это может вызвать выливание кипящего фритюрного масла из жарочного бака.

1. Опустите корзину в масло

4-головый/ 6-головый Winston:

- Используя крюк, опустите корзину в жарочный бак.
- Убедитесь в правильном расположении корзины и ее горизонтальности.
- Корзину следует опускать медленно, чтобы предотвратить выплескивание кипящего масла из жарочного бака.

4-головый HP:

- Вставьте ручку в корзину.
- Загрузите решетки в корзину (снизу вверх) согласно таблицам укладки.
- Установите чистую решетку от Henpy Penpy в слот над верхней решеткой с мясом, чтобы предотвратить всплывание ножек во время тепловой обработки.
- Погрузите корзину в жарочный бак, а затем снимите ручку для корзины.


8-головый HP / Velocity PXE :

- Принесите решетки с панированным куриным полуфабрикатом к фритюру.
- Загрузите решетки в корзину (снизу вверх) согласно таблицам укладки.
- Установите чистую решетку от Henpy Penpy в слот над верхней решеткой с мясом, чтобы предотвратить всплывание ножек во время тепловой обработки.
- Погрузите корзину в жарочный бак.

2. Закройте крышку

4-головый/ 6-головый Winston:

- Обоими руками держась за рукоятку, закройте и заблокируйте крышку.
- Втяните рукоятку полностью в блокиратор замка крышки так, чтобы запирающее устройство выскочило вверх в запертую позицию (не можете сдвинуть ручку ни вверх, ни вниз) (рисунок ниже).



4-головый HP:

- Закройте крышку плавно без удара; сильно нажмите на поперечину, чтобы сработал предохранитель.
- Поверните шпindel направо (по часовой стрелке) до упора так, чтобы красная ручка шпинделя совместилась с красной ручкой.

8-головый HP / Velocity PXE:

- Потяните за рычаг прямо вниз, чтобы закрыть жарочный бак, крышка защелкнется на предохранитель.
- Потяните рычаг на себя, а затем поднимите его.
- При поднятом рычаге потяните его на себя опять, а затем потяните вниз до упора.
- Когда Вы тянете рычаг на себя, ролики с обеих сторон рычага крышки попадают в блоки замка.
- Когда Вы тянете рычаг вниз, крышка плотно примыкает к кромке жарочного бака. Прокладка в крышке обеспечивает герметичность для создания давления.

3. Включите цикл тепловой обработки

- Нажмите на кнопку, соответствующую количеству приготавливаемых ножек.
- Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился.

Если цикл тепловой обработки прервался из-за отключения питания, ошибки программы или по другой причине, продукт, находящийся во фритюре, подлежит удалению в отходы!

Если куриная продукция в пакете использована не полностью

- Если куриный полуфабрикат в пакете использован не полностью необходимо завернуть верхнюю часть пакета и отнести пакет обратно в холодильник в специальной синей/ черной гостроемкости.
- Положить пакет сверху закрытых упаковок с соответствующей куриной продукцией, чтобы он был использован в первую очередь (рисунок ниже).
- Пустой пакет из-под курицы необходимо выкидывать, используя синюю/ черную гостроемкость.
- При необходимости отнести специальную синюю/ черную гостроемкость на мойку. Гостроемкость необходимо мыть 1 раз в 4 часа и ополаскивать при необходимости в нижней раковине двухъярусной мойки или в средней раковине трехсекционной мойки.



4. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, ручку фритюра и наружную панель компьютера, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

5. Вымойте руки.

6. За минуту до окончания цикла, возьмите нужное количество горячих решёток из теплового шкафа и положите решётки на укладочный стол

7. Остановите таймер по окончании цикла:

- Сброс давления и подача звукового сигнала происходят автоматически.
- На дисплее появится слово "DONE".

8. Нажмите кнопку под мигающей лампочкой:

- На дисплее фритюра появится слово "FILR" или "Cool".



Не пытайтесь повернуть шпindel 4-голового фритюра или отомкнуть крышку 8-голового, пока манометр не покажет отсутствие давления; а также НЕ открывайте сливной клапан, ПОКА ножки НЕ будут извлечены из фритюра. Можно обжечься или сломать систему запора или повредить оборудование.




Убедитесь по манометру в отсутствии давления!
Не открывайте крышку до полного падения давления в жаровне. Если открыть крышку до окончания цикла, брызги горячего масла могут обжечь находящихся возле жаровни членов бригады.

9. Откройте крышку ПОСЛЕ падения давления

4-головый/ 6-головый Winston

- Убедитесь по манометру в отсутствии давления.
- Одной рукой поверните ручку, чтобы открыть крышку.
- Осторожно поднимите крышку.



Всегда крепко держите ручки фритюра. Не позволяйте крышке подпрыгнуть после первого быстрого подъема!

4-головый HP

- Медленно поверните шпиндель налево на один оборот (против часовой стрелки), чтобы снять давление.
- Затем продолжайте поворачивать, пока шпиндель не остановится.
- Нажмите вниз на поперечину, потяните вверх предохранитель и осторожно поднимите крышку.

8-головый HP / Velocity PXE

- Медленно разомкните рычаг, подняв ручку
- Нажмите
- Опустите ручку и нажмите опять
- Нажмите на верхнюю часть предохранителя, чтобы разомкнуть крышку.
- Поднимите крышку быстрым движением подъемной ручки, чтобы она приоткрылась, а затем поднимите полностью

10. Извлеките решетки с куриным мясом и дайте маслу стечь в течение **15 секунд**.



Готовые ножки не должны храниться над маслом. Пары масла впитываются в продукт, ухудшая его вкусовые качества.

Оставьте фритюр в режиме "COOL" или "IDLE " и подготовьтесь к следующей партии.

- Если используется 4-головой HP, профильтруйте масло.
- Если фритюр не требуется вам сразу же для следующей партии, ОСТАВЬТЕ ЕГО В РЕЖИМЕ "COOL"/"IDLE ". Это поддерживает температуру фритюрного масла на уровне 124°C.
- Если фритюр требуется для следующей партии, нажмите на кнопку выбора программы, соответствующей количеству загружаемой продукции. Затем запанируйте и разложите мясо на решетки. К окончанию панировки жаровня должна быть при температуре "droP"/ "READY".



Применение режима "Cool"/"IDLE" увеличивает срок службы фритюрного масла, потому что оно не подвергается излишнему нагреву. Если поддерживать фритюр всё время при температуре "droP", фритюрное масло портится и потребляется больше энергии.

Выкладка в тепловой шкаф

1. Положите решетки с ножками на поддон (из 8-голового HP/ Velocity PXE/ Winston) или переложите их щипцами на чистые решетки над поддоном (из 4-голового HP). Немедленно поместите решетки в вертикальный тепловой шкаф.

2. Перед подачей гостю, выдержите ножки в тепловом шкафу 7 минут, чтобы обеспечить удаление лишнего масла, повысить качество подаваемого продукта и обеспечить его безопасность. Для подтверждения безопасности осуществляется проверка температуры в центре (толще) готового продукта по окончании процесса приготовления.

Температура в толще готового продукта должна быть не менее 85 С.



Процедура контроля температуры:

- После стекания масла, сразу переместите продукт на стол для готовой продукции. Проведите измерение температуры трех визуально самых больших ножек. Помещайте термометр в центр (толщу) продукта. Если температура выше 85 С, поместите ножки на хранение. Дополнительные измерения не требуются.
- Если температура ножек ниже 85 С, проведите измерение повторно, поместив щуп термометра в другую часть этой ножки/ножек также в центр продукта, чтобы исключить погрешность замера при попадании щупа в воздушную полость внутри продукта. Поместите ножки на хранение.
- Если температура выше 85 С, дополнительные измерения не требуются. Если температура ниже 85 С, проведите измерение тех же ножек по окончании выдержки в тепловом шкафу (через 7 минут). Если по окончании выдержки температура ниже 85 С, утилизируйте партию. Для дальнейших корректирующих действий используйте Рабочий лист HACCP №1.1.

Рабочие листы HACCP

3. Обозначьте общее время хранения куриных ножек (эл. таймером или картонной биркой-таймером):

- в тепловом шкафу - **90 минут. В эти 90 минут входят и 7 минут на выдержку готового продукта.**
- в тепловой витрине - **30 минут, но не более общего срока годности 90 минут.**

Например, если ножки хранились в тепловом шкафу на протяжении 80 минут (остаточный срок хранения составляет 10 минут), то при перемещения ножек из этой партии на витрину их необходимо промаркировать на 10 минут (вместо 30 минут), если время хранения ножек в тепловом шкафу до перемещения на витрину составило 60 минут от момента выкладки в шкаф, то срок хранения ножек из этой партии при перемещении на витрину составит 30 минут.



Температура готового продукта, отдаваемого гостю, не должна быть ниже + 60°C

Страна	Температура внутри продукта
Россия	60°C
Армения	60°C
Беларусь	60°C
Грузия	60°C
Узбекистан	60°C
Азербайджан	65°C
Казахстан	65°C
Кыргызстан	65°C

Ознакомиться со схемами раскладки продуктов в тепловых шкафах, стандартами хранения и сервировки блюд из курицы вы можете в [CSL Хранение и сервировка блюд из курицы](#).

Просеивание панировочной смеси и замена погружной воды

После каждого панирования нужно просеивать панировочную смесь и менять воду.

Просеивание необходимо для равномерного распределения ингредиентов панировки по всей смеси. Благодаря этому корочка на готовом курином продукте будет иметь правильные вкус, текстуру и цвет.

Единственным **исключением из этого правила является случай, когда вы готовите несколько партий подряд, тогда можно панировать 4 партии подряд**, прежде чем просеивать панировочную смесь и менять воду.

1. Вылейте воду для окунаения в среднюю раковину трехсекционной мойки, или нижний уровень двухъярусной мойки, чтобы снизить возможность перекрестного заражения.
2. Вымойте руки.
3. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

Решение пролем

Продукт слишком светлого цвета

Возможная причина	Решение
Температура фритюра слишком низкая	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Не достаточно времени для тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки. Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа таймера	Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа фритюра. Слишком большая загрузка	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Фритюр предварительно не разогрет	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте "drop/ ready". Если температура корректна и установлена на "drop/ready", повторно обратитесь к обучающим процедурам

Продукт слишком темного цвета

Возможная причина	Решение
Продукт был подвержены тепловой обработке не сразу после панировки	Повторно обратиться к обучающим процедурам
Масло использовалось слишком долго	Смените масло и еще раз обратитесь к руководству по работе с маслом
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Температура фритюра слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу

Продукт маслянистый

Возможная причина	Решение
Старое или разложившееся масло	Заменить масло при снижении прозрачности ниже стандарта
Не достигнута рабочая температура тепловой обработки	Строго придерживайтесь процедуры тепловой обработки. Обязательно дождитесь, когда масло достигнет рабочей температуры
Слишком низкая температура масла	Проверить установки и датчик

Продукт слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Температура тепловой обработки слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки

Куски продукта слиплись

Возможная причина	Решение
Куски продукта уложены на сетке слишком близко друг к другу	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
За раз приготовлено больше максимально допустимого количества	Повторно обратитесь к обучающим процедурам

Продукт холодный (выбросить)

Возможная причина	Решение
Продукт не был помещен в тепловой шкаф сразу же после приготовления	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком низкая температура в тепловом шкафу	Проверьте настройки
Хранение продукта за пределами срока хранения	Повторно обратитесь к обучающим процедурам