

Размораживание куриных полуфабрикатов

В этой главе вы узнаете о том, как правильно разморозить замороженный куриный полуфабрикат

KFC


Введение

Чтобы быть уверенными в качестве и безопасности куриной продукции важно следовать стандартам и соблюдать все этапы процедуры размораживания.

Размораживание куриных полуфабрикатов в холодильной камере

Предварительные действия

Прежде чем приступить к процедуре размораживания, подготовьте:

- Термометр с выносным щупом
- Поддоны алюминиевые или поликарбонатные лотки высотой 5 см
- Контейнеры
- Маркиратор / Этикетки самоклеящиеся и перманентный маркер

Примеры этикеток

	Дата	Время	Тем-ра
Начало размораживания:			
Разморожено:			
Использовать до:			



Стандарты

- Куриные полуфабрикаты размораживаются в герметичной упаковке производителя на поддонах или в лотках.
- Допускается размещать на одном поддоне/лотке или только острые полуфабрикаты (острые крылья, филе Зингер, острые стрипсы) или только оригинальные (филе Классик, оригинальные стрипсы, ножки).
- Каждая упаковка должна иметь этикетку с указанием наименования продукта, датой, временем начала размораживания, датой и временем окончания размораживания, температурой размороженного продукта и

сроком годности (дата и время). **Не допускается клеить одну этикетку на лоток / поддон даже в случае, если в нем находится один вид полуфабриката (например: только филе Классик).**

- Рекомендованное время размораживания для **филе / стрипсов / байтсов - 18 часов**, для **кусков / ножек / крыльев - 24 часа, но не более 72 часов для всех куриных полуфабрикатов.**

Обратите внимание!

Холодильная камера будет обеспечивать требуемые сроки размораживания при соблюдении следующих условий:

- 1/3 объема камеры должна содержать уже размороженную курицу (для использования в текущий день);
 - 1/3 объема камеры должна содержать курицу, загруженную днем ранее (для использования на следующий день);
 - 1/3 объема камеры должна заполняться замороженным продуктом, который предполагается использовать в последующие дни.
- Первые 18 / 24 часа температуру размораживаемого куриного полуфабриката проверять не требуется. Далее необходимо проверять температуру куриного полуфабриката каждые 3 часа.
 - Размораживать куриные полуфабрикаты необходимо до того момента, пока температура внутри продукта не достигнет +1°C.



Не допускается размораживать на одном поддоне острые и оригинальные куриные полуфабрикаты.

Процедура размораживания



Вымойте руки теплой водой, используя антибактериальное мыло и соблюдая правила мытья рук.

1. Используя откалиброванный термометр, проверьте температуру в холодильной камере (+1°C +5°C).
2. Возьмите пакеты с замороженным куриным полуфабрикатом из коробки и поместите их в один слой на лотки или поддоны.
3. Обозначьте на этикетке наименование полуфабриката, дату и время начала размораживания / распечатайте соответствующую этикетку на маркираторе.
4. Протрите место, куда необходимо наклеить этикетку, бумажной салфеткой. Наклейте этикетку на каждый пакет с продуктом.
5. Через 18 / 24 часа замерьте температуру продукта с помощью термометра с выносным щупом, поместив его между двумя пакетами.

- **Если температура достигла +1°C:** проверьте каждый пакет с куриным полуфабрикатом на наличие кристаллов льда. Если кристаллы льда не обнаружены и куски мяса мягкие, легко отделяются друг от друга и легко прощупывается кость (при наличии) – куриные полуфабрикаты разморозились.
 - **Если температура не достигла +1°C:** повторно замерьте температуру через 3 часа.
5. По окончании процесса размораживания, впишите на этикетку дату и время окончания размораживания, температуру продукта и срок годности - **48 часов (+1°C + 5°C)** с момента окончания размораживания / распечатайте соответствующую этикетку на маркираторе.
- В случае ошибки на этикетке необходимо наклеить новую этикетку рядом, а этикетку с ошибкой перечеркнуть.
7. Переложите размороженный куриный полуфабрикат в чистые, продезинфицированные, пищевые контейнеры.



- Время размораживания куриного полуфабриката зависит от загрузки холодильной камеры.
- Общее максимальное количество пакетов в камере зависит от количества стеллажей / полок в холодильной камере.



Повторное замораживание размороженных продуктов не допускается!

Размораживание куриных полуфабрикатов в воде (в контейнерах)



Важно!

Размораживание в воде является процедурой, которую допустимо использовать только в экстренных случаях (задержка машины поставщика с охлаждённой продукцией, резкое увеличение товарооборота, блокировка продукции из-за проблем с качеством и т.п.).

При размораживании полуфабриката в воде, происходит разрушение структуры куриного мяса, из-за чего полуфабрикат теряет значительное количество жидкости, и, как следствие, наши гости получают более сухой продукт с менее выраженным вкусом по сравнению с продуктом, размороженным в холодильной камере.

Предварительные действия

Прежде чем приступить к процедуре размораживания, подготовьте:

- Пластиковый контейнер (**высота контейнера для размораживания должна быть выше уровня раковины**).
- Чистые решетки / подставка для разделочных досок
- Чистые контейнеры
- Этикетки самоклеящиеся и ручку / маркиратор
- Моющее и дезинфицирующее средство
- Салфетки бумажные

Для размещения пакетов в контейнере допускается использовать подставку для досок (рис. 1) или решетки (рис. 2)



Примеры этикеток



Подготовка ванны / мойки

1. Удалите все химические и чистящие средства из зоны ванны/мойки, чтобы предотвратить их попадание в ванну/мойку. Все емкости с химическими средствами для дозирования химии должны быть установлены ниже уровня раковины.
2. Тщательно вымойте ванну/мойку салфеткой, смоченной раствором K-205 / Capital.
3. Прополощите салфетку в воде и смойте средство с ванны / мойки.
4. Тщательно продезинфицируйте ванну/все секции мойки, используя раствор средства K-214 (0,5%) / Mikro Quat (1800 ppm).
5. Смойте средство водой.



При размораживании куриного полуфабриката в 3-х секционной мойке необходимо использовать ТОЛЬКО среднюю секцию, оборудованную системой слива/перелива.

Процедура размораживания



Вымойте руки теплой водой, используя антибактериальное мыло и соблюдая правила мытья рук.

1. Установите пластиковый контейнер в среднюю секцию 3-х секционной мойки. Убедитесь, что высота контейнера выше уровня раковины.*

* При отсутствии контейнера необходимой высоты допускается устанавливать перевернутую гастроемкость на дно раковины и ставить на неё контейнер для размораживания куриного полуфабриката.

2. Достаньте из морозильной камеры замороженные пакеты с куриным полуфабрикатом, соблюдая правило ротации, и положите их в контейнер:
 - **Вариант 1:** расположите пакеты вертикально в подставке для досок, оставляя промежутки между пакетами для свободной циркуляции воды (рис 3).
 - **Вариант 2:** расположите решетки в 2 слоя на дно контейнера. Допускается класть несколько пакетов на одну решетку, при условии, что они не накладываются друг на друга (рис 4). Положите на последний (верхний) слой по одной решетке, чтобы пакеты не всплыли (рис 5).



Если необходимо разморозить несколько видов продукта, соблюдайте следующий принцип заполнения контейнера:

- Совместное размораживание острых и оригинальных куриных полуфабрикатов ЗАПРЕЩЕНО!
- В первую очередь (начиная снизу) закладываются куриные полуфабрикаты без кости (стрипсы / филе), в верхних слоях - куриные полуфабрикаты на кости (ноги / крылья).

3. На мойку наклейте этикетку (рис 6). Обозначьте на этикетке наименование полуфабриката, количество пакетов, дату и время начала размораживания / распечатайте соответствующую этикетку на маркираторе.

В случае размораживания нескольких видов продукции наклейте этикетку для каждого вида отдельно.



4. Полностью откройте кран с холодной водой:

- Слейте воду до момента достижения воды температуры не выше +15 С.

5. Наполните контейнер с полуфабрикатами водой:

- Поверните кран таким образом, чтобы струя воды была направлена в сторону от пакетов с куриным полуфабрикатом (рис 7).
- Оставьте кран с водой открытым на всё время размораживания полуфабрикатов.

6. Каждые 30 минут необходимо контролировать температуру воды в контейнере - не выше +15 С (рис 8). Там, где температура воды выше 15С, необходимо добавлять кусочки льда, чтобы поддерживать температуру на безопасном уровне.



Если температура воды из крана выше 15°C (например, в летний период) и не опускается, необходимо добавить лед в контейнер с куриным полуфабрикатом для того, чтобы температура воды в контейнере не превышала 15°C.



8. Через 1,5 часа проверьте пакет с куриным полуфабрикатом на наличие кристаллов льда:

- Если кристаллы льда имеются, следует продолжать размораживание в течение примерно 30 минут.
- Если кристаллы льда не обнаружены и куски мяса мягкие, легко отделяются друг от друга и легко прощупывается кость (при наличии) – куриные полуфабрикаты разморозились.

9. По окончании процесса размораживания переложите размороженный куриный полуфабрикат в чистые, продезинфицированные пищевые пластиковые контейнеры.

Если во время размораживания в воде герметичность пакета была нарушена (лишняя влага в пакете или из пакета выливается жидкость), такой продукт использовать нельзя и пакет должен быть удален в отходы!

10. Промаркируйте каждый пакет. Протрите место, куда необходимо наклеить этикетку, бумажной салфеткой:

- перепишите на каждую этикетку информацию с общей этикетки, наклеенной на раковину (наименование продукта, дату и время начала), допишите дату и время окончания размораживания, и срок годности - **4 часа (+1°C +5°C), включая время размораживания** (то есть 4 часа должно быть отсчитано от времени, указанного на маркировке ванны/раковины, в которой размораживались полуфабрикаты) / распечатайте в необходимом количестве соответствующие этикетки на маркираторе.
- поле "температура" не заполняется, т.к. температура продукта после окончания размораживания в воде не измеряется.
- в случае ошибки на этикетке необходимо наклеить новую этикетку рядом, а этикетку с ошибкой перечеркнуть.

11. После завершения размораживания пакетов с куриным полуфабрикатом очистите и продезинфицируйте контейнер, ванну/раковину.



Повторное замораживание размороженных продуктов не допускается!