

## Чизбургер с луком

Сандвичи в булках

Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сандвича, ознакомьтесь с **CSL Общие правила сборки сандвичей**.



## Соберите сандвич

1. Положите на рабочий стол оберточную бумагу (красную), печатной стороной вниз, названием Чизбургер Де Люкс ближе к вам.
2. Положите поджаренные половинки булки Солнечная (кукурузная) на оберточную бумагу срезанной стороной вверх.
3. Нанесите Горчичный соус (1 нажатие) с помощью дозатора с желтой ручкой (1/4 oz) на середину верхней половинки булки.



4. Добавьте кетчуп в виде буквы "Z" (10 г), отступая от краев булки по 1 см сбоку и 2 см сверху и снизу.
5. Добавьте лук репчатый (3 г).
6. Добавьте огурцы маринованные (1 шт).



7. Добавьте 2 оригинальных стрипса.
8. Добавьте 1 ломтик сыра.
9. Положите нижнюю половинку булки Солнечная (кукурузная).



10. Переверните сандвич.

11. Осторожно накройте сандвич нижней частью упаковки к центру.

12. Накройте сандвич верхней частью упаковки к центру.



13. Прижмите края оберточной бумаги к поверхности салатета.

14. Подогните оба края к середине сандвича снизу.

**При сборке, упаковке и подаче сандвича не нажимайте на него, чтобы не смять.**



**Памятка Чизбургер с луком\_0.pdf** – 211.9

КВ

## Хранение

Подайте сандвич гостю сразу же или поместите его в подогреваемую тепловую витрину, или в Бургер Шут, установив таймер.

**Срок годности сандвичей - 10 минут.**

По истечении срока годности сандвич следует удалить в отходы.

Сандвич сервируется 1 бумажной салфеткой.