信号量 & POSIX线程编程

蒋炎岩

南京大学 | 计算机软件研究所 | 系统与软件分析研究组













复习: 并发控制

- 互斥
 - lock(&lk) / unlock(&lk)
- 条件变量
 - wait(&cond, &mutex) / signal(&cond)

同步(2): 信号量





生产者/消费者的麻烦

- 我们用了三样东西
 - 互斥锁: 保证操作的原子性
 - 条件变量: 管理睡眠/唤醒
 - 计数器:维护资源的数量
- •信号量:合三为一
 - by E. W. Dijkstra
 - as a single primitive for all things related to synchronization

```
void producer thread() {
  for (int i = 0; i < loops; i++) {
    lock(&mutex);
    while (count == N)
      wait(&empty, &mutex);
    printf("("); count++;
    signal(&fill);
    unlock(&mutex);
void consumer thread() {
  for (int i = 0; i < loops; i++) {</pre>
    lock(&mutex);
    while (count == ∅)
      wait(&fill, &mutex);
    printf(")"); count--;
    signal(&empty);
    unlock(&mutex);
```








信号量(Semaphore)

- P (prolaag = try + decrease), wait, down
- V (verhoog = increase), post, up

•信号量自带计数器、互斥、同步vim







P/V操作(原子操作)

- 自带计数器(count)
- P(sem)
 - count -= 1
 - 如果余额不足, 睡眠
- V(sem)
 - count += 1
 - 如果有人在睡眠,唤醒
- •思考题: count代表什么?
- 思考题:如何用wait/signal实现P/V?

```
void P(sem t &sem) {
  sem->count--;
  if (sem->count < ∅) {</pre>
    push(sem->queue, current);
    suspend();
void V(sem t &sem) {
  sem->count++;
  if (!empty(sem->queue)) {
    wakeup(pop(sem->queue));
```







实现:兼容假唤醒

- The F**k Manual: a thread might be awoken from its waiting state even though no thread signaled the condition variable
 - spurious wakeup
 - 因为 "不可告人的实现原因"
- 反过来实现则困难得多

```
void P() {
  lock(&mutex);
  while (sem->count == ∅) {
    wait(&cond, &mutex);
  sem->count--;
  unlock(&mutex);
void V() {
  lock(&mutex);
  count++;
  signal(&cond);
  unlock(&mutex);
```





信号量:可以当锁使用

- •思考题: SEM INIT如何实现?
 - pthread里也有类似的技巧
 - PTHREAD MUTEX INITIALIZER
- 思考题: 为什么它正确?

```
sem_t mutex = SEM_INIT(1);
void lock() {
  P(&mutex);
}

void unlock() {
  V(&mutex);
}
```







信号量: 生产者-消费者问题

- 自带条件变量+计数器
 - Cool!
- count是资源的个数
 - 信号量适用于资源可以用整数表示 的情况
 - 而这是绝绝绝绝大部分实际情况

```
sem t empty = SEM INIT(N);
sem_t fill = SEM_INIT(∅);
void producer() {
  while (1) {
    P(&empty);
    printf("(");
    V(&fill);
void consumer() {
  while (1) {
    P(&fill);
    printf(")");
    V(&empty);
```

POSIX线程编程







线程API: 创建、退出、等待

- 类似于进程的fork + execve; exit; waitpid
 - 大家已经做过实验了
 - 只是一切都发生在共享内存

```
int pthread_create(
   pthread_t *thread,
   const pthread_attr_t *attr,
   void *(*start_routine) (void *),
   void *arg);

void pthread_exit(void *retval);

int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);
```







线程执行需要:代码、数据、堆栈

- 代码和数据是共享的, 但需要有独立的堆栈
 - 堆栈分配在同一地址空间: 局部变量可以被取地址并共享
- 思考题: 怎样知道每个线程的堆栈被映射到了虚拟地址空间的何处?
 - Native POSIX Thread Library (NPTL), The F**k Manual: On Linux/x86-32, the default stack size for a new thread is 2 megabytes (好少).
 - 改变pthread_attr_t设置得到更大的堆栈








线程有三宝: 创建、退出、等你好

- pthread: create, exit, join
 - 有了这三个API,从今天开始你就可以写并行程序啦!
- 例子: 代码查重
 - 要跑很多类似的实例
 - 就多线程并发跑
 - 24C机器 = 24X速度提升







同步有三宝: 互斥、CV、信号量

- 互斥: pthread _ mutex _ t
 - init, lock, trylock, unlock, ...
- •读/写锁: pthread rwlock t
 - 同mutex, 但允许多个读者同时进入临界区
 - 思考题: 在什么条件下有用?
- 条件变量: pthread cond t
 - init, wait, timedwait, signal, broadcast, ...
- •信号量: sem t
 - init, post, wait, getvalue, destroy







POSIX线程信号量

```
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
int sem_post(sem_t *sem);
int sem_wait(sem_t *sem);
int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);
int sem_destroy(sem_t *sem);
```

- OSLab1里你要在你自己的操作系统里实现信号量(Cool!)
 - 而且能正确运行生产者-消费者问题







真实世界的例子: sqlite3

- 一把大锁完事
 - SQLite3是跨平台兼容的项目,所以用自己的sqlite3_mutex进行了包装
 - 更多开源项目假设有POSIX线程

```
148 sqlite3_mutex_enter(db->mutex); in sqlite3_blob_open()
361 sqlite3_mutex_enter(db->mutex); in sqlite3_blob_close()
388 sqlite3_mutex_enter(db->mutex); in blobReadWrite()
486 sqlite3_mutex_enter(db->mutex); in sqlite3_blob_reopen()
```







真实世界的例子: pbzip2 (parallel bzip2)

• 没什么可怕的: 又见producer/consumer

```
164 int producer(int, int, off_t, int, queue *);
165 void *consumer(void *);
```

- 就是你见过的
 - producer: while (1) printf("(");
 - consumer: while (1) printf(")");







Producer/Consumer in pbzip2

```
762 int producer(int hInfile, off t fileSize,
                 int blockSize, queue *fifo) {
      while (bytesLeft > ∅) {
774
786
        pthread mutex lock(MemMutex);
        pthread mutex unlock(MemMutex);
790
801
        ret = read(hInfile, (char *) FileData, inSize);
826
        bytesLeft -= ret;
836
        pthread_mutex_lock(fifo->mut);
837
        while (fifo->full) {
          pret = pthread cond_wait(fifo->notFull, fifo->mut);
842
845
850
        queueAdd(fifo, FileData, inSize, blockNum);
        pthread_mutex_unlock(fifo->mut);
851
852
        pthread cond signal(fifo->notEmpty);
854
        blockNum++;
855
      } // while
      allDone = 1;
859
860
      return 0;
                                                              18
861 }
```







所以.....

- Don't panic
 - 并不是人人都想把事情搞砸
 - 绝大部分时候用简单的并发模式就能解决问题了
- 当然也有panic的地方
 - 比如Linux Kernel (你的OS Kernel会比应用程序复杂一些)