# 习题八

1

什么是重定位? 重定位有哪些类型?

重定位定义:在运行时调整程序和数据的地址以适应内存地址的过程。

内存的装入模块在装入内存时,同样有以下三种方式:

#### 1. 绝对装入

绝对装入方式只适用于单道程序环境。在编译时,若知道程序将驻留在内存的某个位置,则编译程序将产生绝对地址的目标代码。绝对装入程序按照装入模块中的地址,将程序和数据装入内存。由于程序中的逻辑地址与实际内存地址完全相同,因此不需对程序和数据的地址进行修改。

另外,程序中所用的绝对地址,可在编译或汇编时给出,也可由程序员直接赋予。而通常情况下在程序中采用的是符号地址,编译或汇编时再转换为绝对地址。

#### 2. 可重定位装入

在多道程序环境下,多个目标模块的起始地址通常都从0开始,程序中的其他地址都是相对于起始地址的,此时应采用可重定位装入方式。根据内存的当前情况,将装入模块装入内存的适当位置。在装入时对目标程序中指令和数据地址的修改过程称为重定位,又因为地址变换通常是在进程装入时一次完成的,故称为静态重定位.

当一个作业装入内存时,必须给它分配要求的全部内存空间,若没有足够的内存,则无法装入。此外,作业一旦进入内存,整个运行期间就不能在内存中移动,也不能再申请内存空间。

#### 3. 动态运行时装入

也称动态重定位。程序在内存中若发生移动,则需要采用动态的装入方式。装入程序把装入模块装入内存后,并不立即把装入模块中的相对地址转换为绝对地址,而是把这种地址转换推迟到程序真正要执行时才进行。因此,装入内存后的所有地址均为相对地址。这种方式循要一个重定位寄存器的支持

动态重定位的优点:可以将程序分配到不连续的存储区:在程序运行之前可以只装入部分代码即可投入运行,然后在程序运行期间,根据需要动态申请分配内存:便于程序段的共享。

# 2

在页式存储管理中,假设作业的地址为 16 位,页长为 4KB,作业的第 0,1,2 逻辑页分别放在内存的第 5,10,11物理块中,试计算作业中逻辑地址 2F6AH,0E3CH,526CH(十六进制数)相对应的内存物理地址,说明转换过程、写出转换结果

$$4KB = 4 * 2^{10} Byte = 2^{12} Byte$$

$$\frac{2^{16}}{2^{12}} = 4$$

因此,地址中,前4位表示页号P,后12位表示页内地址W

15 4	3 0
页号P	页内偏移量W

页号和对应的物理块号映射:  $0 \rightarrow 5, 1 \rightarrow 10, 2 \rightarrow 11$ 

# 1. 逻辑地址 2*F*6*A*<sub>16</sub>:

 $\circ$  页号:  $2_{16} o B_{16}$   $\circ$  页内偏移:  $F6A_{16}$   $\circ$  物理地址:  $BF6A_{16}$ 

# 2. 逻辑地址 $0E3C_{16}$ :

 $\circ$  页号:  $0_{16} o 5_{16}$   $\circ$  页内偏移:  $E3C_{16}$   $\circ$  物理地址:  $5E3C_{16}$ 

# 3. 逻辑地址 $526C_{16}$ :

○ 页号: 5<sub>16</sub>

页内偏移: 26C<sub>16</sub>物理地址: 无效地址

# 3

# 假设有下面的段表:

段	基地址	长度
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580
4	1952	96

### 下面的逻辑地址的物理地址是多少?

a. 0, 430

b. 1,10

c. 2, 500

d. 3,400

#### e. 4,122

- 1. 逻辑地址 (0, 430)
  - 段 0 的基地址是 219, 长度是 600。
  - 段内偏移 430 在长度范围内(小于 600)。
  - 物理地址 = 基地址 + 偏移 = 219 + 430 = 649。
- 2. 逻辑地址 (1, 10)
  - 段 1 的基地址是 2300, 长度是 14。
  - 段内偏移 10 在长度范围内(小于 14)。
  - 物理地址 = 基地址 + 偏移 = 2300 + 10 = 2310。
- 3. 逻辑地址 (2,500)
  - 段 2 的基地址是 90, 长度是 100。
  - 。 段内偏移 500 超出了长度范围(大于 100),所以地址无效。
- 4. 逻辑地址 (3, 400)
  - 段 3 的基地址是 1327, 长度是 580。
  - 段内偏移 400 在长度范围内(小于 580)。
  - 物理地址 = 基地址 + 偏移 = 1327 + 400 = 1727。
- 5. 逻辑地址 (4, 122)
  - 段 4 的基地址是 1952, 长度是 96。
  - 段内偏移 122 超出了长度范围(大于 96),所以地址无效。

### 4

某系统采用可变分区方式管理主存储器,在主存分配情况如图所示时,有 4个作业要求装入主存,它们各自所需的主存空间为: J1: 8KB, J2: 15KB, J3: 30KB, J4: 115KB, 系统不允许移动。请回答下列问题:



- 1. 采用首次适应分配算法分配主存,应按怎样的次序才能将 4 个作业同时全部装入主存? 写出所有可能的装入次序。
- 2. 从上述作业装入次序中选择一种,描述作业装入内存后的情况。
- 3. 在采用首次适应算法回收内存时,可能出现哪几种情况?怎样处理这些情况?
- 4. 请比较连续分配、分页和分段三种存储分配机制的优缺点?

### 4.1

首次适应算法 (First Fit)

- 1. J2 o J3 o J4 o J1
- 2. J2 o J4 o J3 o J1
- 3. J3 
  ightarrow J2 
  ightarrow J4 
  ightarrow J1
- 4. J3 
  ightarrow J4 
  ightarrow J2 
  ightarrow J1
- 5. J4 
  ightarrow J2 
  ightarrow J3 
  ightarrow J1
- 6. J4 
  ightarrow J3 
  ightarrow J2 
  ightarrow J1

# 4.2

- 1. **J2** 被分配到第一个足够大的空闲区域,即从 5KB 开始的空闲区。J2 需要 15KB,因此它会被放置在 5KB 到 20KB 的范围内。这会留下一个 1KB 的小空闲块(从 20KB 到 21KB)。
- 2. **J3** 接下来被分配。它需要 30KB,不能放在前面剩下的 1KB 空闲区,所以会被放置在下一个大空闲区,即从 30KB 到 180KB。J3 占用后,该空闲区域将从 30KB 到 60KB,剩余空闲区域为 60KB 到 180KB。
- 3. **J4** 然后被分配。由于它需要 115KB 的空间,它会接着 J3 被放置在 60KB 到 175KB 的位置。这样,从 175KB 到 180KB 会留下一个 5KB 的小空闲块。
- 4. 最后, **J1** 需要 8KB 的空间。它将被分配到最后一个空闲区,即 190KB 到 200KB 的区域。J1 占用后,该空闲区域将从 190KB 到 198KB,剩余一个 2KB 的空闲块(从 198KB 到 200KB)。

内存范围	内容
0KB - 5KB	系统区
5KB - 20KB	J2
20KB - 21KB	空闲区
21KB - 30KB	JA
30KB - 60KB	J3
60KB - 175KB	J4
175KB - 180KB	空闲区
180KB - 190KB	JB
190KB - 198KB	J1
198KB - 200KB	空闲区

# 4.3

#### 四种情况:

- 1. 回收区与插入点的前一空闲分区相邻,将这两个分区合并,并修改前一分区表项的大小为两者之和
- 2. 回收区与插入点的后一空闲分区相邻,将这两个分区合并,来准改后一分区表项的始址和大小
- 3. 回收区同时与插入点的前、后两个分区相邻,此时将这三个外区合并,修改前一分区表项的大小为三者之和, 取消后一分区表项
- 4. 回收区没有相邻的空肉分区,此时应为回收区新建一个表项,填写始址和大小,并插入空闲分区链。

# 4.4

# 连续分配

#### 优点:

- 简单易懂:连续分配的算法通常比较直观,容易实现。
- 无需特殊硬件:不需要页表或段表等复杂的硬件支持。

#### 缺点:

- 内存碎片:容易产生外部碎片,需要定期进行碎片整理。
- 内存利用率低:可能因为没有足够的连续空间而无法分配大的内存块,即使有足够的总空闲内存。
- 分配和回收开销大: 可能需要搜索整个内存空间来找到合适的空闲区域。

# 分页存储分配

#### 优点:

- 消除外部碎片: 每个页面都是固定大小, 易于管理, 不会产生外部碎片。
- 提高内存利用率:可以将任何空闲的物理页分配给任何进程,从而提高内存利用率。
- 灵活且易于扩展: 进程可以分散在物理内存的不同部分, 便于实现虚拟内存系统。

#### 缺点:

- 内部碎片: 每个页面的最后可能会有未使用的空间, 尤其是当进程大小不是页面大小的整数倍时。
- 需要额外的硬件和开销: 需要内存管理单元 (MMU) 来管理页表, 且页表本身也占用内存空间。
- 页表可能很大: 对于大的地址空间, 页表本身可能会非常大, 需要特殊技术如分层页表或倒排页表来管理。

# 分段存储分配

#### 优点:

- 支持模块化编程:每个段通常对应于程序的一个逻辑单位,如函数或数据结构,这支持模块化编程。
- 动态增长: 段可以动态增长, 适合实现动态数据结构和栈。
- 有利于保护和共享: 可以为不同的段设置不同的访问权限, 便于实现共享和保护。

#### 缺点:

- 可能产生外部碎片: 随着段的动态增长和删除, 内存中可能出现不连续的空闲区域。
- **管理复杂度高**:分段系统的内存管理比分页系统更为复杂,需要维护一个段表。
- 段表大小: 段表的大小取决于程序的结构, 可能会非常大。

# 5

- 一个分页存储系统, 页表存放在内存:
- (1) 如果直接访问一次内存单元需要 200ns,则在分页系统中(单级页表)访问一个地址中的数据需要多少时间?
- (2) 如果系统采用三级页表,则通过三级页表访问一个内存单元需要多少时间?
- (3) 如果单级页表系统引入联想寄存器,90%的页表项可以在快表中命中,则访问一个地址中的数据需要 多少时间? (假设访问一次快表需要10ns)

### 5.1

首先访问页表,然后根据页表去内存中寻找物理地址 t = 200ns + 200ns = 400ns

# 5.2

t = 4 \* 200ns = 800ns

# 5.3

两种可能

1. 若快慢表不是同时查找:

$$t = 0.9 * (10 + 200) + 0.1 * (10 + 200 + 200) = 230ns$$

2. 若快慢表同时查找:

$$t = 0.9 * (10 + 200) + 0.1 * (200 + 200) = 229ns$$

# 6

假定某采用分页式存储管理的系统中,主存容量为 1M,被分成 256 块,块号为 0, 1, 2, ......, 255。某作业的地址空间占 4 页,其页号为 0, 1, 2, 3,被分配到主存的第2, 4, 1, 5 块中。回答:

- 1. 主存地址应该用多少位来表示?
- 2. 作业每一页的长度是多少?逻辑地址中的页内偏移应用多少位来表示?
- 3. 写出作业中的每一页在主存块中的起始地址。

# 6.1

 $1MB=2^{20}B$ .因此需要二十位

# 6.2

每一页的大小 = 
$$\frac{2^{20}}{256}$$
 =  $2^{12}B$  =  $4096B$ 

每一页的长度为4096B,页内偏移需要12位

# 6.3

作业中每一页在主存块中的起始地址如下:

- 页号 0 在主存块号 2 中, 起始地址为 8192 (2×40962×4096)。
- 页号 1 在主存块号 4 中, 起始地址为 16384 (4×40964×4096)。
- 页号 2 在主存块号 1 中, 起始地址为 4096 (1×40961×4096)。
- 页号 3 在主存块号 5 中, 起始地址为 20480 (5×40965×4096)。