Ecuaciones de evolución de formas (EPDiff)


La siguiente ecuación es utilizada para calcular la diferencia entre dos superficies:

(1)
$$\frac{dx_s(t)}{dt} = \sum_{k=1}^N e^{-\|x_k(t) - x_s(t)\|^2/\sigma^2} \alpha_k(t)$$

$$\frac{d\alpha_s(t)}{dt} = -\frac{2}{\sigma^2} \sum_{k=1}^N \left\{ \alpha_s(t)^T \alpha_k(t) \right\} e^{-\|x_k(t) - x_s(t)\|^2/\sigma^2} (x_k(t) - x_s(t))$$

donde la ubicación de las partículas que definen la superficie esta dada por $x_s(t)=(x_s^{(x)}(t),x_s^{(y)}(t),x_s^{(z)}(t))$ para $s=1,\ldots,N$, y $\alpha_s(t)$ puede ser considerado como el momento inicial de cada partícula.

Dada la ubicación inicial $x_s(0)$ y final $x_s(1)$ de todas las partículas, el problema de valor de frontera es calcular el valor del momento inicial $\alpha_s(0)$ que llevará las partículas a su posición final $x_s(1)$.



Evolución desde la superficie de una esfera a la superficie de los ventrículos cerebrales. Las partículas estan ubicadas en los vértices de una triangulación de la superficie inicial y final.

Cardiac Electrophysiology in the Moving Heart

Dada la siguiente geometría de un corazón humano, y la ecuación de evolución del potencial de acción en el músculo cardíaco

(2)
$$\frac{\partial u}{\partial t} = f(v, w) + \nabla^2 v$$
$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon(v - \gamma w)$$
$$f(v, w) = c_1 v(v - \alpha)(v - 1) - c_2 v w$$

donde v es el potencial de membrana, y w es la variable de reemplazo, calcule la evolución del potencial de acción potencial en el tiempo.

