安裝、升級及移除Unified Manager軟體

Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/install-windows/concept_overview_of_installation_process_on_windows.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝、升級及移除Unified Manager軟體 . . . 1
安裝程序總覽 . . . 1
在Windows上安裝Unified Manager . . . 1
變更jboss密碼 . . . 4
升級Unified Manager . . . 5
升級協力廠商產品 . . . 6
重新啟動Unified Manager . . . 7
正在解除安裝Unified Manager . . . 8

安裝、升級及移除Unified Manager軟體

您可以安裝Unified Manager軟體、升級至較新版本的軟體、或移除Unified Manager應用程式。

安裝程序總覽

安裝工作流程會說明您在使用Unified Manager之前必須執行的工作。



在Windows上安裝Unified Manager

請務必瞭解在Windows上下載及安裝Unified Manager的步驟順序。

安裝Unified Manager

您可以安裝Unified Manager來監控和疑難排解資料儲存容量、可用度、效能和保護問題。

您需要的是什麼

- 您打算安裝Unified Manager的系統應符合系統和軟體需求。

  "硬體系統需求"

  "Windows軟體與安裝需求"

  > 從Unified Manager 9.5開始、OpenJDK會隨附於安裝套件中、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

- 您應該擁有Windows系統管理員權限。請確定您的使用者名稱開頭沒有驚嘆號「！」。如果執行安裝的使用者名稱開頭為「！」、Unified Manager安裝可能會失敗。
- 您應該擁有支援的網頁瀏覽器。

- Unified Manager維護使用者密碼應介於8到20個字元之間、且應包含大寫字母或大小寫字母、數字和特殊字元。
- 對於維護使用者或MySQL root使用者、密碼字串中不允許使用下列特殊字元：「"%、=&<>|^\/（）[]；：

  允許使用下列特殊字元：~！@#$*-？。+ {}

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows。
2. 登入NetApp支援網站、然後瀏覽至Unified Manager的下載頁面：

   "NetApp 支援網站"

3. 選取所需的Unified Manager版本、並接受終端使用者授權合約（EULA）。
4. 將Unified Manager Windows安裝檔案下載至Windows系統上的目標目錄。
5. 瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
6. 以系統管理員身分按一下滑鼠右鍵並執行Unified Manager安裝程式執行檔（.exe）。

   Unified Manager會偵測遺失或預先安裝的協力廠商套件、並列出這些套件。如果系統中未安裝所需的協力廠商套件、Unified Manager會在安裝過程中安裝這些套件。

7. 單擊 * 下一步 * 。
8. 輸入使用者名稱和密碼以建立維護使用者。
9. 在Database Connection（資料庫連線）精靈中、輸入MySQL根密碼。
10. 按一下「變更」以指定Unified Manager安裝目錄和MySQL資料目錄的新位置。

    如果您未變更安裝目錄、Unified Manager會安裝在預設安裝目錄中。

11. 單擊 * 下一步 * 。
12. 在Ready to Install Shield精靈中、按一下* Install*。
13. 安裝完成後、按一下*「Finish」（完成）*。
14. 如果您的Windows系統上安裝了作用中的防毒軟體、請在安裝完成後、手動將下列路徑排除在防毒掃描之外：
    - Unified Manager資料目錄
    - Unified Manager安裝目錄
    - MySQL資料目錄

安裝會建立多個目錄：

- 安裝目錄

  這是您在安裝期間指定的Unified Manager根目錄。範例：「C:\Program Files\NetApp\」

- MySQL資料目錄

  這是您在安裝期間指定的MySQL資料庫儲存目錄。範例：「C：

\ProgramData\MySQL\MySQLServerData\」

- Java目錄

  這是安裝OpenJDK的目錄。範例：「C:\Program Files\NetApp\JDK\」

- Unified Manager應用程式資料目錄（appDataDir）

  這是儲存所有應用程式產生資料的目錄。這包括記錄、支援套裝組合、備份及所有其他額外資料。範例：「C：\ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\」

您可以存取Web UI來執行Unified Manager的初始設定、如所述 "《系統組態指南》Active IQ Unified Manager"。

執行**Unified Manager**的無人值守安裝

您可以使用命令列介面來安裝Unified Manager、而無需使用者介入。您可以在金鑰值配對中傳遞參數、以完成無人值守安裝。

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows命令列介面。
2. 瀏覽至您要安裝Unified Manager的位置、然後選擇下列其中一個選項：

選項	說明
如果已預先安裝協力廠商套件	「ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"MySQL_password=mySQL_password INSTALLDIR=\"安裝目錄\" MySQL_data_DIR=\"MySQL資料目錄\" maintening_password=maintenance maintening_username=maintening_username/qn /l*v完整路徑記錄檔"」 範例： 「ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"MySQL_password=netapp21 ！INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MySQL_data_DIR=\"C ：\ProgramData\MySQL\MySQLServer\" maintening_password=# **maintenation_username=admin /qn /l** v C ：\install.log"

選項	說明
如果未安裝協力廠商套件	「ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"MySQL_password=mySQL_password INSTALLDIR=\"安裝目錄\" MySQL_data_DIR=\"MySQL資料目錄\" maintening_password=maintenance maintening_username=maintening_username/QR /l*v完整路徑檔案"」 範例： 「ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"MySQL_password=netapp21 ！INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MySQL_data_DIR=\"C ：\ProgramData\MySQL\MySQLServer\" maintening_password=# **maintenance**使用者名稱**= admin /QR /l** v C：\install.log

「/QR」選項可透過精簡的使用者介面來啟用無模式。隨即顯示基本使用者介面、顯示安裝進度。系統不會提示您輸入資料。如果未預先安裝任何第三方套件、例如：JREE、MySQL和7Zip、您應該使用「/QR」選項。如果在未安裝協力廠商套件的伺服器上使用「/qn」選項、安裝將會失敗。

「/qn」選項可在無使用者介面的情況下啟用「Quiet」模式。安裝期間不會顯示使用者介面或詳細資料。若未安裝協力廠商套件、則不應使用「/qn」選項。

3. 使用下列URL登入Unified Manager Web使用者介面：

   https://IP位址

變更jboss密碼

您可以重設安裝期間所設定的執行個體專屬的jboss密碼。您可以選擇性地重設密碼、以防站台需要此安全功能來覆寫Unified Manager安裝設定。此作業也會變更jboss存取MySQL所用的密碼。

您需要的是什麼

- 您應該擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。
- 您應該擁有MySQL root使用者的密碼。
- 您應該能夠存取目錄中NetApp提供的「密碼.bat」指令碼

  「C：\Program Files\NetApp\Centerure\bin」。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。
2. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：

- NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
- NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）

3. 啟動「密碼.bat」指令碼、開始密碼變更程序：

   「C：\Program Files\NetApp\Cements\BIN> password.bat resetterJBossPassword」

4. 出現提示時、請輸入MySQL root使用者密碼。
5. 出現提示時、請輸入新的jboss使用者密碼、然後再次輸入以供確認。

   請注意、密碼應介於8到16個字元之間、且必須包含至少一個數字、大小寫和大小寫字元、以及至少其中一個特殊字元：

   「！@%」*-_=[]:<>.?/~+

6. 指令碼完成後、請使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
7. 所有服務啟動後、您就可以登入Unified Manager UI。

升級Unified Manager

您可以在Windows平台上下載並執行安裝檔案、將Unified Manager 9.9或9.10升級至9.11。

您需要的是什麼

- 您要升級Unified Manager的系統應符合系統和軟體需求。

  "硬體系統需求"

  "Windows軟體與安裝需求"

  > 從Unified Manager 9.5開始、OpenJDK會隨附於安裝套件中、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

  > 開始升級之前、請先確定系統上已安裝Microsoft .NET 4.5.2以上版本。

- MySQL Community Edition會在Unified Manager升級期間自動升級。如果您系統上安裝的MySQL版本早於8.0.28、Unified Manager升級程序會自動將MySQL升級至8.0.28。您不得執行舊版MySQL的獨立升級至8.0.27。
- 您應該擁有Windows系統管理員權限。請確定您的使用者名稱開頭沒有驚嘆號「！」。如果執行安裝的使用者名稱開頭為「！」、Unified Manager安裝可能會失敗。
- 您應該擁有有效的認證資料、才能登入NetApp支援網站。
- 為了避免資料遺失、您應該建立Unified Manager機器的備份、以防升級期間發生問題。
- 您應該有足夠的磁碟空間來執行升級。

安裝磁碟機上的可用空間應大於資料目錄的大小2.5 GB。升級會停止、並顯示錯誤訊息、指出可用空間不足時要新增的空間量。

- 在升級期間、系統可能會提示您確認是否要保留先前的預設設定、以保留13個月的效能資料、或將其變更為6個月。確認後、系統會清除6個月後的歷史效能資料。
- 在升級之前、您應該先關閉_<InstallLDIR>\JDK_和_MySQL Data目錄_中任何開啟的檔案或資料夾。
- 如果您的Windows系統上安裝了作用中的防毒軟體、Unified Manager升級可能會失敗。升級Unified Manager之前、您應該先停用系統上的所有病毒掃描軟體。

在升級過程中、Unified Manager無法使用。升級Unified Manager之前、您應該先完成所有執行中的作業。

如果Unified Manager與OnCommand Workflow Automation 某個實例搭配使用、而且兩種產品都有新版本的軟體、則您必須中斷這兩種產品的連線、然後在執行升級後設定新的Workflow Automation連線。如果您只要升級至其中一項產品、則應在升級後登入Workflow Automation、並確認它仍從Unified Manager取得資料。

步驟

1. 登入NetApp支援網站、然後瀏覽至Unified Manager的下載頁面：

   "NetApp 支援網站"

2. 選取所需的Unified Manager版本、並接受終端使用者授權合約（EULA）。
3. 將Unified Manager Windows安裝檔案下載至Windows系統上的目標目錄。
4. 以系統管理員身分按一下滑鼠右鍵並執行Unified Manager安裝程式執行檔（.exe）。

   Unified Manager會提示您下列訊息：

   ```
   This setup will perform an upgrade of Unified Manager. Do you want to
   continue?
   ```

5. 按一下「是」、然後按一下「下一步」。
6. 輸入安裝期間設定的MySQL8 root密碼、然後按一下「下一步」。
7. 登入Unified Manager Web UI、然後驗證版本編號。
8. 如果您的Windows系統上安裝了作用中的防毒軟體、請務必在升級完成後、手動將下列路徑排除在防毒掃描之外：
   - Unified Manager資料目錄
   - Unified Manager安裝目錄
   - MySQL資料目錄

> 若要執行Unified Manager的無聲升級、請執行下列命令：「ActiveIQUnifiedManager-<版本\>.exe /s /v"MySQL_password=<密碼>/qn /l* v <system_drive>:\install.log"

升級協力廠商產品

您可以在安裝於Windows系統的Unified Manager上升級協力廠商產品、例如JRE。

開發這些協力廠商產品的公司會定期報告安全性弱點。您可以依照自己的排程升級至此軟體的較新版本。

升級OpenJDK

您可以在安裝Unified Manager的Windows伺服器上升級至新版OpenJDK、以取得安全性弱點的修正程式。

您需要的是什麼

您必須擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。

您可以在發行系列中更新OpenJDK版本。例如、您可以從OpenJD11.0.12升級至OpenJD11.0.13、但無法直接從OpenJD11更新至OpenJD12。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。
2. 從OpenJDK網站下載適當版本的OpenJDK（64位元）至目標系統。

   例如、從下載「openjdk-11_windows-x64_bin.zip」 http://jdk.java.net/11/`。

3. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
4. 展開「壓縮」檔案。
5. 將目錄和檔案從產生的「JDK"目錄（例如、「JDK-11.0.13」）複製到安裝Java的位置。範例：「C:\Program Files\NetApp\JDK\」
6. 使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）

重新啟動Unified Manager

變更組態之後、您可能必須重新啟動Unified Manager。

您需要的是什麼

您必須擁有Windows系統管理員權限。

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows。
2. 停止Unified Manager服務：

從...	依下列順序停止服務...
命令列	a. 「cc stop oscia-au」 b. '停止Oncommandsvc'
Microsoft Service Manager	a. NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au） b. NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）

3. 啟動Unified Manager服務：

從...	依下列順序啟動服務...
命令列	a. 《Start Oncommandsvc》 b. 「開始」
Microsoft Service Manager	a. NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc） b. NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）

正在解除安裝Unified Manager

您可以使用「程式和功能」精靈或從命令列介面執行無人管理的解除安裝、來解除安裝Unified Manager。

您需要的是什麼

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。
- 在解除安裝軟體之前、必須先從Unified Manager伺服器移除所有叢集（資料來源）。

步驟

1. 請選擇下列其中一個選項來解除安裝Unified Manager：
   - 如果您從*程式與功能*精靈解除安裝Unified Manager、請執行下列步驟：
     i. 瀏覽至*控制台*>*程式與功能*。
     ii. 選取Active IQ Unified Manager 「更新」、然後按一下「解除安裝」。
   - 如果您從命令列解除安裝Unified Manager、請執行下列步驟：
     i. 使用系統管理員權限登入Windows命令列。
     ii. 瀏覽Active IQ Unified Manager 至flex目錄、然後執行下列命令：

     ```
     msiexec /x {A78760DB-7EC0-4305-97dB-E4A89CDFF4E1} /qn /l* v
     %systemdrive%\UmmUnInstall.log
     ```

如果伺服器上已啟用使用者帳戶控制（UAC-）、且您以網域使用者身分登入、則必須使用命令列解除安裝方法。

Unified Manager已從您的系統中解除安裝。

2. 解除安裝下列未在Unified Manager解除安裝期間移除的協力廠商套件和資料：
   - 第三方套件：JRE, MySQL, Microsoft Visual C++ 2015可轉散發套件、Python、 和7Zip
   - 由Unified Manager產生的MySQL應用程式資料
   - 應用程式記錄和應用程式資料目錄的內容

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。