安裝Astra Control Center

Astra Control Center 22.08 documentation

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2208/get-started/acc_cluster_cr_options.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用標準程序安裝Astra Control Center . . . 1
下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合 . . . 2
安裝NetApp Astra kubecl外掛程式 . . . 2
將映像新增至本機登錄 . . . 3
設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密 . . . 5
安裝Astra Control Center操作員 . . . 7
設定Astra控制中心 . . . 9
完整的Astra控制中心和操作員安裝 . . . 11
驗證系統狀態 . . . 12
設定入口以進行負載平衡 . . . 16
登入Astra Control Center UI . . . 21
疑難排解安裝 . . . 22
下一步 . . . 22
瞭解Astra Control Center叢集的CR選項 . . . 22
瞭解Pod安全性原則限制 . . . 27
設定外部憑證管理程式 . . . 32

使用標準程序安裝Astra Control Center

若要安裝 Astra Control Center，請從 NetApp 支援網站下載安裝套件，然後執行下列步驟，在您的環境中安裝 Astra Control Center Operator 和 Astra Control Center。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

對於Red Hat OpenShift環境、您可以使用 "替代程序" 使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 如果您已設定或想要在環境中設定Pod安全性原則、請熟悉Pod安全性原則、以及這些原則如何影響Astra Control Center安裝。請參閱 "瞭解Pod安全性原則限制"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

```
kubectl get clusteroperators
```

- 確保所有API服務均處於健全狀態且可供使用：

```
kubectl get apiservices
```

- 確保您打算使用的Astra FQDN可路由傳送至此叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

關於這項工作

Astra Control Center安裝程序會執行下列作業：

- 將Astra元件安裝至 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。
- 建立預設帳戶。
- 建立預設的管理使用者電子郵件地址和預設的一次性密碼。此使用者在系統中被指派第一次登入UI所需的擁有者角色。
- 協助您判斷所有Astra Control Center Pod都在執行中。
- 安裝Astra UI。

> （僅適用於Astra Data Store Early Access Program（EAP）版本）如果您打算使用Astra Control Center管理Astra Data Store並啟用VMware工作流程、請僅在上部署Astra Control Center `pcloud` 命名空間而非 `netapp-acc` 命名空間或自訂命名空間、請參閱本程序步驟。

> 請勿在整個安裝程序期間執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod： `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

如果您使用的是Red Hat的Podman而非Docker Engine、則可以使用Podman命令來取代Docker命令。

步驟

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密]
- 安裝Astra Control Center操作員
- 設定Astra控制中心
- 完整的Astra控制中心和操作員安裝
- [驗證系統狀態]
- [設定入口以進行負載平衡]
- 登入Astra Control Center UI

下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝NetApp Astra kubecl外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 匯出Astra Control Center主機叢集的KUBECCONFIG：

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立 `netapp-acc-operator` 命名空間：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

   回應：

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. 為建立秘密 `netapp-acc-operator` 命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

> 預留位置 `your_registry_path` 應與您先前上傳的影像位置相符（例如、`[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26`）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username
=[username] --docker-password=[token]
```

回應範例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

> 如果您在產生機密之後刪除命名空間、則需要在重新建立命名空間之後重新產生命名空間的機密。

c. 建立 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. 為建立秘密 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [Substete_kubeconfig _secret]（選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、請確定您在Astra Control Center命名空間中提供了要使用此命令部署的kubeconfig作為機密：

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

安裝Astra Control Center操作員

1. 變更目錄：

```
cd manifests
```

2. 編輯Astra Control Center營運者部署Yaml (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`）以參考您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> 附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請取代的預設行 `imagePullSecrets: []` 提供下列功能：

```
imagePullSecrets:
- name: <astra-registry-cred>
```

b. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `kube-rbac-proxy` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

c. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `acc-operator-controller-manager` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

d. （若為使用Astra Data Store預覽的安裝）請參閱此已知問題 "儲存類別資源配置工具、以及您需要對Y反 洗錢進行的其他變更"。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

設定Astra控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案 (`astra_control_center_min.yaml`）進行帳戶、AutoSupport 功能、登錄及其他必要的設定：

> `astra_control_center_min.yaml` 為預設的CR、適用於大多數安裝。請熟悉所有資訊 "CR選項及其潛在價值" 確保您的環境正確部署Astra Control Center。如果您的環境需要額外的自訂功能、您可以使用 `astra_control_center.yaml` 作為替代的CR.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> 如果您使用的登錄不需要授權、則必須刪除 `secret` 行內 `imageRegistry` 否則安裝將會失敗。

a. 變更 `[your_registry_path]` 移至您在上一個步驟中推送映像的登錄路徑。

b. 變更 `accountName` 字串至您要與帳戶建立關聯的名稱。

c. 變更 `astraAddress` 字串至您要在瀏覽器中用來存取Astra的FQDN。請勿使用 `http://` 或 `https://` 地址中。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。

d. 變更 `email` 字串至預設的初始系統管理員位址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。

e. 變更 `enrolled` for解決方案AutoSupport `false` 適用於沒有網際網路連線或無法保留的網站 `true` 適用於連線站台。

f. 如果您使用外部cert管理程式、請將下列行新增至 `spec`：

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

g. （選用）新增名字 `firstName` 和姓氏 `lastName` 與帳戶相關聯的使用者。您可以在UI中立即或稍後執行此步驟。

h. （選用）變更 `storageClass` 如果您的安裝需要、請將其值加到另一個Trident storageClass資源。

i. （選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、而且您已經擁有 已建立包含此叢集之Kbeconfig的秘密下、將新欄位新增至名為的Yaml檔案、以提供機密名稱 `astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"`

j. 請完成下列其中一個步驟：

- 其他入侵控制器（擷取類型：一般）：這是Astra控制中心的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

  預設的Astra Control Center安裝會設定其閘道 (`service/traefik`）的類型 `ClusterIP`。此預設安裝需要您額外設定Kubernetes IngresController / Ingress、才能將流量路由傳送至該控制器。如果您想要使用入口、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

- 服務負載平衡器（擷取類型：**AccTraefik**）：如果您不想安裝IngressController或建立Ingress資源、請設定 `ingressType` 至 `AccTraefik`。

  這會部署Astra控制中心 `traefik` 作為Kubernetes負載平衡器類型服務的閘道。

  Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

  ⓘ 如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

完整的Astra控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此動作、請建立 `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

2. 在中安裝Astra Control Center `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

回應範例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

驗證系統狀態

如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

1. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為 `Running`。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

回應範例

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55              1/1     Running   0
13m
activity-78f99ddf8-hltct                    1/1     Running   0
10m
api-token-authentication-457nl              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-dgwsz              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-hmqqc              1/1     Running   0
9m28s
asup-75fd554dc6-m6qzh                       1/1     Running   0
9m38s
authentication-6779b4c85d-92gds             1/1     Running   0
8m11s
bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8              1/1     Running   0
9m31s
certificates-549fd5d6cb-5kmd6               1/1     Running   0
9m56s
certificates-549fd5d6cb-bkjh9               1/1     Running   0
9m56s
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2             1/1     Running   0
10m
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69     1/1     Running   0
9m46s
composite-compute-677685b9bb-7vgsf          1/1     Running   0
10m
composite-volume-657d6c5585-dnq79           1/1     Running   0
9m49s
credentials-755fd867c8-vrlmt                1/1     Running   0
11m
entitlement-86495cdf5b-nwhh2                1/1     Running   2
10m
features-5684fb8b56-8d6s8                   1/1     Running   0
10m
fluent-bit-ds-rhx7v                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-rjms4                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-zf5ph                         1/1     Running   0
7m48s
graphql-server-66d895f544-w6hjd             1/1     Running   0
```

```
3m29s
identity-744df448d5-rlcmm                1/1     Running   0
10m
influxdb2-0                              1/1     Running   0
13m
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1     Running   0
8m16s
krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1     Running   0
3m26s
license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1     Running   0
9m50s
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1     Running   0
3m20s
loki-0                                   1/1     Running   0
13m
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1     Running   0
9m40s
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2     Running   0
8m11s
nats-0                                   1/1     Running   0
13m
nats-1                                   1/1     Running   0
13m
nats-2                                   1/1     Running   0
12m
nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1     Running   0
9m42s
nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1     Running   0
8m59s
openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1     Running   0
9m34s
packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1     Running   0
9m52s
polaris-consul-consul-server-0           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-1           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-2           1/1     Running   0
13m
polaris-keycloak-0                       1/1     Running   0
8m7s
polaris-keycloak-1                       1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-2                       1/1     Running   0
5m15s
polaris-keycloak-db-0                    1/1     Running   0
```

```
8m6s
polaris-keycloak-db-1                     1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-db-2                     1/1     Running   0
4m57s
polaris-mongodb-0                         2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                         2/2     Running   0
12m
polaris-mongodb-2                         2/2     Running   0
12m
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b               1/1     Running   0
3m19s
polaris-vault-0                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                           1/1     Running   0
13m
public-metrics-6d86d66444-2wbzl           1/1     Running   0
9m30s
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1     Running   0
9m44s
storage-provider-78c885f57c-6zcv4         1/1     Running   0
9m36s
telegraf-ds-2l2m9                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-qfzgh                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-shrms                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-rs-bjpkt                         1/1     Running   0
7m48s
telemetry-service-6684696c64-qzfdf        1/1     Running   0
10m
tenancy-6596b6c54d-vmpsm                  1/1     Running   0
10m
traefik-7489dc59f9-6mnst                  1/1     Running   0
3m19s
traefik-7489dc59f9-xrkgg                  1/1     Running   0
3m4s
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl              1/1     Running   0
10m
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm         1/1     Running   0
11m
```

2. （選用）若要確保安裝完成、您可以觀看 `acc-operator` 使用下列命令記錄。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` 叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、也不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過新增叢集工作流程再次嘗試登錄 "在UI中" 或API。

3. 當所有Pod都在執行時、請確認安裝成功 (`READY` 是 `True`）並取得登入Astra Control Center時使用的一次性密碼：

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    UUID                                      VERSION     ADDRESS
READY
astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26
10.111.111.111  True
```

> 複製UUID值。密碼是 `ACC-` 接著是UUID值 (`ACC-[UUID]` 或者、在此範例中、 `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`）。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

本程序說明如何設定入口控制器 (`ingressType:Generic`）。這是Astra Control Center的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

> 如果您不想設定入口控制器、可以設定 `ingressType:AccTraefik`)。Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Istio入口
- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的產品

- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.22之間、甚至包括在內。

Istio入侵步驟

1. 設定Istio入口。

   此程序假設使用「預設」組態設定檔來部署Istio。

2. 收集或建立Ingress閘道所需的憑證和私密金鑰檔案。

   您可以使用CA簽署或自我簽署的憑證。一般名稱必須是Astra位址（FQDN）。

   命令範例：

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
   -keyout tls.key -out tls.crt
   ```

3. 建立秘密 `tls secret name` 類型 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `istio-system namespace` 如TLS機密所述。

   命令範例：

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name]
   --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

   機密名稱應與相符 `spec.tls.secretName` 提供於 `istio-ingress.yaml` 檔案：

4. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用v1beta1（Kubernetes版本低於或1.22的版本已過時）或v1資源類型來取代過時的或新的架構：

   輸出：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
```

如需v1新架構、請遵循下列範例：

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

輸出：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 如常部署Astra Control Center。
6. 檢查入侵狀態：

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密[`kubernetes.io/tls`]用於中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空

間、如所述 "TLS機密"。

2. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用任一項 `v1beta1` （在Kubernetes版本低於或1.22的版本中已過時）或 `v1` 過時或新架構的資源類型：

   a. 適用於 `v1beta1` 過時的架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

   b. 適用於 `v1` 新架構、請遵循以下範例：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入Astra Control Center UI

安裝Astra Control Center之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入Astra Control Center UI儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入您在中使用的FQDN `astraAddress` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center。
2. 出現提示時、請接受自我簽署的憑證。

> 您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面、輸入您使用的值 `email` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center，然後是一次性密碼 (`ACC-[UUID]`）。

> 如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

> 如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡NetApp支援部門以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務存在 `Error` 狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

步驟

1. 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

下一步

執行以完成部署 "設定工作"。

瞭解Astra Control Center叢集的CR選項

您可以使用下列Astra Control Center叢集CR選項、在部署期間建立自訂組態。

設定	類型	使用	價值範例	說明
astraVersion	字串	必要	1.5.2.	要部署的適用版本。您將獲得一個具有對應版本的Helm儲存庫。
astraAddress	字串	必要	astra.example.com	定義如何在資料中心找到Astra。此IP位址和/或DNS A記錄必須在配置Astra Control Center之前建立。

設定	類型	使用	價值範例	說明
帳戶名稱	字串	必要	範例	Astra Control Center帳戶名稱。只能有一個。
電子郵件	字串	必要	admin@example.com	要新增為Astra第一位使用者的系統管理員使用者名稱。此電子郵件地址將由Astra Control根據事件保證通知。
名字	字串	必要	SRE	支援Astra的系統管理員名字。
姓氏	字串	必要	管理	支援Astra的系統管理員姓氏。
storageClass	字串	選用（這是預設值）	ONTAP金級	要用於PVCS的儲存類別。如果未設定、則會使用預設的儲存類別。
Volume ReclaimPolicy	未定義	選用	保留	回收要為持續磁碟區設定的原則。
astraResources2200	字串	必要	預設	適用的擴充選項適用於適用的適用範圍。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定。
astraKubeConfigSecret	字串	必要	ACC-KECBEConnfig- cred	如果存在此值且存在機密、則操作員將嘗試新增KubeConfig、以成為第一個受管理的叢集。
擷取類型	字串	選用	一般（這是預設值）	應設定入侵Astra控制中心的類型。有效值為 `Generic` 和 `AccTraefik`。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定。
部署	布林值	選用	是（這是預設值）	此選項可讓使用者停用VMware vSphere營運者的Astra外掛程式部署。
影像登錄	未定義	選用		裝載Astra應用程式映像、Astra Control Center運算子和Astra Control Center Helm儲存庫的容器映像登錄。

設定	類型	使用	價值範例	說明
imageRegistry.name	字串	如果您使用image登錄、則為必要項目	example.registry.com/astra	映像登錄的名稱。請勿以傳輸協定為前置詞。
imageRegistry.secret	字串	如果您使用image登錄、則為必要項目	Astra登錄建立	用來驗證映像登錄的Kubernetes機密名稱。
AutoSupport	未定義	必要		表示NetApp主動式支援應用程式NetApp Active IQ 的參與狀態。需要網際網路連線（連接埠4442）、所有支援資料都會匿名。
AutoSupport。已註冊	布林值	可選、但也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	假（此值為預設值）	「已註冊」決定您是否要將匿名資料傳送給NetApp以供支援之用。預設選項為 `false` 並表示不會將任何支援資料傳送給NetApp。
AutoSupport URL	字串	可選、但也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	URL決定匿名資料的傳送位置。
客戶需求日	未定義	未定義		Astra Control Center應如何處理客戶需求日的選項。
CRDs.externalTraefik	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會安裝所需的Traefik客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。

設定	類型	使用	價值範例	說明
CRDs.externalCertManager	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會安裝必要的認證管理程式客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。
客戶需求日：升級	布林值	選用	未定義	決定在Astra控制中心升級時、是否應升級CRD。
MTLS				Astra Control Center如何實作服務以服務叢集中的MTLS的選項。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定
MTLS.enabled	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會使用MTLS進行服務對服務通訊。改用服務網格來加密服務對服務通訊時、應停用此選項。
MTLS.CertDuration	字串	選用	2140h（此值為預設持續時間）	發行服務TLS憑證時、作為憑證生命週期的持續時間（以小時為單位）。此設定僅在下列情況下有效 `mtls.enabled` 設為 `true`。

組態組合與不相容

部分Astra Control Center叢集的CR組態設定會大幅影響Astra Control Center的安裝方式、並可能與其他設定衝突。以下內容說明重要的組態設定、以及如何避免不相容的組合。

astraResources2200

依預設、Astra Control Center會針對Astra內的大部分元件設定資源要求來進行部署。此組態可讓Astra Control Center軟體堆疊在應用程式負載和擴充性增加的環境中、發揮更佳效能。

不過、在使用較小開發或測試叢集的案例中、則是使用「CR」欄位 `AstraResourcesScalar` 可能設為 `Off`。這會停用資源要求、並允許在較小的叢集上部署。

擷取類型

擷取類型有兩個有效值：

- 一般
- AccTraefik

一般（預設）

何時 `ingressType` 設為 `Generic`、Astra Control不會安裝任何入口資源。假設使用者有一種通用的方法、可以透過網路保護流量、並將流量路由傳送到Kubernetes叢集上執行的應用程式、而且他們想要在此使用相同的機制。當使用者建立入口以將流量路由至Astra Control時、入口必須指向連接埠80上的內部交會服務。以下範例為使用「一般擷取類型」設定的一種Nginx入口資源。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

使用CR中的MTLS.enableding設定停用MTLS時、您必須使用 `ingressType: Generic`。

AccTraefik

何時 `ingressType` 設為 `AccTraefik`Astra Control Center將Traefik閘道部署為Kubernetes負載平衡器類型服務。使用者需要為Astra Control Center提供外部負載平衡器（例如MetalLB）、才能取得外部IP。

MTLS

在CR中使用的設定可決定應用程式內部通訊的安全性。使用者必須事先知道他們是否會使用服務網格、這點非常重要。

- `enabled=true`：啟用此設定時、Astra會部署內部服務對服務通訊網路、以保護應用程式內的所有流量。

> 此設定為時、請勿在服務網格中涵蓋Astra Control Center `true`。

- `enabled=false`：禁用此設置時，Astra Control Center將無法保護內部流量，您必須使用服務網格來獨立保護Astra命名空間。

> 使用CR中的MTLS.enableding設定停用MTLS時、您必須使用 `ingressType: Generic`。

> 如果未使用服務網格、且此設定已停用、則內部通訊將不安全。

瞭解Pod安全性原則限制

Astra Control Center透過Pod安全性原則（ASP）來支援權限限制。Pod安全性原則可讓您限制使用者或群組能夠執行容器的項目、以及容器可以擁有的權限。

某些Kubernetes發佈版本（例如RKE2）的預設Pod安全性原則限制太多、因此在安裝Astra Control Center時會造成問題。

您可以使用此處提供的資訊和範例來瞭解Astra Control Center所建立的Pod安全性原則、並設定Pod安全性原則、以提供所需的保護、而不會干擾Astra Control Center功能。

由Astra Control Center安裝的PSPS

Astra Control Center會在安裝期間建立數個Pod安全性原則。其中有些是永久性的、有些是在特定作業期間建立、一旦作業完成、就會移除。

在安裝期間建立PSPS

在Astra Control Center安裝期間、Astra Control Center操作員會安裝自訂的Pod安全性原則、角色物件和角色繫結物件、以支援Astra Control Center命名空間中的Astra Control Center服務部署。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                         false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp     false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

在備份作業期間建立**PSPS**

在備份作業期間、Astra Control Center會建立動態pod安全性原則、ClusterRole物件和角色繫結物件。這些支援在個別命名空間中執行的備份程序。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                  ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

叢集管理期間建立的**PSPS**

當您管理叢集時、Astra Control Center會在託管叢集中安裝NetApp監控操作員。此運算子會建立一個Pod安全性原則、叢集角色物件和角色繫結物件、以便在Astra Control Center命名空間中部署遙測服務。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo      true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                          CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged             2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                                                  ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged             Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

啟用命名空間之間的網路通訊

有些環境使用網路原則架構來限制命名空間之間的流量。Astra Control Center營運者、Astra Control Center和Astra Plugin for VMware vSphere都位於不同的命名空間中。這些不同命名空間中的服務必須能夠彼此通訊。若要啟用此通訊、請遵循下列步驟。

步驟

1. 刪除Astra Control Center命名空間中的任何網路原則資源：

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. 對於上述命令傳回的每個網路原則物件、請使用下列命令加以刪除。以傳回物件的名稱取代<object_name>：

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. 套用下列資源檔案、以設定acc型VP-network-policy物件、讓Astra Plugin for VMware vSphere服務能夠向Astra Control Center服務提出要求。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. 套用下列資源檔案、以設定acc操作者網路原則物件、讓Astra Control Center操作者能夠與Astra Control Center服務通訊。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
```

移除資源限制

某些環境使用資源配額和限制範圍物件、以防止命名空間中的資源消耗叢集上的所有可用CPU和記憶體。Astra Control Center並未設定上限、因此不符合這些資源。您需要將它們從您計畫安裝Astra Control Center的命名空間中移除。

您可以使用下列步驟擷取及移除這些配額和限制。在這些範例中、命令輸出會在命令之後立即顯示。

步驟

1. 在NetApp-acc命名空間中取得資源配額：

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME          AGE   REQUEST                                          LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. 依名稱刪除所有資源配額：

```
kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
```

3. 取得NetApp-acc命名空間中的限制範圍：

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME               CREATED AT
cpu-limit-range    2022-06-27T19:01:23Z
```

4. 依名稱刪除限制範圍：

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

設定外部憑證管理程式

如果Kubernetes叢集中已存在認證管理程式、您需要執行一些必要步驟、使Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

步驟

1. 確認您已安裝認證管理程式：

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

回應範例：

```
cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
Running    0      6d5h
```

2. 為astraAddress FQDN建立憑證/金鑰配對：

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

回應範例：

```
Generating a 2048 bit RSA private key
..................+++
.........................................+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 使用先前產生的檔案建立秘密：

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

回應範例：

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. 建立一個「叢集發行者」檔案、該檔案*完全*下列項目、但包含安裝cert管理器Pod的命名空間位置：

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

回應範例：

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. 驗證ClusterIssuer是否已正確啟動。 `Ready` 必須是 `True` 在繼續之前：

```
kubectl get ClusterIssuer
```

回應範例：

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. 完成 "Astra Control Center安裝程序"。有 "Astra Control Center叢集Yaml所需的組態步驟" 您可在其中變更CRD值、以表示外部已安裝CERT管理程式。您必須在安裝期間完成此步驟、Astra Control Center才能辨識外部憑證管理程式。

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。