# 管理您的帐户

## Astra Control Center

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-center/use/manage-users.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理您的帐户 . . . . . 1
管理用户 . . . . . 1
管理角色 . . . . . 3
查看和管理通知 . . . . . 5
添加和删除凭据 . . . . . 5
监控帐户活动 . . . . . 6
更新现有许可证 . . . . . 6
管理存储库连接 . . . . . 7
管理软件包 . . . . . 8

# 管理您的帐户

## 管理用户

您可以使用 Astra Control UI 邀请，添加，删除和编辑 Astra Control Center 安装的用户。您可以使用 Astra Control UI 或 "Astra Control API" 以管理用户。

### 邀请用户

客户所有者和管理员可以邀请新用户访问 Astra 控制中心。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择 * 用户 * 选项卡。
3. 选择 * 邀请用户 * 。
4. 输入用户的名称和电子邮件地址。
5. 选择具有适当系统权限的用户角色。

   每个角色都提供以下权限：

   - * 查看器 * 可以查看资源。
   - " 成员 * " 具有 " 查看器 " 角色权限，可以管理应用程序和集群，取消管理应用程序以及删除快照和备份。
   - * 管理员 * 具有成员角色权限，可以添加和删除除所有者之外的任何其他用户。
   - * 所有者 * 具有管理员角色权限，可以添加和删除任何用户帐户。
6. 要为具有成员或查看器角色的用户添加约束，请启用 * 将角色限制为约束条件 * 复选框。

   有关添加约束的详细信息，请参见 "管理角色"。

7. 选择 * 邀请用户 * 。

   用户会收到一封电子邮件，告知他们已受邀访问 Astra 控制中心。此电子邮件包含临时密码，需要在首次登录时更改此密码。

### 添加用户

帐户所有者和管理员可以向 Astra 控制中心安装添加更多用户。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择 * 用户 * 选项卡。
3. 选择 * 添加用户 * 。
4. 输入用户的名称，电子邮件地址和临时密码。

用户需要在首次登录时更改密码。

5. 选择具有适当系统权限的用户角色。

   每个角色都提供以下权限：

   - * 查看器 * 可以查看资源。
   - " 成员 * " 具有 " 查看器 " 角色权限，可以管理应用程序和集群，取消管理应用程序以及删除快照和备份。
   - * 管理员 * 具有成员角色权限，可以添加和删除除所有者之外的任何其他用户。
   - * 所有者 * 具有管理员角色权限，可以添加和删除任何用户帐户。

6. 要为具有成员或查看器角色的用户添加约束，请启用 * 将角色限制为约束条件 * 复选框。

   有关添加约束的详细信息，请参见 "管理角色"。

7. 选择 * 添加 * 。

## 管理密码

您可以在 Astra 控制中心管理用户帐户的密码。

### 更改密码

您可以随时更改用户帐户的密码。

#### 步骤

1. 选择屏幕右上角的用户图标。
2. 选择 * 配置文件 * 。
3. 从选项菜单的 * 操作 * 列中选择 * 更改密码 * 。
4. 输入符合密码要求的密码。
5. 再次输入密码进行确认。
6. 选择 * 更改密码 * 。

### 重置其他用户的密码

如果您的帐户具有管理员或所有者角色权限，则可以重置其他用户帐户以及您自己的帐户的密码。重置密码时，您需要分配一个临时密码，用户必须在登录时更改此密码。

#### 步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择 * 操作 * 下拉列表。
3. 选择 * 重置密码 * 。
4. 输入符合密码要求的临时密码。
5. 再次输入密码进行确认。

> 用户下次登录时，系统将提示用户更改密码。

6. 选择 * 重置密码 * 。

## 更改用户的角色

具有所有者角色的用户可以更改所有用户的角色，而具有管理员角色的用户可以更改具有管理员，成员或查看器角色的用户的角色。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择 * 操作 * 下拉列表。
3. 选择 * 编辑角色 * 。
4. 选择一个新角色。
5. 要对角色应用约束，请启用 * 将角色限制为约束条件 * 复选框，然后从列表中选择一个约束条件。

   如果没有限制，您可以添加限制。有关详细信息，请参见 "管理角色"。

6. 选择 * 确认 * 。

Astra 控制中心会根据您选择的新角色更新用户的权限。

## 删除用户

具有所有者或管理员角色的用户可以随时从帐户中删除其他用户。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 在 * 用户 * 选项卡中，选中要删除的每个用户所在行中的复选框。
3. 从选项菜单的 * 操作 * 列中，选择 * 删除用户 / 秒 * 。
4. 出现提示时，键入单词 "remove" 并选择 * 是，删除用户 * 以确认删除。

Astra 控制中心从帐户中删除用户。

# 管理角色

您可以通过添加命名空间限制并将用户角色限制为这些限制来管理角色。这样，您就可以控制对组织内资源的访问。您可以使用 Astra Control UI 或 "Astra Control API" 以管理角色。

## 向角色添加命名空间限制

管理员或所有者用户可以添加命名空间约束。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。

2. 选择 * 用户 * 选项卡。
3. 在 * 操作 * 列中，为具有成员或查看器角色的用户选择菜单按钮。
4. 选择 * 编辑角色 * 。
5. 启用 * 将角色限制为约束条件 * 复选框。

   此复选框仅适用于 " 成员 " 或 " 查看器 " 角色。您可以从 * 角色 * 下拉列表中选择其他角色。

6. 选择 * 添加约束 * 。

   您可以按命名空间或命名空间标签查看可用约束的列表。

7. 在 * 约束类型 * 下拉列表中，根据命名空间的配置方式选择 * Kubernetes 命名空间 * 或 * Kubernetes 命名空间标签 * 。
8. 从列表中选择一个或多个命名空间或标签，以构成一个限制，将角色限制为这些命名空间。
9. 选择 * 确认 * 。

   "* 编辑角色 * " 页面将显示您为此角色选择的约束列表。

10. 选择 * 确认 * 。

    在 * 帐户 * 页面上，您可以在 * 角色 * 列中查看任何成员或查看器角色的限制。

> 如果为某个角色启用了限制并选择了 * 确认 * 而未添加任何限制，则该角色将被视为具有完全限制（该角色将被拒绝访问分配给命名空间的任何资源）。

## 从角色中删除命名空间限制

管理员或所有者用户可以从角色中删除命名空间限制。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择 * 用户 * 选项卡。
3. 在 * 操作 * 列中，为具有成员或查看器角色且具有活动约束的用户选择菜单按钮。
4. 选择 * 编辑角色 * 。

   "* 编辑角色 " 对话框显示角色的活动约束。

5. 选择需要删除的约束右侧的 * X * 。
6. 选择 * 确认 * 。

## 有关详细信息 ...

- "用户角色和命名空间"

# 查看和管理通知

操作完成或失败时， Astra 会向您发出通知。例如，如果应用程序的备份成功完成，您将看到通知。

您可以从界面右上角管理这些通知：

步骤

1. 选择右上角的未读通知数量。
2. 查看通知，然后选择 * 标记为已读 * 或 * 显示所有通知 * 。

   如果选择 * 显示所有通知 * ，则会加载通知页面。

3. 在 * 通知 * 页面上，查看通知，选择要标记为已读的通知，选择 * 操作 * 并选择 * 标记为已读 * 。

# 添加和删除凭据

随时从您的帐户中添加和删除本地私有云提供商的凭据，例如 ONTAP S3 ，使用 OpenShift 管理的 Kubernetes 集群或非受管 Kubernetes 集群。Astra 控制中心使用这些凭据来发现 Kubernetes 集群和集群上的应用程序，并代表您配置资源。

请注意， Astra 控制中心中的所有用户都共享相同的凭据集。

## 添加凭据

您可以在管理集群时向 Astra 控制中心添加凭据。要通过添加新集群来添加凭据，请参见 "添加 Kubernetes 集群"。

> 如果您创建自己的 `kubeconfig` 文件，则应仅在其中定义 * 一 * 上下文元素。请参见 "Kubernetes 文档" 有关创建 `kubeconfig` 文件的信息。

## 删除凭据

随时从帐户中删除凭据。您只能在之后删除凭据 "取消管理所有关联集群"。

> 您添加到 Astra 控制中心的第一组凭据始终在使用中，因为 Astra 控制中心使用这些凭据向备份存储分段进行身份验证。最好不要删除这些凭据。

步骤

1. 选择 * 帐户 * 。
2. 选择 * 凭据 * 选项卡。
3. 在 * 状态 * 列中选择要删除的凭据的选项菜单。

4. 选择 * 删除 * 。
5. 键入单词 "remove" 确认删除，然后选择 * 是，删除凭据 * 。

Astra 控制中心将从帐户中删除凭据。

# 监控帐户活动

## 您可以在 Astra Control 帐户中查看有关活动的详细信息。例如，邀请新用户时，添加集群时或创建快照时。您还可以将帐户活动导出到 CSV 文件。

在 **Astra Control** 中查看所有帐户活动

1. 选择 * 活动 * 。
2. 使用筛选器缩小活动列表的范围，或者使用搜索框准确查找所需内容。
3. 选择 * 导出到 CSV* 将您的帐户活动下载到 CSV 文件。

查看特定应用程序的帐户活动

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择应用程序的名称。
2. 选择 * 活动 * 。

查看集群的帐户活动

1. 选择 * 集群 * ，然后选择集群的名称。
2. 选择 * 活动 * 。

采取措施解决需要关注的事件

1. 选择 * 活动 * 。
2. 选择需要关注的事件。
3. 选择 * 执行操作 * 下拉选项。

   从此列表中，您可以查看可能采取的更正操作，查看与问题描述 相关的文档，并获得支持以帮助解决问题描述 。

# 更新现有许可证

您可以将评估版许可证转换为完整许可证，也可以使用新许可证更新现有评估版许可证或完整许可证。如果您没有完整的许可证，请与 NetApp 销售联系人联系以获取完整的许可证和序列号。您可以使用 Astra UI 或 "Astra Control API" 更新现有许可证。

步骤

1. 登录到 "NetApp 支持站点"。
2. 访问 Astra 控制中心下载页面，输入序列号，然后下载完整的 NetApp 许可证文件（ NLF ）。
3. 登录到 Astra 控制中心 UI 。
4. 从左侧导航栏中，选择 * 帐户 * > * 许可证 * 。

5. 在 * 帐户 * > * 许可证 * 页面中，选择现有许可证的状态下拉菜单，然后选择 * 替换 * 。
6. 浏览到您下载的许可证文件。
7. 选择 * 添加 * 。
    - 帐户 * > * 许可证 * 页面显示许可证信息，到期日期，许可证序列号，帐户 ID 和使用的 CPU 单元。

## 有关详细信息 ...

- "Astra 控制中心许可"

# 管理存储库连接

您可以将存储库连接到Astra Control、以用作软件包安装映像和项目的参考。导入软件包时、Astra Control会引用映像存储库中的安装映像以及项目存储库中的二进制文件和其他项目。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 安装了 Astra 控制中心的 Kubernetes 集群
- 一个正在运行的Docker存储库、您可以访问该存储库
- 可访问的正在运行的项目存储库(如Artifactory)

## 连接**Docker**映像存储库

您可以连接Docker映像存储库以保存软件包安装映像、例如用于Astra数据存储的安装映像。安装软件包时、Astra Control会从映像存储库导入软件包映像文件。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择*连接*选项卡。
3. 在* Docker映像存储库*部分中、选择右上角的菜单。
4. 选择 * 连接 * 。
5. 添加存储库的URL和端口。
6. 如果需要身份验证、请启用*使用身份验证*复选框并输入存储库的凭据。
7. 选择 * 连接 * 。

存储库已连接。在* Docker映像存储库*部分中、存储库应显示已连接状态。

## 断开**Docker**映像存储库的连接

如果不再需要与Docker映像存储库的连接、您可以将其删除。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择*连接*选项卡。
3. 在* Docker映像存储库*部分中、选择右上角的菜单。

4. 选择*断开连接*。
5. 选择*是、断开Docker映像存储库*。

存储库已断开连接。在* Docker映像存储库*部分中、存储库应显示已断开连接状态。

## 连接项目存储库

您可以将项目存储库连接到主机项目、例如软件包二进制文件。安装软件包时、Astra Control会从映像存储库导入软件包的项目。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择*连接*选项卡。
3. 在*项目存储库*部分中、选择右上角的菜单。
4. 选择 * 连接 * 。
5. 添加存储库的URL和端口。
6. 如果需要身份验证、请启用*使用身份验证*复选框并输入存储库的凭据。
7. 选择 * 连接 * 。

存储库已连接。在*项目存储库*部分中、存储库应显示已连接状态。

## 断开项目存储库的连接

如果不再需要与项目存储库的连接、您可以将其删除。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择*连接*选项卡。
3. 在*项目存储库*部分中、选择右上角的菜单。
4. 选择*断开连接*。
5. 选择*是、断开项目存储库*。

存储库已断开连接。在*项目存储库*部分中、存储库应显示已连接状态。

## 了解更多信息

- "管理软件包"

# 管理软件包

NetApp通过可从NetApp支持站点下载的软件包为Astra控制中心提供更多功能。连接Docker和项目存储库后、您可以上传并导入软件包、以便将此功能添加到Astra控制中心。您可以使用命令行界面或Astra控制中心Web UI管理软件包。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 安装了 Astra 控制中心的 Kubernetes 集群
- 一个连接的Docker映像存储库、用于存放软件包映像。有关详细信息，请参见 "管理存储库连接"。
- 一个连接的项目存储库、用于存放软件包二进制文件和项目。有关详细信息，请参见 "管理存储库连接"。
- NetApp支持站点提供的软件包

## 将软件包映像上传到存储库

Astra控制中心引用已连接存储库中的软件包映像和项目。您可以使用命令行界面将映像和项目上传到存储库。

步骤

1. 从NetApp支持站点下载软件包、并将其保存在已安装`kubectl`实用程序的计算机上。
2. 提取压缩的软件包文件、然后将目录更改为Astra Control软件包文件的位置(例如、`Acc.manifest.bundle.YAML`)。
3. 运行以下脚本、将软件包映像推送到Docker存储库。将`reGISTRY`变量的值替换为您自己注册表的URL：

```
# Replace the registry value:
export REGISTRY=registry.url.com

export PACKAGENAME=astrads
export PACKAGEVERSION=22.5.0-6371157
export DIRECTORYNAME=astrads

for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  # Remove path and keep imageName
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage}
${REGISTRY}/netapp/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
  # Push to the local repo.
  docker push
${REGISTRY}/netapp/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

export PACKAGENAME=vasa-provider
export PACKAGEVERSION=2022.5.0
export DIRECTORYNAME=vasa

for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  # Remove path and keep imageName
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage}
${REGISTRY}/netapp/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
  # Push to the local repo.
  docker push
${REGISTRY}/netapp/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

## 添加软件包

您可以使用Astra Control Center捆绑包文件导入软件包。这样将安装该软件包并使该软件可供Astra控制中心使用。

### 使用Astra Control Web UI添加软件包

您可以使用Astra控制中心Web UI添加已上传到已连接存储库的软件包。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择*软件包*选项卡。
3. 选择*添加*按钮。
4. 在文件选择对话框中、选择上传图标。
5. 选择一个格式为`.yaml`的Astra Control捆绑包文件进行上传。
6. 选择 * 添加 * 。

如果捆绑包文件有效、并且软件包映像和项目位于已连接的存储库中、则软件包将添加到Astra控制中心。当*状态*列中的状态更改为*可用*时、您可以使用软件包。您可以将鼠标悬停在软件包的状态上以获取详细信息。

> 如果在存储库中未找到某个软件包的一个或多个映像或项目、则会显示该软件包的错误消息。

### 使用命令行界面添加软件包

您可以使用命令行界面导入已上传到已连接存储库的软件包。为此、您首先需要记录Astra控制中心帐户ID和API令牌。

步骤

1. 使用Web浏览器登录到Astra控制中心Web UI。
2. 从信息板中、选择右上角的用户图标。
3. 选择* API访问*。
4. 记下屏幕顶部附近的帐户ID。
5. 选择*生成API令牌*。
6. 在显示的对话框中、选择*生成API令牌*。
7. 记下生成的令牌、然后选择*关闭*。在命令行界面中、将目录更改为提取的软件包内容中`.yaml`软件包文件的位置。
8. 使用捆绑包文件导入软件包、进行以下替换：
   - 将bundle_file替换为Astra Control捆绑包文件的名称。
   - 将Server替换为Astra Control实例的DNS名称。
   - 将account_ID和token替换为先前记录的帐户ID和API令牌。

   ```
   kubectl astra packages import -m BUNDLE_FILE -u SERVER -a ACCOUNT_ID
   -k TOKEN
   ```

如果捆绑包文件有效、并且软件包映像和项目位于已连接的存储库中、则软件包将添加到Astra控制中心。

如果在存储库中未找到某个软件包的一个或多个映像或项目、则会显示该软件包的错误消息。

## 删除软件包

您可以使用Astra控制中心Web UI删除先前在Astra控制中心导入的软件包。

步骤

1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中，选择 * 帐户 * 。
2. 选择*软件包*选项卡。

   您可以在此页面上查看已安装软件包的列表及其状态。

3. 在软件包的*操作*列中、打开操作菜单。
4. 选择 * 删除 * 。

该软件包将从Astra控制中心删除、但该软件包的映像和项目仍保留在存储库中。

## 了解更多信息

- "管理存储库连接"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。