Astra Control Service のマニュアル

Astra Control Service

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/index.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Astra Control Service のマニュアル 1
リリースノート 2
- Astra Control Service の新機能 2
- 既知の問題 7
- 既知の制限 9

はじめに 11
- Astra Control の概要 11
- サポートされる Kubernetes 環境 11
- Astra Control Service のクイックスタート 11
- クラウドプロバイダをセットアップします 12
- Astra Control Service アカウントに登録します 32
- Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します 34
- 次の内容 36
- Astra Control サービスのビデオ 36
- Astra Control Service に関するよくある質問 39

Astra Control Service を使用 43
- Astra Control Service にログインします 43
- アプリを管理、保護します 43
- アプリとコンピューティングの健全性を表示します 75
- バケットを管理する 79
- アカウントを管理します 82
- アプリケーションとクラスタの管理を解除します 91

Astra Control REST API による自動化 94

概念 95
- アーキテクチャとコンポーネント 95
- AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ 95
- GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ 96
- 検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較 98
- カスタムアプリケーションを定義します 98

アプリケーションの導入 101
- Helm チャートから Jenkins をデプロイします 101
- Helm チャートから MariaDB を導入します 101
- Helm チャートから MySQL を導入します 101
- Helm チャートから PostgreSQL を導入します 101

知識とサポート 102
- サポートに登録します 102
- トラブルシューティング 105
- ヘルプを表示します 105

法的通知 107

Astra Control API ライセンス 107

Astra Control Service のマニュアル

リリースノート

Astra Control Service の新機能

ネットアップは Astra Control Service を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供します。

2021 年 12 月 14 日

新しいストレージバックエンドオプション

Astra Control Service が、 Google Persistent Disk と Azure Managed Disk をストレージバックエンドオプションとしてサポートするようになりました。

"Google Cloud をセットアップします"。。

In Place アプリケーションのリストア

同じクラスタおよびネームスペースにリストアすることで、アプリケーションの Snapshot 、クローン、またはバックアップを元の場所にリストアできるようになりました。

"アプリケーションのリストア"。

実行フック付きのスクリプトイベント

Astra Control は、アプリケーションのスナップショットを作成する前または後に実行できるカスタムスクリプトをサポートしています。これにより、データベーストランザクションの中断などのタスクを実行して、データベースアプリケーションのスナップショットの整合性を保つことができます。

"アプリケーション実行フックを管理します"。

運用者が展開するアプリケーション

Astra Control は、一部のアプリケーションをオペレータとともに展開する場合にサポートします。

"アプリの管理を開始します"。

リソースグループのスコープを持つサービスプリンシパル

Astra Control Service が、リソースグループスコープを使用するサービスプリンシパルをサポートするようになりました。

"Azure サービスプリンシパルを作成します"。

2021 年 8 月 5 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

Astra Control Center の略

Astra Control が新しい導入モデルで提供されるようになりました。*Astra Control Center* は、データセンターにインストールして運用する自己管理ソフトウェアで、オンプレミスの Kubernetes クラスタで Kubernetes アプリケーションのライフサイクル管理を管理できます。

"詳細については、 Astra Control Center のマニュアルを参照してください"。

独自のバケットを用意します

Astra がバックアップとクローンに使用するバケットを管理できるようになりました。これには、バケットを追加したり、クラウドプロバイダ内の Kubernetes クラスタのデフォルトバケットを変更したりすることができます。

"バケットの管理に関する詳細情報"。

2021 年 6 月 2 日

このリリースには、バグの修正と Google Cloud のサポートに対する次の機能拡張が含まれています。

共有 **VPC** のサポート

GCP プロジェクト内の GKE クラスタを、共有 VPC ネットワーク構成で管理できるようになりました。

CVS サービスタイプの永続的ボリュームのサイズ

Astra Control Service では、 CVS サービスのタイプを使用している場合、最小サイズ 300GiB の永続ボリュームが作成されるようになりました。

"Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する方法を説明します"。

コンテナで最適化された **OS** をサポート

コンテナ最適化 OS が GKE ワーカーノードでサポートされるようになりました。これは、 Ubuntu のサポートに加えて追加されます。

"GKE クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

2021 年 4 月 15 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

AKS クラスタをサポートします

Astra Control Service を使用して、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）の管理対象の Kubernetes クラスタで実行されているアプリケーションを管理できるようになりました。

"開始方法をご確認ください"。

REST API

Astra Control REST API が使用できるようになりました。API は、最新のテクノロジと最新のベストプラクティスに基づいています。

"REST API を使用してアプリケーションデータのライフサイクル管理を自動化する方法について説明します"。

年間サブスクリプション

Astra Control サービスが、 _ Premium サブスクリプション _ を提供開始。

アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。

年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

"Astra Control サービスの価格設定の詳細をご確認ください"。

ネームスペースとアプリケーションの可視化

[検出されたアプリ] ページが強化され、名前空間とアプリの階層がよりわかりやすくなりました。名前空間を展開するだけで、その名前空間に含まれるアプリが表示されます。

"アプリケーションの管理についての詳細は、こちらをご覧ください"。



ページのスクリーンショットで、 [検出（ Discovered ）] タブが選択されて"]

ユーザインターフェイスの機能拡張

データ保護ウィザードが強化され、操作が簡単になりました。たとえば、保護ポリシーウィザードを改良して、定義した保護スケジュールを簡単に確認できるようにしました。



アクティビティの強化

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を簡単に確認できるようになりました。

- 管理対象アプリケーション、重大度レベル、ユーザ、および時間範囲でアクティビティリストをフィルタリングします。
- Astra Control アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードします。
- クラスタまたはアプリケーションを選択した後、クラスタページまたはアプリページから直接アクティビティを表示します。

"アカウントアクティビティの詳細については、こちらをご覧ください"。

2021 年 3 月 1 日

Astra Control Service がをサポートするようになりました *"CVS サービスタイプ"* Cloud Volumes Service for Google Cloud で実現これは、 _CVS - Performance_service タイプをすでにサポートしていることに加えて行います。注： Astra Control Service は、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用します。

この拡張により、 Astra Control Service は、 *any* で実行されている Kubernetes クラスタのアプリデータを管理できるようになりました "Cloud Volumes Service がサポートされている Google Cloud リージョン"。

Google Cloud リージョンを自由に選択できる場合は、パフォーマンス要件に応じて CVS または CVS パフォーマンスのいずれかを選択できます。 "サービスタイプの選択の詳細については、こちらをご覧ください"。

2021 年 1 月 25 日

この度、 Astra Control Service が一般提供されるようになりました。ベータリリースから寄せられた多くのフィードバックを取り入れ、他にも注目すべき機能強化を行いました。

- 請求書を利用できるようになり、フリープランからプレミアムプランに移行できるようになりました。 "課金について詳しくは、こちらをご覧ください"。
- CVS - パフォーマンスサービスのタイプを使用している場合、 Astra Control Service では、 100GiB 以上の永続的ボリュームが作成されるようになりました。
- Astra Control Service により、アプリケーションを迅速に検出できるようになりました。
- これで、自分でアカウントを作成および削除できるようになりました。
- Astra Control Service が Kubernetes クラスタにアクセスできなくなると、通知が改善されています。

  Astra Control Service は切断されたクラスタのアプリケーションを管理できないため、これらの通知は重要です。

2020 年 12 月 17 日（ベータ版）

主にバグ修正に重点を置いていますが、他にもいくつかの重要な機能強化を行いました。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control Service に追加すると、クラスタが配置された地域にオブジェクトストアが作成されるようになりました。
- 永続ボリュームの詳細が、コンピューティングレベルでストレージの詳細を表示すると表示されるようになりました。



- 既存の Snapshot またはバックアップからアプリケーションをリストアするオプションを追加しました。



タブのスクリーンショット。このタブでは、 [アプリケーションの復元] を選択するためのアクションを選択できます。"]

- Astra Control Service が管理している Kubernetes クラスタを削除すると、クラスタが「 Removed 」状態になります。その後、 Astra Control Service からクラスタを削除できます。
- アカウント所有者は、他のユーザに割り当てられたロールを変更できるようになりました。
- 請求用のセクションを追加しました。このセクションは、 Astra Control Service が General Availability （ GA ）用にリリースされたときに有効になります。

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [Backup taken from new snapshot instead of existing snapshot]
- [Custom app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute]
- [Clone performance impacted by large persistent volumes]
- [Simultaneous app restore operations in the same namespace can fail]
- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [Unable to stop running app backup]

ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションをデプロイした後 (たとえば、「 helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme 」) 、アプリケーションのクローンを作成しようとすると、ターゲットクラスタに最初に指定されたストレージクラスが必要になります。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

特定のバージョンの **PostgreSQL** を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

既存の **Snapshot** ではなく新しい **Snapshot** から作成されたバックアップ

バックアップを作成して * 既存のスナップショットからバックアップ * を選択すると、 Astra Control はそのスナップショットを使用してバックアップを作成します。Astra Control は、既存のスナップショットを使用しません。

カスタムアプリケーション実行フックスクリプトがタイムアウトし、原因のスナップショット後のスクリプトが実行されない

実行フックの実行に 25 分以上かかる場合 ' フックは失敗し ' 戻りコードが N/A のイベント・ログ・エントリが作成されます影響を受けた Snapshot はタイムアウトして失敗とマークされ、タイムアウトを通知するイベントログエントリが生成されます。

実行フックは、実行中のアプリケーションの機能を低下させたり、完全に無効にしたりすることが多いため、カスタム実行フックの実行時間を最小限に抑えるようにしてください。

クローンのパフォーマンスが大規模な永続ボリュームによる影響を受ける

非常に大容量で消費されている永続ボリュームのクローンが、オブジェクトストアへのクラスタアクセスによって断続的に低速になる可能性があります。クローンが停止し、データが 30 分以上コピーされていない場合、 Astra Control はクローン処理を終了します。

同じネームスペースで同時にアプリケーションのリストア処理を実行しようとすると失敗することがあります

ネームスペース内の個別に管理されたアプリケーションを同時にリストアしようとすると、長時間後にリストア処理が失敗することがあります。回避策として、各アプリケーションを一度に 1 つずつリストアします。

外部スナップショットバージョン **4.2.0** を使用している場合、スナップショットは最終的に失敗します

Kubernetes 1.20 または 1.21 で Kubernetes snapshot-controller （別名 external-snapshotter ）バージョン 4.2.0 を使用すると、 Snapshot が失敗することがあります。これを防ぐには、別のを使用してください "サポートされているバージョン" バージョン 4.2.1 などの外部 Snapshot データ。 Kubernetes バージョン 1.20 または 1.21 で使用。

アプリケーションバックアップの実行を停止できません

実行中のバックアップを停止する方法はありません。バックアップを削除する必要がある場合は、完了するまで待ってから、の手順を実行してください "バックアップを削除します"。失敗したバックアップを削除するには、を使用します "Astra API"。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

一般的な制限事項

以下の制限事項は、サポートされている Kubernetes 環境での Astra Control Service による Kubernetes クラスタの管理に影響します。

正常でないポッドは、アプリケーション管理に影響を与えます

管理対象アプリケーションにポッドが正常な状態でない場合、 Astra Control Service は新しいバックアップとクローンを作成できません。

Astra Trident はクラスタからアンインストールされません

Astra Control Service からクラスタの管理を解除しても、 Astra Trident はクラスタから自動的にアンインストールされません。Astra Trident をアンインストールするには、が必要です "Astra Trident のドキュメントで次の手順を実行します"。

Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、 psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control Service では、 psql にアクセスしてデータベースをフリーズしたり、解凍したりする必要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

GKE クラスタの管理に関する制限事項

Google Kubernetes Engine （ GKE ）での Kubernetes クラスタの管理には、次の制限事項があります。

1 つの **GCP** プロジェクトと **1** つのサービスアカウントがサポートされます

Astra Control Service は、 1 つの Google Cloud Platform プロジェクトと 1 つのサービスアカウントをサポートします。Astra Control Service には複数のサービスアカウントを追加しないでください。また、サービスアカウントの資格情報をローテーションすることはできません。

Google Marketplace アプリは検証されていません

Google Marketplace から導入されたアプリは、ネットアップでは検証していません。一部のユーザから、 Google Marketplace から導入された Postgres 、 MariaDB 、 MySQL アプリケーションの検出やバックアップで問題が報告されることがあります。

Astra Control Service で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすことを確認してください。

永続的ボリュームの制限

Google Cloud のリージョンごとに最大 100 個のボリュームを使用できます。この制限に達すると、新しいクローンまたはボリュームの作成が失敗します。 "ボリューム数の上限を引き上げるには、サポートにお問い合わせください"。

アプリケーション管理の制限

Astra Control Service によるアプリケーションの管理には、次の制限があります。

参照渡し演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Control では、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（ CockroachDB オペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

はじめに

Astra Control の概要

""

サポートされる Kubernetes 環境

Astra Control Service を使用すると、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）および Azure Kubernetes Service （ AKS ）の管理対象 Kubernetes クラスタで実行されているアプリケーションを管理できます。

- "Astra Control Service 向け Google Cloud のセットアップ方法をご確認ください"。
- "Azure NetApp Files for Astra Control サービスを使用した Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Azure で管理される Azure ディスクで Astra Control サービスを利用するための Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。

Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

クラウドプロバイダをセットアップします

1. Google Cloud
   - Google Kubernetes Engine クラスタの要件を確認します。
   - Google Cloud Marketplace から Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入
   - 必要な API を有効にします。
   - サービスアカウントとサービスアカウントキーを作成します。
   - VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

     "Google Cloud の要件の詳細をご覧ください"。
2. Microsoft Azure
   - 使用するストレージバックエンドの Azure Kubernetes Service クラスタ要件を確認します。

     "Microsoft Azure と Azure NetApp Files の要件に関する詳細情報をご覧ください"。

   "Microsoft Azure と Azure で管理されるディスク要件については、こちらをご覧ください"。

Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp Cloud Central" アカウント：
2. Astra Control アカウントの作成時に、 NetApp Cloud Central の E メール ID を指定します "Astra の製品

ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「* クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

クラウドプロバイダをセットアップします

Google Cloud をセットアップします

Astra Control Service を使用して Google Kubernetes Engine クラスタを管理するには、 Google Cloud プロジェクトを準備するための手順がいくつか必要です。

> Google Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用せず、あとで使用する予定の場合は、 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud を今すぐ設定するために必要な手順を実行する必要があります。サービスアカウントをあとで作成すると、既存のストレージバケットへのアクセスが失われる可能性があります。

Google Cloud のセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Google Kubernetes Engine の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に動作していて、 1.19 ~ 1.21x の Kubernetes バージョンが実行されていること、ワーカーノードがオンラインでコンテナ向けに最適化された OS または Ubuntu などを実行していることを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

（オプション）： Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入します

ストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、 Google Cloud Marketplace の NetApp Cloud Volumes Service ページに移動して、「購入」を選択します。 このステップの詳細をご覧ください。

Google Cloud プロジェクトで API を有効にします

次の Google Cloud API を有効にします。

- Google Kubernetes Engine の略
- クラウドストレージ
- Cloud Storage JSON API
- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略

- NetApp Cloud Volumes Service の略
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

ステップバイステップの手順に従います。

必要な権限を持つサービスアカウントを作成します

次の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントを作成します。

- Kubernetes Engine Admin の略
- NetApp Cloud Volumes Admin の権限が必要です
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- ストレージ管理者
- Service Usage Viewer （サービス使用状況ビューア
- ネットワークビューアを計算します

詳細な手順を参照してください。

サービスアカウントキーを作成します

サービスアカウントのキーを作成し、そのキーファイルを安全な場所に保存します。 ステップバイステップの手順に従います。

（オプション）： **VPC** のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。 ステップバイステップの手順に従います。

GKE クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。これらの要件の一部は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合にのみ適用されます。

Kubernetes のバージョン

クラスタで、 1.19 ~ 1.21.x の Kubernetes バージョンが実行されている必要があります

イメージタイプ

- Containerd を使用したコンテナ最適化 OS です

- Docker を使用したコンテナ最適化 OS
- Ubuntu と Docker の併用

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Google Cloud リージョン

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、クラスタがで実行されている必要があります "Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートされている Google Cloud リージョン。" Astra Control Service は、 CVS と CVS パフォーマンスの両方のサービスタイプをサポートします。Cloud Volumes Service for Google Cloud をサポートするリージョンは、たとえストレージバックエンドとして使用していない場合でも選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変化した場合に、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。

ネットワーキング

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud とピア関係にある VPC 内にクラスタを配置する必要があります。 この手順については、以下で説明します。

プライベートクラスタ

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32
- 34.193.99.138/32

GKE クラスタの動作モード

標準モードのオペレーションを使用する必要があります。自動操舵モードは、現時点ではテストされていません。 "操作モードの詳細を確認してください"。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.212.x 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタで確認する必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

要件のリストに記載されているように、 Kubernetes クラスタには CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。次の手順に従って、クラスタにコントローラをインストールします。

Kubernetes クラスタバージョン **1.19** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s バージョン **1.20** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Cloud Volumes Service for Google Cloud の購入（オプション）

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用できます。このサービスを使用する場合は、 Google Cloud Marketplace で Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入して、永続的ボリュームに対する請求を有効にする必要があります。

ステップ

1. にアクセスします "NetApp Cloud Volumes Service のページ" Google Cloud Marketplace で「 * Purchase * 」を選択し、画面の指示に従います。

   "Google Cloud のドキュメントに記載されているステップバイステップの手順に従って、サービスを購入して有効にします"。

プロジェクトで **API** を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。API は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）クラスタや NetApp Cloud Volumes Service ストレージなどの Google Cloud リソースとのやり取りに使用されます。

ステップ

1. "Google Cloud コンソールまたは gcloud CLI を使用して、次の API を有効にする"：
   - Google Kubernetes Engine の略
   - クラウドストレージ
   - Cloud Storage JSON API
   - サービス利用
   - Cloud Resource Manager API の略
   - NetApp Cloud Volumes Service （ Cloud Volumes Service for Google Cloud に必要）
   - Service Consumer Management API の略
   - サービスネットワーク API
   - Service Management API の略

次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントを作成します"。
2. サービスアカウントに次のロールを付与します。
    - * Kubernetes Engine Admin * - クラスタの一覧表示とアプリ管理のための管理アクセスの作成に使用します。
    - * NetApp Cloud Volume Admin * - アプリケーション用の永続的ストレージの管理に使用します。
    - * ストレージ管理者 * - アプリのバックアップ用のバケットとオブジェクトを管理するために使用します。
    - * Service Usage Viewer * - 必要な Cloud Volumes Service for Google Cloud API が有効になっているかどうかを確認するために使用します。
    - * Compute Network Viewer * - Kubernetes VPC で Google Cloud の Cloud Volumes Service にアクセスできるかどうかを確認するために使用します。

gcloud を使用したい場合は、 Astra Control インターフェイス内から手順を実行できます。[**Account] > [Credentials] > [Add Credentials]** を選択し、 **[*Instructions**] を選択します。

Google Cloud コンソールを使用する場合は、次のビデオで、コンソールからサービスアカウントを作成する方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

共有 **VPC** のサービスアカウントを設定します

1 つのプロジェクトに存在する GKE クラスタを管理し、別のプロジェクト（共有 VPC ）から VPC を使用するには、「 * Compute Network Viewer * 」ロールを持つホストプロジェクトのメンバーとして Astra サービスアカウントを指定する必要があります。

手順

1. Google Cloud コンソールから、 * iam & Admin* に移動し、 * サービスアカウント * を選択します。
2. Astra のサービスアカウントを見つけます "必要な権限" E メールアドレスをコピーします。
3. ホストプロジェクトに移動し、 * iam & Admin* > * iam * を選択します。
4. 「 * 追加」を選択し、サービスアカウントのエントリを追加します。
   a. * 新規メンバー * ：サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
   b. * 役割 * ： [* コンピュート・ネットワーク・ビューア *] を選択します。
   c. [保存（ Save ）] を選択します。

共有 VPC を使用して GKE クラスタを追加すると、 Astra で完全に機能します。

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service にユーザ名とパスワードを入力する代わりに、最初のクラスタを追加するときにサービスアカウントキーを指定します。Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。

サービスアカウントキーは、 JavaScript Object Notation （ JSON ）形式で格納されたプレーンテキストです。ここには、アクセス権を持つ GCP リソースに関する情報が含まれています。

JSON ファイルは、キーの作成時にのみ表示またはダウンロードできます。ただし、新しいキーはいつでも作成できます。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントキーを作成します"。
2. プロンプトが表示されたら、サービスアカウントキーファイルを安全な場所に保存します。

次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

VPC のネットワークピアリングをセットアップする（オプション）

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドサービスとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

ネットワークピアリングを設定する最も簡単な方法は、 gcloud コマンドを Cloud Volumes Service から直接取得することです。コマンドは、新しいファイルシステムを作成するときに Cloud Volumes Service から使用できます。

手順

1. "NetApp Cloud Central のグローバルリージョンマップにアクセスします" をクリックし、クラスタが存在する Google Cloud リージョンで使用するサービスタイプを特定します。

   Cloud Volumes Service には、 CVS と CVS パフォーマンスの 2 つのサービスタイプがあります。 "これらのサービスタイプの詳細については、こちらをご覧ください"。

2. "Google Cloud Platform の Cloud Volume にアクセスします"。
3. [* Volumes （ボリューム）] ページで、 [* Create （作成）] を選択します。
4. サービスタイプ * で、 * CVS * または * CVS - パフォーマンス * のいずれかを選択します。

   Google Cloud リージョンに適したサービスタイプを選択する必要があります。これは、手順 1 で特定したサービスタイプです。サービスタイプを選択すると、ページ上のリージョンのリストが、そのサービスタイプがサポートされているリージョンで更新されます。

   この手順の後、コマンドを取得するためにネットワーク情報を入力するだけで済みます。

5. [* Region* （ * 地域）] で、地域とゾーンを選択します。
6. [ネットワークの詳細 *] で VPC を選択します。

   ネットワークピアリングを設定していない場合は、次の通知が表示されます。

7. ボタンを選択して、ネットワークピアリングのセットアップコマンドを表示します。
8. コマンドをコピーし、 Cloud Shell で実行します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for GCP のクイックスタート"。

"プライベートサービスアクセスの設定とネットワークピアリングの設定について詳しくは、こちらをご覧ください"。

9. 完了したら、 * ファイルシステムの作成 * ページでキャンセルを選択できます。

   このボリュームの作成は、ネットワークピアリング用のコマンドを取得するためだけに開始しました。

Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能していて Kubernetes バージョン 1.19 以降を実行していること、ノードプールがオンラインで * Linux * などを実行していることを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録 このステップの詳細をご覧ください。

ネットアップアカウントを作成します

Azure ポータルで Azure NetApp Files にアクセスし、ネットアップアカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

容量プールを設定

永続ボリューム用に 1 つ以上の容量プールを設定します。 このステップの詳細をご覧ください。

サブネットを Azure NetApp Files に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control サービスがそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにします。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.19 以降が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

クラスタは、 Azure NetApp Files が利用可能なリージョンに配置する必要があります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

サブスクリプション。

クラスタは、 Azure NetApp Files が有効になっているサブスクリプションに含まれている必要があります。サブスクリプションはいつでも選択できます Azure NetApp Files に登録します。

VNet

- クラスタは、 Azure NetApp Files 委任サブネットに直接アクセスできる VNet 内に存在する必要があります。 委任されたサブネットを設定する方法について説明します。
- Kubernetes クラスタが別の VNet 内の Azure NetApp Files 委任サブネットにピアリングされている VNet 内にある場合は、ピアリング接続の両側をオンラインにする必要があります。
- Azure NetApp Files を使用した VNet （すぐにピア関係にある VNet を含む）で使用される IP 数のデフォルトの上限は 1 、 000 です。 "Azure NetApp Files のリソース制限を確認します"。

  限界に近づくと、次の 2 つのオプションがあります。

  - 可能です "制限の増加を要求します"。サポートが必要な場合は、ネットアップの担当者にお問い合わせください。
  - 新しい Amazon Kubernetes Service （ AKS ）クラスタを作成するときに、クラスタの新しいネットワークを指定します。新しいネットワークを作成したら、新しいサブネットをプロビジョニングし、そのサブネットを Azure NetApp Files に委譲します。

プライベートネットワーク

クラスタでプライベートネットワークを有効にしないでください。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

に記載されているとおり [Azure Kubernetes Service cluster requirements]では、 Kubernetes クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。次の手順に従って、クラスタにコントローラをインストールします。

Kubernetes クラスタバージョン **1.19** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s バージョン **1.20** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録すると、 Azure NetApp Files にアクセスできます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。
2. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、ネットアップリソースプロバイダを登録してください"。

ネットアップアカウントを作成します

Azure NetApp Files でネットアップアカウントを作成します。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、 Azure ポータルからネットアップアカウントを作成します"。

容量プールをセットアップする

Astra Control Service が容量プールに永続的ボリュームをプロビジョニングできるようにするには、 1 つ以上の容量プールが必要です。Astra Control Service では、容量プールを作成しない。

Kubernetes アプリケーション用の容量プールを設定する際には、次の点を考慮してください。

- 容量プールは、 AKS クラスタが Astra Control Service で管理される同じ Azure リージョンに作成する必要があります。
- 容量プールには、 Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかのサービスレベルを指定できます。これらのサービスレベルはそれぞれ、パフォーマンスのニーズに合わせて設計されています。Astra Control Service は、 3 つすべてをサポートします。

  Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。

  "Azure NetApp Files のサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Astra Control Service で保護するアプリケーションの容量プールを作成する前に、それらのアプリケーションに必要なパフォーマンスと容量を選択します。

  適切な容量をプロビジョニングすることで、ユーザは必要に応じて永続ボリュームを作成できるようになります。容量を使用できない場合は、永続ボリュームをプロビジョニングできません。

- Azure NetApp Files 容量プールでは、手動または自動の QoS タイプを使用できます。Astra Control Service は、自動 QoS 容量プールをサポートします。手動の QoS 容量プールはサポートされません。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、自動 QoS 容量プールを設定します"。

サブネットを **Azure NetApp Files** に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control Service がそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにする必要があります。Azure NetApp Files を使用すると、 VNet 内の委譲されたサブネットを 1 つだけ設定できます。

ピア VNet を使用している場合は、ピアリング接続の両側がオンラインである必要があります。 Kubernetes クラスタが配置されている VNet と、 Azure NetApp Files 委任サブネットが設定された VNet です。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

10 分ほど待ってから、委任されたサブネットで実行されているクラスタを検出します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

   リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure で管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の **Astra Control Service** の要件を確認

クラスタが正常に機能していて Kubernetes バージョン 1.19 以降を実行していること、ノードプールがオンラインで * Linux * などを実行していることを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

CSI ドライバの詳細を設定します

CSI ドライバと連携するように Azure サブスクリプションとクラスタを設定する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.19 以降が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

ベストプラクティスとして、 Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用しない場合でも、そのリージョンを選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変わった場合でも、Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

プライベートネットワーク

クラスタでプライベートネットワークを有効にしないでください。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム

Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ドライバ

クラスタには適切な CSI ドライバがインストールされている必要があります。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。
   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプシ

ョン全体にスコープを指定します。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

CSI ドライバの詳細を設定します

Azure で管理されているディスクを Astra Control Service とともに使用するには、まず最初に、 1.21 より前の Kubernetes バージョンの CSI ボリュームスナップショット機能を設定し、必要な CSI ドライバをインストールする必要があります。

Kubernetes 1.19 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.19 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.20 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にします

CSI ドライバをインストールする前に、 Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にする必要があります。

手順

1. Azure コマンドラインインターフェイスを開きます。
2. 次のコマンドを実行してドライバを登録します。

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 次のコマンドを実行して、変更がプロゲートされていることを確認します。

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

次のような出力が表示されます。

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure 管理ディスク **CSI** ドライバを **Azure Kubernetes Service** クラスタにインストールします

Azure CSI ドライバをインストールして準備を完了できます。

ステップ

1. に進みます "Microsoft CSI ドライバのマニュアル"。
2. 指示に従って、必要な CSI ドライバをインストールします。

Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Control Service を使用するには、 NetApp Cloud Central アカウントに関連付けられた Astra Control Service アカウントが必要です。Astra Control サービスの登録プロセスを完了し、 Cloud Central アカウントをまだお持ちでない場合は、 Cloud Central に登録して Astra Control Service にアクセスします。

Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "Cloud Central の Astra Control ページにアクセスします"。
2. 「 Get started with Astra Control 」を選択します。

3. [フリープラン *] タブを選択します。

4. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

   - グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
   - 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
   - 「 * Business Email Address * 」フィールドに、 NetApp Cloud Central アカウントをお持ちの場合は、このアカウントに使用する E メールアドレスを入力します。NetApp Cloud Central アカウントをまだお持ちでない場合は、 Cloud Central に登録するときに入力した E メールアドレスを使用してください。

5. [送信] を選択します。

Cloud Central に登録します

NetApp Cloud Central アカウントをお持ちでない場合は、 Cloud Central にサインアップして Astra Control Service とネットアップの他のクラウドサービスにアクセスできます。Astra Control Service は、 NetApp Cloud Central の認証サービスに統合されています。Cloud Central アカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、にアクセスできます "Astra 制御サービス" Cloud Central のクレデンシャルを直接使用します。

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用して Cloud Central にログインできます。詳細については、を参照してください "Cloud Central ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

手順

1. に進みます "NetApp Cloud Central"。
2. 右上で、「 * サインアップ * 」を選択します。
3. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号と電子メールアドレスが、前のフリープラン登録フォームで使用したものと同じであることを確認してください。

4. 「サインアップ」を選択します。

これらのフォームに入力する E メールアドレスは、 NetApp Cloud Central のユーザ ID です。この Cloud Central ユーザ ID は、新しい Astra Control Service アカウントにサインアップするとき、または Astra Control Service 管理者が既存の Astra Control Service アカウントに招待したときに使用します。



5. NetApp Cloud Central からの E メールを待ちます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
6. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

アクティブな Cloud Central ユーザログインが可能になりました。

登録が完了すると、から Cloud Central のクレデンシャルを使用して、 Astra Control Service に直接アクセスできるようになります https://astra.netapp.io。

Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control

Service に追加することができます。

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成します "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"、 または 。

Kubernetes クラスタの管理を開始します

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。

必要なもの

- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. * プロバイダ * ：クラウドプロバイダを選択し、必要なクレデンシャルを入力します。

   a. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

      JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

   b. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、サービスアカウントのキーファイルを提供します。

      Astra Control Service は、サービスアカウントを使用して、 Google Kubernetes Engine で実行されているクラスタを検出します。

3. * クラスタ * ：追加するクラスタを選択します。

   [Eligible] タブに注意してください。警告が表示された場合は、警告にカーソルを合わせて、クラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   Azure NetApp Files for Google Cloud または Cloud Volumes Service 用に設定されていないクラスタを選択した場合は、警告が表示されます。このクラスタには NetApp Trident がインストールおよび設定されていません。別のストレージサービスを使用する場合は、クラスタの追加に進んでください。

4. * ストレージ * ：このクラスタに Kubernetes アプリケーションを導入してデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud サービスごとにリストに表示されます。パフォーマンスと耐障害性の情報は、 Azure NetApp Files サービスごとに表示されます。Google Persistent Disk や Azure Managed Disk など、ネットアップ以外のストレージクラスについては、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません。

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"

  の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス" および 。

5. * 確認と承認 * ：構成の詳細を確認し、 * クラスタの追加 * を選択します。

Astra Control Service を使用すると、対象となるクラスタにアプリケーションバックアップ用のオブジェクトストアを作成し、クラスタに管理者アカウントを作成して、指定したデフォルトのストレージクラスを設定できます。この処理には最大 5 分かかることがあります。

次の内容

ログインして Astra Control にクラスタを追加したので、 Astra Control のアプリケーションデータ管理機能を使い始めることができます。

- "アプリの管理を開始します"
- "アプリを保護します"
- "アプリケーションをクローニング"
- "請求を設定します"
- "ユーザーを招待および管理します"
- "クラウドプロバイダのクレデンシャルを管理する"
- "通知を管理します"

Astra Control サービスのビデオ

このドキュメントサイトの多くのページには、 Astra Control サービスのタスクを完了する方法を説明するビデオが含まれています。ビデオに関心がある場合は、この 1 ページのすべてのビデオを収集することで、簡単に操作できます（プレイリストのように）。

Google Cloud のセットアップに関するビデオです

次のビデオでは、 GCP で実行されている Kubernetes クラスタを検出する前に、 Google Cloud で設定要件を満たす方法を説明します。

APIs を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。 "API の有効化の詳細をご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントを作成する方法を示しています。 "サービスアカウントの作成の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。 "サービスアカウントキーの作成の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Astra Control の使用に関するビデオ

次のビデオでは、 Astra Control を使用して一般的なタスクを実行する方法を紹介します。

Astra Control からクラスタを管理

Astra Control サービスにログインしたら、まず Kubernetes コンピューティングを追加します。 "クラスタの管理に関する詳細情報"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。 "保護ポリシーの設定の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

概要

Astra Control は、 Kubernetes ネイティブアプリケーション向けのアプリケーションデータのライフサイクル管理処理を簡易化します。Astra Control Service は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）および Azure Kubernetes Service （ AKS ）で実行される Kubernetes クラスタをサポートします。

次のセクションでは、 Astra Control の使用時に表示される可能性のあるその他の質問に対する回答を示します。その他の説明については、 astra.feedback@netapp.com までお問い合わせください

Astra Control へのアクセス

- Astra Control に登録する際に、詳細を入力する必要があるのはなぜですか。 *

Astra Control を登録する際には、正確な顧客情報が必要です。この情報は、 Global Trade Compliance (GTC) チェックを行うために必要です。

- Astra Control 登録時に「 Registration Failed 」エラーが表示されるのはなぜですか。 *

Astra Control では、お客様に正確な顧客情報を提供することがオンボーディングセクションで求められています。誤った情報を指定すると、「 Registration Failed 」エラーが表示されます。自分が所属している他のアカウントもロックされます。

- Astra Control Service の URL は何であるか。 *

Astra Control Service にはからアクセスできます https://astra.netapp.io。

- 同僚に電子メールの招待状を送信しましたが、受信していません。どうすればよいですか？ *

スパムフォルダで do-not-reply@netapp.com からの電子メールを確認するか、受信トレイで「招待」を検索するように依頼します。 また、ユーザを削除して、再度追加することもできます。

- 私は自由な計画からの Premium PayGO の計画にアップグレードした。最初の 10 個のアプリケーションに料金がかかりますか。 *

はい。Premium プランにアップグレードすると、アカウント内のすべての管理対象アプリケーションの料金が Astra Control から請求されます。

- 月中旬に Premium PayGO プランにアップグレードしました。月中は請求されますか？ *

いいえ。請求は、プレミアムプランにアップグレードした時点から開始されます。

- 無料プランを使用していますが、永続的ボリュームの請求には課金されますか？ *

はい。 Google Cloud の Cloud Volumes Service または Azure NetApp Files の AKS クラスタで GKE クラスタが使用する永続的ボリュームには課金されます。

Kubernetes クラスタを登録しています

- CSI ドライバを Astra Control Service に追加する前に、 CSI ドライバをクラスタにインストールする必要がありますか。 *

いいえクラスターが Astra Control に追加されると、 NetApp Trident Container Storage Interface （ CSI ）ドライバが Kubernetes クラスタに自動的にインストールされます。この CSI ドライバは、 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートする GKE クラスタ、および Azure NetApp Files がサポートする AKS クラスタの永続ボリュームのプロビジョニングに使用されます。

- Astra Control Service に追加した後、ワーカーノードをクラスタに追加する必要があります。どうすればよいですか？ *

新しいワーカーノードを既存のプールに追加することも、 Ubuntu イメージタイプであれば新しいプールを作成することもできます。これらは Astra Control によって自動的に検出されます。新しいノードが Astra Control に表示されない場合は、新しいワーカーノードでサポートされているイメージタイプが実行されているかどうかを確認します。kubectl get nodes コマンドを使用して ' 新しいワーカー・ノードの正常性を確認することもできます

GKE クラスタを登録しています

- Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できますか。 *

はい、 Astra Control Service にプライベートクラスタを追加できます。Google Kubernetes Engine （ GKE ）プライベートクラスタを作成するには、次の手順を実行します。 "この技術情報アーティクルの手順に従ってください"。

プライベートクラスタにはが必要です "許可されたネットワーク" Astra Control の IP アドレスを許可するように設定

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32

- 34.193.99.138/32
- GKE クラスタは共有 VPC 上に存在できますか。 *

はい、 Astra Control は共有 VPC 内のクラスタを管理できます。 "VPC の共有構成を行うための Astra サービスアカウントの設定方法について説明します"。

- サービスアカウントの資格情報はどこにありますか？ *

にログインしたら "Google Cloud Console の略"のサービスアカウントの詳細は、「 * IAM と管理」セクションに記載されています。詳細については、を参照してください "Astra Control 向け Google Cloud のセットアップ方法"。

- 異なる GCP プロジェクトから異なる GKE クラスタを追加します。これは Astra Control でサポートされていますか。 *

いいえ。これはサポートされている構成ではありません。1 つの GCP プロジェクトのみがサポートされます。

クラスタの削除

- 適切な登録解除、クラスタの停止、関連付けられたボリュームの削除を行うにはどうすればよいですか *
  1. "Astra Control からアプリケーションの管理を解除"。
  2. "Astra Control からクラスタの登録を解除します"。
  3. "永続ボリューム要求を削除します"。
  4. クラスタを削除
- Astra Control からクラスタを削除した後、アプリケーションとデータはどうなりますか。 *

Astra Control からクラスタを削除しても、クラスタの構成（アプリケーションと永続的ストレージ）は変更されません。このクラスタで作成されたアプリケーションの Snapshot やバックアップを Astra Control で復元することはできません。ストレージバックエンドに格納されているボリューム Snapshot データは削除されません。Astra Control で作成した永続的ストレージのバックアップは、クラウドプロバイダのオブジェクトストアに残りますが、リストアには使用できません。

> GCP から削除する場合は、必ず事前に Astra Control からクラスタを削除してください。GCP からクラスターを削除しても、 Astra Control で管理されている間は、原因の問題が Astra Control アカウントで発生する可能性があります。

- Astra Trident は、 Astra Control からクラスタを削除したときにアンインストールされますか。 *

Astra Trident は、 Astra Control から削除してもクラスタからアンインストールされません。

アプリケーションの管理

- Astra Control はアプリケーションを導入できますか。 *

Astra Control はアプリケーションを導入しない。アプリケーションは Astra Control の外部に導入する必要があります。

- アプリケーションが [検出されたアプリ] リストに表示されません。問題を特定するにはどうすればよい

ですか *

アプリケーションが * Discovered Apps* にリストされていない場合は、「 kubectl get pod - a | grep [pod name]] 」を実行して、 Kubernetes ポッドのステータスと正常性を確認します。ポッドが正常で実行されている場合は、アプリケーションが「 * 無視されるアプリ * 」の下に表示されているかどうかを確認します。

- ネットアップ以外のストレージにあるアプリケーションは Astra Control で管理できますか。 *

いいえネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは Astra Control で検出できますが、ネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは管理できません。

- アプリケーションの PVC が GCP CVS にバインドされていません。何が間違っていますか？ *

Astra Trident オペレータは、 Astra Control に正常に追加された後、デフォルトのストレージクラスを「 NetApp-cvs-perf-premium 」に設定します。アプリケーションの PVC が Cloud Volumes Service for Google Cloud にバインドされていない場合は、次の手順を実行します。

- kubectl get sc を実行し ' デフォルトのストレージ・クラスをチェックします
- アプリケーションの導入に使用した YAML ファイルまたは Helm チャートをチェックし、別のストレージクラスが定義されているかどうかを確認します。
- ワーカーノードのイメージタイプが Ubuntu であり、 NFS マウントが成功していることを確認します。
- アプリケーションを Astra Control から管理しなくなった後、どうなりますか。 *

既存のバックアップまたは Snapshot がすべて削除されます。アプリケーションとデータは引き続き使用できます。管理対象外のアプリケーション、またはそのアプリケーションに属するバックアップや Snapshot では、データ管理操作を実行できません。

データ管理の操作

- Astra Control では、オブジェクトストアバケットはどこに作成されますか？ *

オブジェクトストアの場所は、最初に管理されたクラスタの格納場所で決まります。たとえば、最初に追加したクラスタがヨーロッパゾーンにある場合、バケットはその同じ地域に作成されます。必要に応じて、を実行できます "バケットを追加します"。

- 作成していないスナップショットがアカウントにあります。彼らはどこから来たのですか。 *

一部の状況では、 Astra Control は、別のプロセスを実行する際にスナップショットを自動的に作成します。これらの Snapshot が数分以上前のものであれば、安全に削除できます。

- アプリケーションは複数の PVS を使用しています。Astra Control は、これらすべての PVC のスナップショットとバックアップを作成しますか。 *

はい。Astra Control によるアプリケーションのスナップショット操作には、アプリケーションの PVC にバインドされているすべての PVS のスナップショットが含まれます。

- Astra Control で取得したスナップショットをクラウドプロバイダから直接管理できますか。 *

いいえAstra Control で作成したスナップショットとバックアップは、 Astra Control でのみ管理できます。

Astra Control Service を使用

Astra Control Service にログインします

Astra Control Service には、にアクセスして、 SaaS ベースのユーザインターフェイスからアクセスできます https://astra.netapp.io。

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリ（フェデレーション ID ）からのクレデンシャルを使用してログインできます。詳細については、を参照してください "Cloud Central ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

必要なもの

- "Cloud Central のユーザ ID"。
- "新しい Astra Control アカウント" または 。
- サポートされている Web ブラウザ。

  Astra Control Service は、最新バージョンの Firefox 、 Safari 、 Chrome をサポートしています。最低解像度は 1280 x 720 です。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます https://astra.netapp.io。
2. NetApp Cloud Central のクレデンシャルを使用してログインします。

アプリを管理、保護します

アプリの管理を開始します

お先にどうぞ "Kubernetes クラスタを Astra Control に追加"では、クラスターにアプリケーションをインストールし（ Astra Control の外部）、 Astra Control の [アプリ] ページに移動して、アプリの管理を開始できます。

アプリケーション管理の要件

Astra Control アプリケーションの管理に関する次の要件を考慮してください。

- * ライセンス * ： Astra Control Center を使用してアプリケーションを管理するには、 Astra Control Center ライセンスが必要です。
- * 名前空間 * ： Astra Control では、アプリケーションが複数の名前空間にまたがることはありませんが、名前空間には複数のアプリケーションを含めることができます。
- * StorageClass* ： StorageClass が明示的に設定されたアプリケーションをインストールし、そのアプリケーションをクローニングする必要がある場合、クローン処理のターゲットクラスタに最初に指定された StorageClass が必要です。明示的に StorageClass を設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを使用しないクラスタにクローニングすると、失敗します。
- * Kubernetes リソース * ： Astra Control で収集されない Kubernetes リソースを使用するアプリケーションには、アプリケーションデータの完全な管理機能がない可能性があります。Astra Control では、次の

Kubernetes リソースが収集されます。

- クラスタロール
- ClusterRoleBinding
- ConfigMap
- CustomResourceDefinition の場合
- CustomResource の場合
- デモンセット（ DemonSet ）
- 導入
- DeploymentConfig
- 入力
- MutingWebhook
- PersistentVolumeClaim のように表示され
- ポッド
- ReplicaSet
- RoleBinding です
- ロール
- ルート
- 秘密
- サービス
- サービスアカウント
- Stateful役立つ セット
- 検証 Webhook

サポートされているアプリインストール方法

次の方法を使用して、 Astra Control で管理するアプリケーションをインストールできます。

- * マニフェストファイル * ： Astra Control は、 kubectl を使用してマニフェストファイルからインストールされたアプリケーションをサポートします。例：

  ```
  kubectl apply -f myapp.yaml
  ```

- * Helm 3 * ： Helm を使用してアプリケーションをインストールする場合、 Astra Control には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用してインストールされたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 でインストールされたアプリケーションの管理はサポートされていません。
- * オペレータが導入したアプリケーション * ： Astra Control は、名前空間を対象とした演算子を使用してインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Control では、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（ CockroachDB オペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

> インストールする演算子とアプリケーションは、同じ名前空間を使用する必要があります。このような名前空間を使用するには、演算子の deployment.yaml ファイルを変更する必要があります。

クラスタにアプリをインストールします

Astra Control にクラスタを追加したので、クラスタにアプリケーションをインストールできます。新しいストレージクラスでは、永続ボリュームはデフォルトでプロビジョニングされます。ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。

Astra Control は、 Astra Control によってインストールされたストレージクラス上にストレージがある場合にのみ、ステートフルアプリケーションを管理する。

- "GKE クラスタのストレージクラスについて説明します"
- "AKS クラスタのストレージクラスについて学習します"

Helm チャートから一般的なアプリケーションを展開する方法については、以下を参照してください。

- "Helm チャートから MariaDB を導入します"
- "Helm チャートから MySQL を導入します"
- "Helm チャートから Postgres を導入します"
- "Helm チャートから Jenkins をデプロイします"

アプリの管理

Astra Control は、クラスタで実行されているアプリケーションを検出すると、管理方法を選択するまで管理対象外になります。Astra Control のマネージドアプリケーションには、次のいずれかを使用できます。

- ネームスペース。ネームスペース内のすべてのリソースを含みます



- ネームスペース内に helm3 を使用して導入された個々のアプリケーション



- Kubernetes ラベルで識別されるリソースのグループ（ Astra Control では _custom APP_in ）



以下のセクションでは、これらのオプションを使用してアプリケーションを管理する方法について説明します。

ネームスペースでアプリケーションを管理します

アプリページの * 検出された * セクションには、名前空間と Helm によってインストールされたアプリ、またはそれらの名前空間内のカスタムラベル付きアプリが表示されます。各アプリケーションを個別に管理することも、ネームスペースレベルで管理することもできます。データ保護処理に必要な精度のレベルが重要になります。

たとえば、毎週同じ頻度で「 Maria 」のバックアップポリシーを設定したいのに、同じネームスペースにある「 MariaDB 」をバックアップする頻度を高く設定するとします。これらのニーズに基づいて、アプリケーションを個別に管理する必要があり、単一のネームスペースで管理する必要はありません。

Astra Control を使用すると、階層の両方のレベル（名前空間とその名前空間内のアプリケーション）を個別に管理できますが、いずれか一方を選択することをお勧めします。Astra Control で実行したアクションは、ネームスペースレベルとアプリケーションレベルの両方で同時に実行される場合、失敗する可能性があります。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、「 * 検出済み * 」を選択します。



ページのスクリーンショット。 [検出（ Discovered ）] タブが表示されます。"]

2. 検出されたネームスペースのリストを表示し、ネームスペースを展開してアプリケーションと関連リソースを表示します。

   Astra Control では、 Helm アプリケーションとカスタムラベルの付いたアプリケーションが名前空間に表

示されます。Helm ラベルがある場合は、タグアイコンで指定されます。

次に、名前空間に 2 つのアプリケーションがある例を示します。



3. 各アプリケーションを個別に管理するか、ネームスペースレベルで管理するかを決定します。
4. 階層の適切なレベルで、 [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストを選択し、 [* 管理（ Manage ）] を選択します。



ページの展開されたドロップダウンリストのスクリーンショット。名前空間またはアプリを管理または無視することを選択できます。"]

5. アプリを管理しない場合は、目的のアプリの [* アクション *] 列でドロップダウンリストを選択し、 [* 無視 *] を選択します。

   たとえば、「 Jenkins 」ネームスペースですべてのアプリケーションを一緒に管理して、スナップショットポリシーとバックアップポリシーが同じになるようにする場合は、ネームスペースを管理し、ネームスペース内のアプリケーションは無視します。



ページの展開されたドロップダウンリストのスクリーンショット。名前空間またはアプリを管理または無視することを選択できます。"]

管理対象として選択したアプリは、 [管理対象 *] タブから利用できるようになりました。無視されたアプリは、 * 無視された * タブに移動します。新しいアプリケーションがインストールされると、検出されたタブにはアプリが表示されないため、見つけやすくなり、管理も簡単になります。

Kubernetes ラベルでアプリケーションを管理

Astra Control の [アプリ] ページの上部には、「 * カスタムアプリの定義 * 」という名前のアクションが含まれています。このアクションを使用して、 Kubernetes ラベルで識別されるアプリケーションを管理できます。 "Kubernetes ラベルでアプリケーションを定義する方法については、こちらをご覧ください"。

手順

1. [* アプリケーション（ * Applications ）] > [カスタムアプリケーションを定義（ Define custom app ）
2. [カスタムアプリケーションの定義 * （ Define Custom Application * ）] ダイアログボックスで、アプリケーションを管理するために必要な情報を入力します。

   a. * 新しいアプリ * ：アプリの表示名を入力します。

   b. * クラスタ * ：アプリケーションが存在するクラスタを選択します。

   c. * 名前空間： * アプリケーションの名前空間を選択します。

   d. * ラベル： * ラベルを入力するか、以下のリソースからラベルを選択してください。

   e. * 選択したリソース * ：保護する Kubernetes リソース（ポッド、シークレット、永続ボリュームなど）を表示および管理します。

      次に例を示します。



- リソースを展開し、ラベル数を選択して、使用可能なラベルを表示します。



- ラベルを 1 つ選択します。



ラベルを選択すると、 [**Label**] フィールドにラベルが表示されます。Astra Control は、 [選択されていないリソース *] セクションも更新して、選択したラベルと一致しないリソースを表示します。

a. * 選択されていないリソース * ：保護する必要がないアプリケーションリソースを確認します。



ペインでラベルを選択した後に [ラベル] フィールドにラベルを表示するスクリーンショット。"]

3. 「 * カスタムアプリを定義 * 」を選択します。

Astra Control を使用すると、アプリケーションを管理できます。これで、 [* 管理対象 * （ * Managed * ）] タブに表示されます。

システムアプリケーションについて教えてください。

Astra Control は、 Kubernetes クラスタで実行されているシステムアプリケーションも検出します。[アプリケーション（ Apps ）] リストをフィルタリングすることで、これらを表示できます。



これらのシステムアプリは、バックアップが必要になることが稀であるため、デフォルトでは表示されません。

Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護

自動保護ポリシーまたはアドホックベースを使用してスナップショットやバックアップを作成することで、アプリケーションを保護します。

Snapshot とバックアップ

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアします。

a_backup_ は、クラウドのオブジェクトストレージに格納されます。ローカル Snapshot に比べてバックアップに時間がかかる場合があります。ただし、クラウドのリージョン間でアクセスできるため、アプリケーションの移行が可能です。バックアップの保持期間を延長することもできます。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によってクラスタとその永続的ストレージが損傷した場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成

し、保持するコピーの数を指定できます。1 時間に 1 回以上の頻度でバックアップや Snapshot を実行する必要がある場合は、次の方法があります "Astra Control REST API を使用して、スナップショットとバックアップを作成"。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. ［ 保護ポリシーの設定 ］ を選択します。



タブのスクリーンショット。保護ポリシーを設定できます。"]

4. 毎時、毎日、毎週、および毎月のスケジュールで保持する Snapshot とバックアップの数を選択して、保護スケジュールを定義します。

   スケジュールは、毎時、毎日、毎週、および毎月の各スケジュールで同時に定義できます。Snapshot とバックアップの保持レベルを設定するまで、スケジュールはアクティブになりません。

   バックアップの保持レベルを設定する際に、バックアップを格納するバケットを選択できます。

   次の例では、 Snapshot とバックアップの保護スケジュールとして、毎時、毎日、毎週、毎月の 4 つを設定します。



5. [* Review （レビュー）] を選択します
6. 「 * Configure * 」を選択します。

   以下は、これらの各手順を紹介するビデオです。

   ► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control は、定義したスケジュールと保持ポリシーを使用して、スナップショットとバックアップを作成し、保持することによって、データ保護ポリシーを実装します。

Snapshot を作成します

オンデマンド Snapshot はいつでも作成できます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Snapshot * 」を選択します。



4. スナップショットの名前をカスタマイズし、「 * レビュー情報 * 」を選択します。
5. スナップショットの概要を確認し、 * スナップショットアプリ * を選択します。

Astra Control は、アプリケーションのスナップショットを作成します。

バックアップを作成します

アプリケーションはいつでもバックアップできます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Backup * 」を選択します。



4. バックアップの名前をカスタマイズし、既存のスナップショットからアプリケーションをバックアップするかどうかを選択し、「 * 情報の確認 * 」を選択します。
5. バックアップの概要を確認して、「 * バックアップアプリ * 」を選択します。

Astra Control ：アプリケーションのバックアップを作成

Snapshot とバックアップを表示します

アプリケーションのスナップショットとバックアップは、 [データ保護（ Data Protection ）] タブで表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。

   デフォルトでは、 Snapshot が表示されます。



3. バックアップのリストを表示するには、「 * Backups * 」を選択します。

Snapshot を削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドの Snapshot を削除します。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 目的のスナップショットの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
4. 「 * スナップショットの削除 * 」を選択します。



タブのスクリーンショット。"]

5. 削除を確認するスナップショットの名前を入力し、 * はい、スナップショットを削除 * を選択します。

Astra Control がスナップショットを削除します。

バックアップを削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドのバックアップを削除します。

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 「 * Backups * 」を選択します。



4. 目的のバックアップの [* アクション *] 列のドロップダウン・リストを選択します。
5. [* バックアップの削除 *] を選択します。



タブのスクリーンショット。"]

6. 削除を確認するバックアップの名前を入力し、 * はい、バックアップを削除 * を選択します。

Astra Control がバックアップを削除する。

アプリケーションのリストア

Astra Control を使用すると、スナップショットまたはバックアップからアプリケーション構成と永続的ストレージをリストアできます。オブジェクトストアから永続的ストレージのバックアップが転送されるため、既存のバックアップからのリストアが最も高速に完了します。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. 「 * データ保護 * 」を選択します。
3. Snapshot からリストアする場合は、「 * Snapshot * 」を選択したままにします。それ以外の場合は、「 * Backups * 」を選択してバックアップからリストアします。



4. リストアする Snapshot またはバックアップの * Actions * 列で、ドロップダウンリストを選択します。
5. [アプリケーションの復元] を選択します。



6. * リストアの詳細 * ：リストアされたアプリの詳細を指定します。アプリをインプレースで復元する（アプリを以前のバージョンのアプリに戻す）には、現在実行している名前空間クラスタとデスティネーションクラスタを選択します。
   - アプリケーションのネームスペースを入力します。
   - アプリケーションのデスティネーションクラスタを選択します。
   - [* Review （レビュー）] をクリックします
7. * リストアの概要 * ：リストア操作の詳細を確認し、「 restore 」と入力して、 * Restore * を選択します。

Astra Control は、指定した情報に基づいてアプリケーションを復元します。アプリケーションをインプレースでリストアした場合、関連付けられている永続ボリュームは削除され、再作成されます。

アプリケーションのクローン作成と移行

既存のアプリケーションをクローニングして、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに重複するアプリケーションを作成する。Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとストレージを移動する必要がある場合は、クローニングが役立ちます。たとえば、 CI / CD パイプラインや Kubernetes ネームスペース間でワークロードを移動できます。

Astra Control でアプリケーションをクローニングすると、アプリケーション構成と永続的ストレージのクローンが作成されます。

オペレータが配置した Jenkins CI のインスタンスをクローニングする場合は、永続データを手動でリストアする必要があります。これは、アプリケーションの展開モデルの制限事項です。

StorageClass が明示的に設定されたアプリケーションを展開し、そのアプリケーションをクローニングする必要がある場合、ターゲットクラスタには元の StorageClass が指定されている必要があります。明示的に StorageClass を設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを使用しないクラスタにクローニングすると、失敗します。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの * アクション * 列のドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Clone * 」を選択します。



4. * クローンの詳細 * ：クローンの詳細を指定します。
   - デフォルトの名前と名前空間をそのまま使用するか、編集します。
   - クローンのデスティネーションクラスタを選択してください。
   - 既存の Snapshot からクローンを作成するかバックアップを作成するかを選択します。このオプションを選択しない場合は、 Astra Control がアプリケーションの現在の状態からクローンを作成します。
5. * クローンの概要 * ：クローンの詳細を確認し、 * クローンアプリ * を選択します。

ダイアログボックスのスクリーンショット。"]

Astra Control は、入力した情報に基づいてアプリケーションをクローニングします。

アプリケーション実行フックを管理します

実行フックは、管理対象アプリケーションのスナップショットの前または後に実行できるカスタムスクリプトです。たとえば、データベースアプリケーションがある場合、実行フックを使用して、スナップショットの前にすべてのデータベーストランザクションを一時停止し、スナップショットの完了後にトランザクションを再開できます。これにより、アプリケーションと整合性のある Snapshot を作成できます。

デフォルトの実行フックと正規表現

一部のアプリケーションでは、ネットアップが提供するデフォルトの実行フックが Astra Control に付属しており、スナップショットの前後にフリーズや再開の操作を処理します。Astra Control では、正規表現を使用して、アプリケーションのコンテナイメージを次のアプリケーションに照合します。

- MariaDB
  - 正規表現 \bmariadb\b に一致しています
- MySQL
  - 正規表現 \bmysqql\b に一致しています
- PostgreSQL
  - 正規表現 \bpostgresql\b と一致します

一致した場合は、そのアプリケーションのデフォルトの実行フックがアプリケーションのアクティブな実行フックのリストに表示され、そのアプリケーションのスナップショットが作成されると、それらのフックが自動的に実行されます。カスタムアプリケーションの 1 つに、正規表現の 1 つと一致するように表示されるイメージ名が似ている場合（デフォルトの実行フックを使用しない場合）、イメージ名を変更することができます。 または、そのアプリケーションのデフォルト実行フックを無効にして、代わりにカスタムフックを使用します。

デフォルトの実行フックを削除または変更することはできません。

カスタム実行フックに関する重要な注意事項

アプリケーションの実行フックを計画するときは、次の点を考慮してください。

- Astra Control では、実行フックを実行可能なシェルスクリプトの形式で記述する必要があります。
- スクリプトサイズは 128KB に制限されています。
- Astra Control は、実行フックの設定と一致条件を使用して、スナップショットに適用できるフックを決定します。
- 実行フックの障害はすべてソフトな障害です他のフックとスナップショットは ' フックが失敗しても試行されますただし、フックが失敗すると、 * アクティビティ * ページイベントログに警告イベントが記録されます。
- 実行フックを作成、編集、または削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member 権限を持つユーザーである必要があります。
- 実行フックの実行に 25 分以上かかる場合 ' フックは失敗し ' 戻りコードが N/A のイベント・ログ・エント

リが作成されます該当する Snapshot はタイムアウトして失敗とマークされ、タイムアウトを通知するイベントログエントリが生成されます。

> 実行フックは、実行中のアプリケーションの機能を低下させるか、完全に無効にすることが多いため、カスタム実行フックの実行時間を最小限に抑えるようにしてください。

スナップショットが実行されると、実行フックイベントが次の順序で実行されます。

1. ネットアップが提供するデフォルトの Snapshot 前実行フックは、該当するコンテナで実行されます。
2. 適用可能なカスタムスナップショット前実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムスナップショット前フックを作成して実行できますが ' スナップショットの実行順序は保証も構成もされていません
3. スナップショットが実行されます。
4. 適用可能なカスタムスナップショット後実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムスナップショット後フックを作成して実行できますが ' スナップショット後のこれらのフックの実行順序は保証されておらず ' 構成もできません
5. ネットアップが提供するデフォルトのポスト Snapshot 実行フックは、該当するコンテナで実行されます。

> 本番環境で実行スクリプトを有効にする前に、必ず実行フックスクリプトをテストしてください。'kubectl exec' コマンドを使用すると、スクリプトを簡単にテストできます。本番環境で実行フックを有効にしたら、作成されたスナップショットの整合性をテストします。これを行うには、アプリケーションを一時ネームスペースにクローニングし、スナップショットをリストアしてから、アプリケーションをテストします。

既存の実行フックを表示します

既存のカスタム実行フックまたはネットアップが提供するアプリケーションのデフォルト実行フックを表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」に移動し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。

   有効または無効になっているすべての実行フックを結果リストに表示できます。フックのステータス ' ソース ' および実行時（スナップショット前またはスナップショット後）を表示できます実行フックに関連するイベントログを表示するには、左側のナビゲーション領域の * アクティビティ * ページに移動します。

カスタム実行フックを作成します

アプリケーションのカスタム実行フックを作成できます。を参照してください "実行フックの例" フックの例を参照してください。実行フックを作成するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

> 実行フックとして使用するカスタムシェルスクリプトを作成する場合は、 Linux コマンドを実行しているか、実行可能ファイルへの完全パスを提供している場合を除き、ファイルの先頭に適切なシェルを指定するようにしてください。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. [* 新しいフックを追加 *] を選択します。
4. フックの詳細 * 領域で、フックを実行するタイミングに応じて、「 * Pre-Snapshot * 」または「 * Post-Snapshot * 」を選択します。
5. フックの一意の名前を入力します。
6. （オプション）実行中にフックに渡す引数を入力し、各引数を入力した後で Enter キーを押して、それぞれを記録します。
7. [* Container Images * （コンテナイメージ * ）] 領域で、アプリケーションに含まれるすべてのコンテナイメージに対してフックを実行する必要がある場合は、 [* Apply to all container images * （すべてのコンテナイメージに適用 * ）] チェックボックスを有効にします。代わりに、フックが 1 つ以上の指定されたコンテナイメージに対してのみ機能する場合は、 * Container image names to match * フィールドにコンテナイメージ名を入力します。
8. [* スクリプト * （ * Script * ）] 領域で、次のいずれかを実行します。
   - カスタムスクリプトをアップロードする。
     i. [ファイルのアップロード（ Upload file ）] オプションを選択します。
     ii. ファイルを参照してアップロードします。
     iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
     iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
   - クリップボードからカスタムスクリプトを貼り付けます。
     i. クリップボードから貼り付け * オプションを選択します。
     ii. テキストフィールドを選択し、スクリプトテキストをフィールドに貼り付けます。
     iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
     iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
9. [* フックを追加 *] を選択します。

実行フックを無効にします

アプリケーションのスナップショットの前または後に実行を一時的に禁止する場合は、実行フックを無効にできます。実行フックを無効にするには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 無効にするフックの * Actions * ドロップダウンを選択します。
4. [**Disable**] を選択します。

実行フックを削除します

不要になった実行フックは完全に削除できます。実行フックを削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 削除するフックの * Actions * ドロップダウンを選択します。
4. 「 * 削除」を選択します。

実行フックの例

次の例を使用して、実行フックの構造を確認してください。これらのフックは、テンプレートまたはテストスクリプトとして使用できます。

シンプルな成功例

次に、成功し、標準出力および標準エラーにメッセージを書き込む単純フックの例を示します。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
```

```
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

シンプルな成功の例（**bash** バージョン）

次に、 bash 用に書かれた標準出力と標準エラーにメッセージを書き込む単純なフックの例を示します。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}
```

```
#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

単純な成功例（**zsh** バージョン）

これは、成功した単純なフックの例であり、標準出力と標準エラーに Z シェル用に記述されたメッセージを書き込みます。

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

引数を指定した成功の例

次の例は、フックで args を使用する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
```

```
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
```

```
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

スナップショット前 / スナップショット後のフックの例

次の例は、 Snapshot 前フックと Snapshot 後フックの両方に同じスクリプトを使用する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
```

```
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

失敗の例

次の例は、フックで障害を処理する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
```

```
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

詳細なエラーの例

次の例では ' フックの失敗をより詳細なロギングで処理する方法を示します

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
```

```
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

終了コード例を使用した失敗

次の例は、終了コードを使用したフックの失敗を示しています。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}
```

```
#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失敗後の成功の例

次の例では、最初の実行時にフックが失敗していますが、 2 回目の実行後に成功しています。

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
```

```
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}



#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

アプリとコンピューティングの健全性を表示します

アプリケーションとクラスタの健常性の概要を表示します

ダッシュボード * をクリックすると、アプリ、クラスター、ヘルスの概要が表示されます。



[アプリケーション（ Apps ）] タイルでは、次の項目を識別できます。

- 現在管理しているアプリケーションの数。
- それらの管理アプリが正常であるかどうか。
- アプリケーションが完全に保護されているかどうか（最新のバックアップがある場合は保護されます）。
- 検出されたものの、まだ管理されていないアプリケーションの数。

  アプリケーションが検出された後で管理または無視するため、この数はゼロになるのが理想的です。さらに、ダッシュボードで検出されたアプリケーションの数を監視して、開発者がクラスタに新しいアプリケーションを追加するタイミングを特定します。

これらは数字やステータスだけではなく、それぞれのステータスからドリルダウンすることができます。たとえば、アプリが完全に保護されていない場合は、アイコンの上にカーソルを置くと、完全に保護されていないアプリを特定できます。その理由が含まれます。



クラスタタイルには、クラスタの健常性に関する同様の詳細が表示され、アプリケーションと同様に詳細を確認できます。

クラスタの健常性と詳細を表示します

Kubernetes クラスタを Astra Control に追加すると、クラスタの場所、ワーカーノード、永続ボリューム、ストレージクラスなどの詳細を表示できます。

手順

1. 「 * クラスタ * 」を選択します。
2. クラスタ名を選択します。
3. [Overview （概要）] タブと [Storage （ストレージ）] タブで情報を確認し、必要な情報を見つけます。
    - * 概要 * ：状態を含むワーカーノードの詳細。
    - * Storage * ：ストレージクラスと状態を含む、クラスタに関連付けられた永続的ボリューム。
    - * アクティビティ * ：クラスタに関連する Astra のアクティビティ。



アプリの状態と詳細を表示します

アプリケーションの管理を開始すると、アプリケーションのステータス（正常かどうか）、保護ステータス（障害発生時に完全に保護されているかどうか）、ポッド、永続的ストレージなどを識別できる詳細が Astra Control に表示されます。



手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. お探しの情報を検索するには、 [検索する] を選択します。

アプリステータス

Kubernetes でのアプリケーションの状態を反映するステータスを提供します。たとえば、ポッドと永続ボリュームはオンラインか？アプリケーションが正常な状態でない場合は、 Kubernetes のログでクラスタの問題を調べてトラブルシューティングする必要があります。Astra Control では、壊れたアプ

リケーションを修正するための情報は提供されません。

アプリ保護ステータス

- * 完全に保護されている * ：アプリにはアクティブなバックアップスケジュールがあり、 1 週間も経過していない正常なバックアップがあります
- * 部分的に保護 * ：アプリケーションには、アクティブなバックアップスケジュール、アクティブなスナップショットスケジュール、または正常なバックアップまたはスナップショットがあります
- * 保護されていない * ：完全に保護されていない、または部分的に保護されていないアプリ

  _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によってクラスタと永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

概要

アプリケーションに関連付けられているポッドの状態に関する情報。

データ保護

データ保護ポリシーを設定し、既存の Snapshot とバックアップを表示できます。

ストレージ

アプリケーションレベルの永続ボリュームが表示されます。永続ボリュームの状態は、 Kubernetes クラスタから見たものです。

リソース

バックアップおよび管理対象のリソースを確認できます。

アクティビティ

アプリケーションに関連する Astra Control アクティビティ。

バケットを管理する

Astra がバックアップとクローンに使用するバケットを管理するには、バケットを追加し、クラウドプロバイダ内の Kubernetes クラスタのデフォルトバケットを変更します。

バケットを追加および変更できるのは Admin のみです。

Astra Control でのバケットの使用方法

最初の Kubernetes クラスタの管理を開始すると、 Astra Control Service が、管理対象クラスタと同じ場所にクラウドプロバイダのデフォルトバケットを作成します。

Astra Control Service は、作成したバックアップとクローンにこのデフォルトバケットを使用します。その後、バックアップを使用して、クラスタ間でアプリケーションのリストアやクローニングを行うことができます。

Astra Control Service にバケットを追加する場合は、保護ポリシーの作成時にこれらのバケットから選択できます。また、 Astra Control Service がアドホックバックアップやクローンに使用するデフォルトバケットを変

更することもできます。クラウドプロバイダ間でバケットをクローニングすることはできません。クラウドプロバイダ間でデータを移行するには、関連するアプリケーションのクローンを作成します。

> Astra Control Service は、バックアップまたはクローンを開始する前に、デスティネーションバケットがアクセス可能かどうかをチェックします。

既存のバケットを表示します

Astra Control Service で使用可能なバケットのリストを表示して、クラウドプロバイダのステータスを確認したり、デフォルトのバケットを特定したりできます。

バケットの状態は次のいずれかになります。

保留中です
: バケットを追加すると、最初に Pending 状態から Astra Control が初めてバケットを参照します。

利用可能
: バケットは Astra Control で使用できます。

削除されました
: バケットが Removed 状態の場合でも、バケットをデフォルトのバケットとして設定し、保護スケジュールに割り当てることができます。ただし、データ保護処理の開始時点でバケットが「 available 」状態でない場合は、処理が失敗します。

ステップ

1. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。

   Astra Control Service で使用できるバケットのリストが表示されます。

   次の例からわかるように、使用できるバケットは 1 つだけです。つまり、ネットアップが作成したデフォルトのバケットです。



追加のバケットを追加します

クラウドプロバイダでクラスタの管理を開始したら、いつでもバケットを追加できます。これにより、保護ポリシーの作成時にバケットを選択したり、アドホックバックアップやクローンのデフォルトバケットを変更したりできます。

Astra Control Service では、バケットを追加したあとに削除できないことに注意してください。

必要なもの

- クラウドプロバイダ内の既存のバケットの名前。
- バケットが Azure 内にある場合は、 *Astra -backup -rg* という名前のリソースグループに属している必要があります。

手順

1. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。
2. 「 * Add * 」を選択し、プロンプトに従ってバケットを追加します。
   - * タイプ * ：クラウドプロバイダを選択します。

     クラウドプロバイダを利用できるのは、 Astra Control Service がクラウドプロバイダで実行されているクラスタの管理を開始したあとのみです。
   - * 既存のバケット名 * ：バケットの名前を入力します。
   - * 概要 * ：必要に応じて、バケットの概要を入力します。
   - * このバケットをこのクラウドのデフォルトバケットにする * ：このバケットをアドホックバックアップやクローンのデフォルトバケットとして使用するかどうかを選択します。
   - * クレデンシャルを選択 * ：バケットを管理するために必要な権限を Astra Control Service に付与するクレデンシャルを選択します。

     Google Cloud Platform に新しいバケットを追加する例を次に示します。



3. 「 * Add * 」を選択してバケットを追加します。

Astra Control Service は、追加のバケットを追加します。保護ポリシーの作成時にバケットを選択できるようになりました。

デフォルトバケットを変更する

バックアップとクローンに Astra Control Service で使用するデフォルトバケットを変更する。各クラウドプロバイダには、独自のデフォルトバケットがあります。

Astra Control Service では、クラウドプロバイダ用のデフォルトバケットを使用して、既存のバックアップからクローニングすることを選択しなかった場合に、アドホックバックアップやアドホッククローンを作成します。

手順

1. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。
2. 編集するバケットの「 * Actions * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. このバケットをこのクラウドのデフォルトバケットにする * を選択します。
4. 「 * Update * 」を選択します。

アカウントを管理します

請求を設定します

Astra Control の無料プランを使用すると、最大 10 個のアプリをアカウントで管理できます。10 以上のアプリを管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

課金の概要

Astra Control Service の使用には、ネットアップの Astra Control Service の料金と、永続的ボリュームとオブジェクトストレージをクラウドプロバイダから課金する、 2 種類のコストが関連します。

Astra Control サービスの請求

Astra Control Service には、次の 3 つのプランがあります。

自由な計画
: 最大 10 個のアプリを無料で管理できます。

Premium PayGo の場合
: アプリごとに 1 分あたり $0.005 の割合で、無制限のアプリを管理します。

プレミアムサブスクリプション
: まだ Astra Control アカウントをお持ちでない場合は、 Premium サブスクリプションを購入すると Astra Control アカウントが自動的に作成されます。既存の無料プランがある場合は、自動的に Premium サブスクリプションに変換されます。

Astra Control アカウントを作成すると、無料プランに自動的にサインアップされます。Astra Control のダッ

シュボードには、現在管理している 10 個の無料アプリのうち、許可されているものをいくつ管理しているかが表示されます。



11 番目のアプリを管理しようとすると、 Astra Control から無料プランの制限に達したことが通知されます。その後、フリープランからプレミアムプランへのアップグレードを求めるプロンプトが表示されます。

Premium プランにはいつでもアップグレードできます。アップグレード後、アカウントの _all_managed アプリの料金が Astra Control によって請求されます。最初の 10 個のアプリは、無料プランには含まれていません。

Google Cloud の請求

Astra Control Service を使用して GKE クラスタを管理する場合、永続ボリュームは NetApp Cloud Volumes Service によってバックアップされ、アプリのバックアップは Google Cloud Storage バケットに保存されます。

- "Cloud Volumes Service の価格設定の詳細を表示"。

  Astra Control Service は、すべてのサービスタイプとサービスレベルをサポートします。使用するサービスタイプは、によって異なります "Google Cloud リージョン"。

- "Google Cloud ストレージバケットの価格設定の詳細を表示します"。

Microsoft Azure 請求

AKS クラスタを Astra Control Service で管理する場合、永続ボリュームは Azure NetApp Files によってバックアップされ、アプリケーションのバックアップは Azure BLOB コンテナに格納されます。

- "Azure NetApp Files の価格設定の詳細を表示"。

- "Microsoft Azure BLOB ストレージの価格設定の詳細を表示する"。

重要事項

- 請求計画は Astra Control アカウントごとに作成します。

  アカウントが複数ある場合は、それぞれに独自の課金プランがあります。

- Astra Control の料金には、 Kubernetes アプリケーションの管理費用が含まれています。永続ボリュームのストレージバックエンド用に、クラウドプロバイダから別途料金が請求されます。

  "Astra Control の価格設定の詳細"。

- 各請求期間は、その月の最終日に終了します。
- プレミアムプランからフリープランにダウングレードすることはできません。

無料プランから **Premium PayGo** プランへのアップグレード

支払いプランをいつでもアップグレードして、必要に応じて料金を支払うことで、 Astra Control から 10 以上のアプリの管理を開始できます。必要なのは有効なクレジットカードだけです。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* Premium PayGo*] に移動し、 [* 今すぐアップグレード *] を選択します。
3. 有効なクレジットカードの支払い情報を入力して、「プレミアムプランへのアップグレード」を選択します。

> クレジットカードの有効期限が近づいている場合は、 Astra Control から電子メールでお知らせします。

10 以上のアプリを管理できるようになりました。Astra Control は、現在管理している _ALL_APPS の課金を開始します。

無料プランからプレミアムサブスクリプションへのアップグレード

ネットアップの営業担当に問い合わせて、年単位のサブスクリプション料金が割引価格で前払いされていることを確認してください。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* プレミアムサブスクリプション *] に移動し、 [* セールスへのお問い合わせ] を選択します。
3. プロセスを開始するための詳細を営業チームに入力します。

発注プロセスを進める際には、ネットアップの営業担当者からご連絡いたします。注文が完了すると、 Astra Control は請求タブに現在の計画を反映します。



現在のコストと請求履歴を表示します

Astra Control には、現在の月単位のコストと、アプリケーションごとの詳細な請求履歴が表示されます。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。

   現在のコストは、課金の概要の下に表示されます。

2. アプリで請求履歴を表示するには、「請求履歴」を選択します。

   Astra Control を使用すると、各アプリケーションの使用時間とコストを分単位で表示できます。使用分は、課金期間中に Astra Control がアプリケーションを管理した分数です。

3. ドロップダウンリストを選択して前の月を選択します。

Premium PayGo のクレジットカードを変更します

必要に応じて、支払い用に Astra Control のクレジットカードをファイルに変更できます。

手順

1. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
2. 設定アイコンを選択します。
3. クレジットカードを変更します。

ユーザーを招待および削除します

ユーザーを Astra Control アカウントに招待し、アカウントにアクセスできなくなったユーザーを削除します。

ユーザーを招待します

アカウント所有者と管理者は、他のユーザを Astra Control アカウントに招待できます。

手順

1. ユーザにが割り当てられていることを確認します "Cloud Central へのログイン"。
2. 「 * アカウント * 」を選択します。
3. [* ユーザー *] タブで、 [* + ユーザーの招待 *] を選択します。
4. ユーザの名前、 E メールアドレス、およびロールを入力します。

   次の点に注意してください。

   - E メールアドレスが、 Cloud Central へのサインアップに使用した E メールアドレスと一致している必要があります。
   - 各ロールには次の権限があります。
     - * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
     - * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
     - メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
     - * Viewer * はリソースを表示できます。



5. 「 * 招待状を送信する * 」を選択します。

ユーザーには、アカウントへの参加を招待する電子メールが送信されます。

ユーザーの役割を変更します

Account Owner はすべてのユーザのロールを変更できますが、 Account Admin は、 Admin 、 Member 、 Viewer のいずれかのロールを持つユーザのロールを変更できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブで、ユーザーの [*Role] 列のドロップダウンリストを選択します。
3. 新しいロールを選択し、プロンプトが表示されたら ［ * 役割の変更 * ］ を選択します。

Astra Control は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。

ユーザを削除します

アカウント所有者は、アカウントから他のユーザーをいつでも削除できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、削除するユーザーを選択します。
3. アクション * を選択し、 * ユーザー / 秒を削除 * を選択します。
4. プロンプトが表示されたら、ユーザー名を入力して削除を確認し、「 * はい、ユーザーを削除 * 」を選択します。

Astra Control を使用すると、アカウントからユーザが削除されます。

クレデンシャルを追加および削除します

クラウドプロバイダのクレデンシャルをアカウントにいつでも追加、削除できます。Astra Control は、Kubernetes クラスタとクラスタ上のアプリケーションを検出し、ユーザに代わってリソースをプロビジョニングするために、このクレデンシャルを使用します。

Astra Control のすべてのユーザが同じクレデンシャルセットを共有していることに注意してください。

クレデンシャルを追加する

Astra Control にクレデンシャルを追加する最も一般的な方法は、クラスタを管理する場合ですが、アカウントページからクレデンシャルを追加することもできます。その後、 Kubernetes クラスタを追加で管理する際にクレデンシャルを選択できるようになります。

必要なもの

- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. [Add Credentials] を選択します。
3. Microsoft Azure * または * Google Cloud Platform * のいずれかを選択します。
4. Astra Control の他のクレデンシャルと区別するクレデンシャルの名前を入力します。
5. 必要なクレデンシャルを入力します。
   a. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードから JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を Astra Control に伝えます。

      JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra Control に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

   b. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、 Google Cloud サービスアカウントのキーファイルを提供します。
6. [Add Credentials] を選択します。

これで、 Astra Control にクラスタを追加するときに、クレデンシャルを選択できるようになりました。

クレデンシャルを削除する

アカウントからのクレデンシャルの削除はいつでも実行できます。クレデンシャルは、のあとに削除してください "すべてのクラスタの管理を解除します"。

> Astra Control に追加する最初のクレデンシャルセットは常に使用されています。 Astra Control は、そのクレデンシャルを使用してバックアップバケットへの認証を行うためです。これらのクレデンシャルは削除しないことを推奨します。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. 削除するクレデンシャルの「 * State * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * 削除」を選択します。



ページの [資格情報] タブのスクリーンショットで、状態列を選択して [削除] アクションを選択できます。"]

4. 削除を確認するために資格情報の名前を入力し、 * はい、資格情報を削除 * を選択します。

Astra Control は、アカウントからクレデンシャルを削除します。

アカウントアクティビティを表示します

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を表示できます。たとえば、新しいユーザを招待したとき、クラスタが追加されたとき、 Snapshot が作成されたときなどです。アカウントアクティビティを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

Astra Control のすべてのアカウントアクティビティを表示する手順

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. フィルタを使用してアクティビティのリストを絞り込むか、検索ボックスを使用して探しているものを正確に検索します。
3. アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードするには、「 * CSV にエクスポート」を選択します。

特定のアプリケーションのアカウントアクティビティを表示する手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

クラスタのアカウントアクティビティを表示する手順

1. 「 * クラスタ」を選択し、クラスタの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

通知を表示および管理します

アクションが完了または失敗すると、 Astra Control から通知が表示されます。たとえば、アプリケーションのバックアップが正常に完了した場合に通知が表示されます。

未読通知の数は、インターフェイスの右上に表示されます。



これらの通知を表示して、既読としてマークすることができます（未読の通知を消去する場合などに便利です）。

手順

1. 右上の未読通知の数を選択します。



2. 通知を確認し、 [* 既読としてマークする *] または [すべての通知を表示する *] を選択します。

   [すべての通知を表示する *] を選択した場合は、 [通知] ページがロードされます。

3. [* 通知 *] ページで、通知を表示し、既読としてマークする通知を選択し、 [* アクション *] を選択して、 [* 既読としてマークする *] を選択します。

アカウントを閉じます

Astra Control アカウントが不要になった場合は、いつでもアカウントを閉じることができます。

> Astra Control が自動的に作成したバケットは、アカウントを閉じると自動的に削除されます。

手順

1. "すべてのアプリケーションとクラスタの管理を解除します"。
2. "Astra Control からクレデンシャルを削除"。
3. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
4. 「アカウントを閉じる」を選択します。
5. アカウント名を入力して確定し、アカウントを閉じます。

アプリケーションとクラスタの管理を解除します

管理する必要がなくなったアプリケーションやクラスタを Astra Control から削除

アプリの管理を停止します

バックアップ、スナップショット、またはクローンを作成する必要がなくなったアプリケーションの管理を Astra Control から停止します。

- 既存のバックアップと Snapshot がすべて削除されます。
- アプリケーションとデータは引き続き使用できます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 管理する必要がなくなったアプリのチェックボックスをオンにします。
3. [* アクション * （ * Action * ）] ドロップダウンを選択し、 [* アプリケーションの管理解除 * （ Unmanage application/s * ）] を選択します。
4. アプリの管理を解除することを確認し、 [はい] 、 [アプリケーションの管理を解除] を選択します。

Astra Control がアプリケーションの管理を停止。

クラスタの管理を停止します

管理する必要がなくなったクラスタを Astra Control から管理しないようにします。ベストプラクティスとして、 GCP からクラスタを削除する前に、 Astra Control からクラスタを削除することを推奨します。

- この操作を実行すると、 Astra Control でクラスタが管理されなくなります。クラスタの構成は変更されず、クラスタも削除されません。
- Astra Trident はクラスタからアンインストールされません。 "Astra Trident のアンインストール方法をご確認ください"。

手順

1. 「 * クラスタ * 」を選択します。
2. 管理する必要がなくなったクラスタのチェックボックスを選択します。
3. [* アクション * （ Actions * ）] ドロップダウンを選択し、 [* 管理解除 * （ Unmanage * ）] を選択します
4. クラスタの管理を解除することを確認し、「 * Yes 、 Unmanage cluster * 」を選択します。

Astra Control がクラスタの管理を停止。

クラウドプロバイダからクラスタを削除しています

ネットアップストレージクラスに永続ボリューム（ PV ）が存在する Kubernetes クラスタを削除する前に、次のいずれかの方法で永続ボリューム要求（ PVC ）を削除する必要があります。クラスタを削除する前に PVC と PV を削除すると、クラウドプロバイダから予期しない請求書が届かなくなります。

- * 方法 1 * ：アプリケーションワークロードのネームスペースをクラスタから削除します。Trident ネームスペースを削除しないでください。
- * 方法 #2 * ： PVC とポッド、または PVS がマウントされている配置を削除します。

Kubernetes クラスタを Astra Control から管理する場合、そのクラスタ上のアプリケーションは、永続的ボリ

ュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service または Azure NetApp Files を使用します。事前に PVS を削除せずにクラウドプロバイダからクラスタを削除した場合、バックエンドボリュームはクラスタと一緒に _not_deleted になります。

上記のいずれかの方法を使用すると、対応する PVS がクラスタから削除されます。クラスタを削除する前に、クラスタのネットアップストレージクラスに PVS が存在していないことを確認してください。

クラスタを削除する前に永続ボリュームを削除していない場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud または Azure NetApp Files からバックエンドボリュームを手動で削除する必要があります。

Astra Control REST API による自動化

Astra Control には REST API が搭載されており、 Curl などのプログラミング言語やユーティリティを使用して Astra Control 機能に直接アクセスできます。また、 Ansible などの自動化テクノロジを使用して Astra Control 環境を管理することもできます。

をクリックしてください。 "Astra 自動ドキュメントにアクセスします"。

概念

アーキテクチャとコンポーネント

""

AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして、 Azure NetApp Files または Azure で管理されるディスクをサポートします。

Azure NetApp Files の特長

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして Azure NetApp Files をサポートします。ストレージクラスと永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

サービスレベルとストレージクラス

Azure NetApp Files は、 Ultra ストレージ、 Premium ストレージ、 Standard ストレージの 3 つのサービスレベルをサポートします。これらのサービスレベルは、それぞれパフォーマンスのニーズに応じて次のように設計されています。

ウルトラストレージ

1TiB あたり最大 128 MiB/ 秒のスループットを提供します。

Premium Storage の場合

1TiB あたり最大 64 MiB/ 秒のスループットを提供します。

標準的なストレージ

1TiB あたり最大 16 MiB/ 秒のスループットを提供します。

これらのサービスレベルは容量プールの属性です。Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。 "容量プールの設定方法について説明します"。

Astra Control Service は、永続ボリュームのストレージクラスとしてこれらのサービスレベルを使用します。Kubernetes クラスタを Astra Control Service に追加する場合、デフォルトのストレージクラスとして Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかを選択するように求められます。ストレージクラスの名前は、 *NetApp-anf-perf-ultra* 、 *_NetApp-anf-pPremium* 、および *NetApp-anf-pperf-standard* です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Azure NetApp Files のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

前述したように、各サービスレベルのスループットは、プロビジョニング済み容量の 1TiB あたりのスループットです。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。したがって、ボリュームのプロビジョニング時には、容量とパフォーマンスの両方のニーズを考慮する必要があります。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service は、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 100GiB 以上の最小ボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

Azure で管理されるディスク

Astra Control Service は、 Azure で管理されるディスクをストレージバックエンドオプションとしてサポートします。このサービスは、 Azure で管理されるブロックレベルのストレージを提供します。

"Azure で管理されるディスクに関する詳細はこちらをご覧ください"。

GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ

Astra Control Service は、永続的ボリュームのストレージバックエンドオプションとして、 Google Cloud または Google Persistent Disk に対する Cloud Volumes Service をサポートします。

Cloud Volumes Service for Google Cloud

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用可能サービスタイプ、ストレージクラス、永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

概要

Cloud Volumes Service for Google Cloud には、 _CVS と _CVS - パフォーマンス _ という 2 つのサービスタイプがあります。これらのサービスタイプは、特定の Google Cloud リージョンでサポートされています。 "NetApp Cloud Central のグローバルリージョンマップにアクセスします" クラスタが配置されている Google Cloud リージョンでサポートされているサービスタイプを特定するには、次の手順を実行します。

Kubernetes クラスタを特定のリージョンに配置する必要がある場合は、そのリージョンでサポートされているサービスタイプを使用します。

ただし、 Google Cloud リージョンを柔軟に選択できる場合は、パフォーマンス要件に基づいて次のことをお勧めします。

- 中 ~ 高パフォーマンスのストレージニーズを持つ Kubernetes アプリケーションについては、 CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを選択し、 Premium または Extreme ストレージクラスを使用してください。こうしたワークロードには、 AI / ML パイプライン、 CI / CD パイプライン、メディア処理、リレーショナル、 NoSQL 、タイムシリーズなどのデータベースなどがあります
- 中程度のストレージパフォーマンスのニーズ（ Web アプリケーション、汎用ファイルストレージなど）がある Kubernetes アプリケーションの場合は、 CVS または CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを Standard ストレージクラスで選択します。

次の表に、このページに記載されている情報を簡単に比較します。

サービスタイプ	ユースケース	サポートされている地域	ストレージクラス	最小ボリュームサイズ
CVS - パフォーマンス	ストレージパフォーマンスのニーズが中程度から高レベルのアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	• netapp - cvs-perf-standard • perf-premium • perf-extreme	100GiB
CVS	ストレージパフォーマンスの要件が中程度よりも低いアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	NetApp-cvs-standard	300 GiB

CVS - パフォーマンスサービスのタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS - パフォーマンスサービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS - パフォーマンスサービスタイプでは、 Standard 、 Premium 、 Extreme の 3 つのサービスレベルがサポートされます。Astra Control Service にクラスタを追加する場合、永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard 、 Premium 、または Extreme のいずれかを選択するように求められます。これらの各サービスレベルは、容量や帯域幅のさまざまなニーズに対応するように設計されています。

ストレージクラスの名前は、 *NetApp-cvs-perf-standard* 、 *NetApp-cvs-perf-Premium* 、および _NetApp-cvs-perf-extreme _ です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

"Google Cloud のドキュメントで説明されているようになります"では、各サービスレベルで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB 単位です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

上記のリンク先の Google Cloud ページを必ずお読みください。また、コストの比較や、パフォーマンス目標を達成するためにサービスレベルとボリュームサイズをどのように組み合わせたらよいかを理解するのに役立つ例も記載されています。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 CVS - パフォーマンスサービスタイプで 100GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

CVS サービスタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS サービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS サービスタイプでは、 1 つのサービスレベルがサポートされます。 Standard です。CVS サービスタイプがサポートされているリージョンでクラスタを管理する場合、 Astra Control Service は永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard サービスレベルを使用します。ストレージクラスの名前は *NetApp-cvs-standard* です。

"Standard サービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

CVS サービスタイプで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB あたりの帯域幅です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 CVS サービスタイプで 300GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームがプロビジョニングされます。これは、 PVC でボリュームサイズが縮小されている場合でも同様です。たとえば、 20GiB が要求されると、 Astra Control Service によって自動的に 300GiB のボリュームがプロビジョニングされます。

このような制限のため、 PVC が 700~999 GiB のボリュームを要求すると、 Astra Control Service によってボリュームサイズが 1000 GiB に自動的にプロビジョニングされます。

Google Persistent Disk のことです

Astra Control Service は、ストレージバックエンドオプションとして Google Persistent Disk をサポートします。このサービスは、 Google が管理するブロックレベルのストレージを提供します。

"Google Persistent Disk の詳細については、こちらをご覧ください"。

"Google Persistent Disk のさまざまなパフォーマンスレベルについて、詳しくはこちらをご覧ください"。

検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較

""

カスタムアプリケーションを定義します

カスタムアプリケーションを作成すると、 Kubernetes クラスタの要素を 1 つのアプリケーションにグループ化できます。

カスタムアプリケーションを使用すると、 Astra Control 操作に含めるものをより細かく制御できます。次のものが含まれます。

- クローン
- スナップショット
- バックアップ

- 保護ポリシー

ほとんどの場合、アプリケーション全体で Astra Control の機能を使用します。ただし、これらの機能を使用するカスタムアプリケーションを、名前空間内の Kubernetes オブジェクトに割り当てるラベルで作成することもできます。

カスタムアプリを作成するには、 [アプリ] ページに移動し、 [**+ カスタムアプリの定義] を選択します。

選択すると、カスタムアプリケーションウィンドウに、カスタムアプリケーションに含まれるリソースまたはカスタムアプリケーションから除外されるリソースが表示されます。これにより、カスタムアプリケーションを定義するための正しい条件を選択できるようになります。



上記の例では、カスタムアプリケーションに 1 つのリソース（「 nginx-pod0 」というラベルの付いた「配置 : カナリア」）が含まれます。2 つのポッド（「 nginx-pod 」と「 nginx-POD2 」の両方に「 Deployment ： stable 」というラベルが付いています）は除外されます。

> カスタムアプリケーションは、単一クラスタの指定したネームスペース内でのみ作成できます。Astra Control では、カスタムアプリケーションを複数のネームスペースまたはクラスタにまたがって使用することはできません。

ラベルは、 Kubernetes オブジェクトに割り当てて識別できるキーと値のペアです。ラベルを使用すると、Kubernetes オブジェクトのソート、整理、検索が簡単になります。Kubernetes のラベルの詳細については、"Kubernetes の公式ドキュメントを参照してください"。

> 同じリソースに対して名前の異なるポリシーが重複していると、原因のデータが競合する可能性があります。リソースのカスタムアプリケーションを作成する場合は、そのアプリケーションが他のポリシーに基づいてクローニングまたはバックアップされていないことを確認してください。

例：カナリアリリースの保護ポリシーを分離します

この例では、 DevOps チームがカナリアリリースの導入を管理しています。そのクラスタには nginx を実行するポッドが 3 つあります。そのうちの 2 つのポッドは、安定版リリース専用です。3 番目のポッドはカナリアリリース用です。

チームの Kubernetes 管理者は、安定したリリースポッドに「展開 = 安定」というラベルを追加します。また、管理者は、カナリアリリースポッドに「展開 = カナリア」というラベルを追加します。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

チームの安定版リリースには、 1 時間ごとの Snapshot と日次バックアップの要件が含まれています。カナリアリリースは、より一時的なものです。したがって、「配置」 = 「カナリア」というラベルの付いたすべてのものに対して、より積極的で短期的な保護ポリシーを作成したいと考えています。

データの競合を回避するために、管理者はカナリアリリース用と安定版リリース用の 2 つのカスタムアプリケーションを作成します。これにより、 Kubernetes オブジェクトの 2 つのグループに対して、バックアップ、 Snapshot 、およびクローニングの処理が分離されます。

管理者がクラスタを Astra Control に追加したら、次はカスタムアプリケーションを定義します。これを行うには、管理者が [アプリ] ページで [**+ カスタムアプリの定義] ボタンを選択します。

表示されるポップアップウィンドウで、管理者が「 devops-canary-deployment 」をアプリケーション名として設定します。次に、 [**Cluster**] ドロップダウンでクラスタを選択し、 [**Namespace**] ドロップダウンからアプリケーションのネームスペースを選択します。

この時点で、管理者は [ラベル] フィールドに「配置 = カナリア」と入力するか、以下のリソースからそのラベルを選択できます。

カナリアデプロイメント用のカスタムアプリケーションを定義した後、管理者は安定した展開のためにプロセスを繰り返します。

2 つのカスタムアプリケーションを作成した後、管理者はこれらのリソースを他の Astra Control アプリケーションとして扱うことができます。管理者は、 Kubernetes のラベルに基づいて、リソースグループごとにデータをクローニングし、バックアップと Snapshot を作成し、カスタムの保護ポリシーを作成できます。

アプリケーションの導入

Helm チャートから Jenkins をデプロイします

""

Helm チャートから MariaDB を導入します

""

Helm チャートから MySQL を導入します

""

Helm チャートから PostgreSQL を導入します

""

知識とサポート

サポートに登録します

アカウントを設定すると、 Astra Control は自動的にアカウントを登録してサポートを受けようとします。登録できない場合は、手動で登録してサポートを受けることができます。ネットアップのテクニカルサポートに問い合わせるには、サポート登録が必要です。

サポート登録を確認します

Astra Control には、サポート登録を確認できる Support Status フィールドがあります。

手順

1. [サポート] を選択します。
2. [サポートステータス] フィールドを確認します。

   サポートステータスは「 Not Registered 」から始まりますが、完了すると「 In-Progress 」に変わり、最後に「 Registered 」に変わります。

   このサポート登録ステータスは 15 分ごとにポーリングされます。ネットアップの新規のお客様は、オンボーディングとサポート登録の完了に、翌営業日までかかる場合があります。シリアル番号が 48 時間以内に「 Registered 」と表示されない場合は、 astra.feedback@netapp.com を使用してネットアップに連絡するか、から手動で登録してください https://register.netapp.com。

シリアル番号を取得します

アカウントに登録すると、 Astra Control は、会社について入力した情報を使用して、「 941 」で始まる 20 桁のネットアップシリアル番号を生成します。

ネットアップのシリアル番号は Astra Control のアカウントです。Web チケットを開くときは、このシリアル番号を使用する必要があります。

シリアル番号は、 Astra Control インターフェイスの * Support * ページから確認できます。



サポート利用資格をアクティブ化します

Astra Control がサポート用のアカウントを自動的に登録できなかった場合は、 Astra Control に関連付けられたネットアップのシリアル番号を登録して、サポート利用資格を有効にする必要があります。サポート登録には、次の 2 つのオプションがあります。

1. ネットアップの現在のお客様がネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントをお持ちの場合
2. ネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントをお持ちでない新しいネットアップのお客様

オプション **1** ：ネットアップの既存のサポートサイト（ **NSS** ）アカウントをお持ちのお客様

手順

1. に移動します "クラウドデータサービスサポート登録" ページで NSS アカウントを作成します。
2. 「 I am already registered as a NetApp customer 」 * を選択します。
3. ログインするには、ネットアップサポートサイトのクレデンシャルを入力してください。

   [既存の顧客登録] ページが表示されます。



4. フォームに必要な情報を入力します。
   a. 名前、会社名、 E メールアドレスを入力します。
   b. 製品ラインとして「 * Astra * 」を選択します。
   c. シリアル番号を入力します。
   d. [登録の送信 *] を選択します。

「登録が正常に送信されました」ページにリダイレクトしてください。登録に関連付けられているメールアドレスには、数分以内に「お使いの製品は現在サポート対象です」という電子メールが送信されます。

これは、該当するシリアル番号に対するワンタイムサポート登録です。

オプション **2** ：ネットアップサポートサイト（ **NSS** ）アカウントをお持ちでない新規のお客様

手順

1. に移動します "クラウドデータサービスサポート登録" ページで NSS アカウントを作成します。
2. 「 I am not a registered NetApp Customer* 」を選択します。

   [新規顧客登録] ページが表示されます。



3. フォームに必要な情報を入力します。

   a. 名前と会社情報を入力します。
   b. 製品ラインとして「 * Astra * 」を選択します。
   c. シリアル番号を入力します。
   d. [登録の送信 *] を選択します。

      送信された登録から確認の E メールが届きます。エラーが発生しない場合は、「登録が正常に送信されました」ページにリダイレクトされます。また、 1 時間以内に「お使いの製品はサポート対象になりました」という E メールも送信されます。

   これは、該当するシリアル番号に対するワンタイムサポート登録です。

4. ネットアップの新規のお客様の場合は、サポートをアクティブにするためのネットアップサポートサイト（ NSS ）ユーザアカウントを作成し、テクニカルサポートのチャットや Web でのチケット発行をサポートポータルにアクセスできるようにする必要もあります。

にアクセスします "ネットアップサポート登録サイト" このタスクを実行します。新しく登録した Astra Control のシリアル番号を入力して、プロセスを迅速に進めることができます。

トラブルシューティング

発生する可能性のある一般的な問題を回避する方法について説明します。

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

を参照してください。

- "トラブルシューティング"

ヘルプを表示します

ネットアップでは、 Astra Control をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（ KB ）記事や Slack チャンネルなど、幅広いセルフサポートオプションを 24 時間 365 日ご利用いただけます。Astra Control アカウントには、 Web チケット発行によるリモートテクニカルサポートが含まれています。

最初に実行する必要があります "ネットアップのシリアル番号のサポートを有効にします" これらの非セルフサービスサポートオプションを使用するには、次の手順に従います。チャットや Web でのチケット発行、ケース管理には、ネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントが必要です。

メインメニューから * Support * タブを選択すると、 Astra Control UI からサポートオプションにアクセスできます。



セルフサポート

次のオプションは、 24 時間 365 日無料で利用できます。

- "ナレッジベース"

  Astra Control に関する記事、 FAQ 、またはトラブルシューティング情報を検索します。

- ドキュメント

現在表示しているドキュメントサイトです。

- "たるみ"

  thePub ワークスペースのコンテナチャネルに移動して、ピアやエキスパートと交流しましょう。

- フィードバック用 E メール

  astra.feedback@netapp.com に電子メールを送信して、あなたの考え、アイデア、懸念事項をお知らせください。

サブスクリプションサポート

上記のセルフサポートオプションに加え、ネットアップサポートエンジニアと協力して問題を解決できます "ネットアップのシリアル番号のサポートを有効にします"。

Astra Control のシリアル番号を有効にすると、を作成してネットアップのテクニカルサポートリソースにアクセスできるようになります "サポートチケット"。

クラウドデータサービス > Astra * を選択します。

Web チケットを開くには、「 941 」のシリアル番号を使用してください。 "シリアル番号の詳細については、こちらをご覧ください"。



法的通知

""

""

"Astra の通知"

Astra Control API ライセンス

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.