# **■** NetApp

# レプリケーションのドキュメント Replication

NetApp April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-manager-replication/index.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

| レプリケーションのドキュメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1  |
|---|----|
| 新機能   | 2  |
| 2021年9月2日   | 2  |
| 2021年5月5日   | 2  |
| はじめに  | 3  |
| レプリケーションサービスについて説明します                               | 3  |
| データレプリケーションを設定                                      | 4  |
| スケジュールと関係の管理  | 8  |
| 概念  | 10 |
| レプリケーションポリシーについて説明します                               | 10 |
| レプリケーションポリシーについて説明します                               | 12 |
| 知識とサポート   | 14 |
| サポートに登録します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 14 |
| ヘルプを表示します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 15 |
| 法的通知  | 17 |
| 著作権   | 17 |
| 商標  | 17 |
| 特許  | 17 |
| プライバシーポリシー  | 17 |
| オープンバーフ   | 17 |

# レプリケーションのドキュメント

# 新機能

Replication サービスの新機能について説明します。

# 2021年9月2日

#### Amazon FSX for ONTAP のサポート


Cloud Volumes ONTAP システムまたはオンプレミスの ONTAP クラスタから ONTAP ファイルシステム用の Amazon FSX にデータをレプリケートできるようになりました。

"データレプリケーションの設定方法について説明します"。

# 2021年5月5日

### インターフェイスの再設計

使いやすく、 Cloud Manager のユーザインターフェイスの最新のルックアンドフィールに合わせて、 Replication タブが再設計されました。



# はじめに

## レプリケーションサービスについて説明します

NetApp SnapMirror は、LAN または WAN 経由でデータを高速でレプリケートするため、仮想環境と従来の環境の両方で、高いデータ可用性と高速なデータレプリケーションを実現できます。ネットアップストレージシステムにデータをレプリケートし、セカンダリデータを継続的に更新することで、データを最新の状態に保ちながら、必要なときにいつでもデータを利用できるようになります。外部レプリケーションサーバは必要ありません。

#### の機能

- ONTAP ストレージシステム間でデータをレプリケートして、クラウドまたはクラウド間でバックアップ とディザスタリカバリをサポートします。
- 高い可用性を備えた信頼性の高い DR 環境を実現します。
- ONTAP ストレージ間の効率的なブロックレベルのレプリケーションは高速かつ効率的で、 DR とバックアップの両方をきめ細かくリカバリできます。

#### コスト

ネットアップでは、レプリケーションサービスの使用料は発生しませんが、データの入力と出力に該当する料金がクラウドプロバイダにあるかどうかを確認する必要があります。

#### サポートされている作業環境

Cloud Manager では、次のタイプの作業環境間でデータレプリケーションを実行できます。

| ソースの作業環境            | サポートされるターゲットの作業環境     |
|---------------------|-----------------------|
| Cloud Volumes ONTAP | ・ONTAP 対応の Amazon FSX |
|                     | Cloud Volumes ONTAP   |
|                     | ・オンプレミスの ONTAP クラスタ   |
| オンプレミスの ONTAP クラスタ  | ・ONTAP 対応の Amazon FSX |
|                     | Cloud Volumes ONTAP   |
|                     | ・オンプレミスの ONTAP クラスタ   |

#### データレプリケーションの仕組み

Cloud Manager では、 SnapMirror テクノロジと SnapVault テクノロジを使用して、別々の ONTAP システム にあるボリューム間のデータレプリケーションを簡易化できます。ソースボリュームとデスティネーションボリュームを特定し、レプリケーションポリシーとスケジュールを選択するだけで済みます。

Cloud Volumes ONTAP の場合、 Cloud Manager は必要なディスクを購入して関係を設定し、レプリケーションポリシーを適用してから、ボリューム間のベースライン転送を開始します。



ベースライン転送には、ソースデータのフルコピーが含まれます。その後の転送には、ソース データの差分コピーが含まれます。

#### サポートされるデータ保護構成

Cloud Manager は、シンプルなファンアウト / カスケードデータ保護構成をサポートしています。

- シンプルな構成では、ボリューム A からボリューム B へのレプリケーションが行われます
- ファンアウト構成では、ボリューム A から複数のデスティネーションへのレプリケーションが行われます。
- カスケード構成では、レプリケーションはボリューム A からボリューム B、およびボリューム B からボリューム C に行われます

## データレプリケーションを設定

ONTAP 作業環境間でデータをレプリケートするには、データ転送用の 1 回限りのデータレプリケーションを選択するか、ディザスタリカバリまたは長期保管用の繰り返しスケジュールを選択します。たとえば、ディザスタリカバリ用にオンプレミスの ONTAPシステムから Cloud Volumes ONTAP へのデータレプリケーションを設定できます。

#### データレプリケーションの要件

データをレプリケートするには、 Cloud Volumes ONTAP、オンプレミス ONTAP クラスタ、 Amazon FSX for ONTAP に関して特定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

#### 作業環境

まだ作成していない場合は、データレプリケーション関係のソースとターゲットの作業環境を作成する必要があります。

- "ONTAP 作業環境用の Amazon FSX を作成します"
- "AWS で Cloud Volumes ONTAP を起動します"
- "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"
- "GCP で Cloud Volumes ONTAP を起動します"
- "既存の Cloud Volumes ONTAP システムを追加"
- "ONTAP クラスタを検出"

#### バージョン要件

データを複製する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで互換性のある ONTAP バージョンが実行されていることを確認する必要があります。

"SnapMirror 関係に対して互換性のある ONTAP バージョンを表示します"

#### Cloud Volumes ONTAP 固有の要件

インスタンスのセキュリティグループに、必要なインバウンドおよびアウトバウンドのルールが含まれている必要があります。具体的には、ICMPとポート 11104 および 11105 のルールが必要です。

これらのルールは、事前定義されたセキュリティグループに含まれています。

- 異なるサブネットにある 2 つの Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートするには、サブネットを一緒にルーティングする必要があります(これがデフォルト設定です)。
- 異なるクラウドプロバイダにある 2 つの Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートするには、仮想ネットワーク間に VPN 接続が必要です。

#### ONTAP クラスタ固有の要件

- アクティブな SnapMirror ライセンスがインストールされている必要があります。
- クラスタがオンプレミスにある場合は、企業ネットワークから AWS 、 Azure 、または GCP 内の仮想 ネットワークへの接続が必要です。これは通常、 VPN 接続です。
- ONTAP クラスタは、サブネット、ポート、ファイアウォール、およびクラスタの追加要件を満たしている必要があります。

"クラスタピアリングの前提条件については、 ONTAP のドキュメントを参照してください"

#### Amazon FSX for ONTAP に固有の要件

• Amazon FSX for ONTAP 作業環境は、データレプリケーション関係のターゲットである必要があります。

ソースは、 Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスの ONTAP クラスタです。


- Cloud Volumes ONTAP が送信元である場合は、 VPC ピアリングを有効にするか、トランジットゲートウェイを使用して VPC 間の接続を確認します。
- オンプレミスの ONTAP クラスタがソースの場合は、 Direct Connect または VPN 接続を使用して、オンプレミスネットワークと AWS VPC 間の接続を確認します。

#### システム間でデータをレプリケート

データをレプリケートするには、クラウドとの間でデータを移動するのに便利な 1 回限りのデータレプリケーション、またはディザスタリカバリや長期保管に便利な繰り返しスケジュールを選択します。

#### 手順

1. キャンバスページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームを複製する作業環境にドラッグします。



2. \* Source and Destination Peering Setup \* :このページが表示された場合は、クラスタピア関係用のすべてのクラスタ間 LIF を選択します。

クラスタ間ネットワークは、クラスタピアどうしが pair-wise full-mesh connectivity を持つように設定する 必要があります。具体的には、クラスタピア関係にある各クラスタペアの、すべてのインタークラスタ LIF の間に接続が確立されている必要があります。

これらのページは、複数の LIF を持つ ONTAP クラスタがソースまたはデスティネーションである場合に 表示されます。

- 3. \*ソースボリュームの選択 \* :レプリケートするボリュームを選択します。
- 4. \* デスティネーションのディスクタイプと階層化 \* :ターゲットが Cloud Volumes ONTAP システムの場合は、デスティネーションディスクタイプを選択し、データの階層化を有効にするかどうかを選択します。
- 5. \* デスティネーションボリューム名 \* :デスティネーションボリューム名を指定し、デスティネーション アグリゲートを選択します。

デスティネーションが ONTAP クラスタの場合は、デスティネーション Storage VM も指定する必要があります。

6. \* 最大転送速度 \* : データを転送できる最大速度(1秒あたりのメガバイト数)を指定します。

転送速度は制限する必要があります。無制限のレートは、他のアプリケーションのパフォーマンスに悪影

響を及ぼし、インターネットのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

7. \* レプリケーションポリシー \* : デフォルトポリシーを選択するか、 \* 追加ポリシー \* をクリックして、 いずれかの詳細ポリシーを選択します。

ヘルプを表示するには、"レプリケーションポリシーについて説明します"。

カスタムバックアップ( SnapVault )ポリシーを選択した場合は、ポリシーに関連付けられたラベルがソースボリューム上の Snapshot コピーのラベルと一致する必要があります。を参照してください。 "バックアップポリシーの仕組みを説明します"。

8. \* スケジュール \* : 1 回限りのコピーまたは定期的なスケジュールを選択します。

いくつかのデフォルトスケジュールを使用できます。別のスケジュールを使用する場合は、 System Manager を使用して、 \_destination\_cluster に新しいスケジュールを作成する必要があります。

9. \* 復習 \* : 選択内容を確認して、\* 移動 \* をクリックします。

Cloud Manager がデータレプリケーションプロセスを開始します。ボリューム関係の詳細はレプリケーションサービスで確認できます。

# スケジュールと関係の管理

2 つのシステム間でデータレプリケーションをセットアップしたら、 Cloud Manager からデータレプリケーションスケジュールと関係を管理できます。


#### 手順

- 1. [\*Replication] をクリックします。
- 2. データレプリケーションリレーションシップのステータスを確認して、正常であることを確認します。



関係のステータスがアイドルで、ミラーの状態が初期化されていない場合は、定義されたスケジュールに従ってデータレプリケーションを実行するために、デスティネーションシステムから関係を初期化する必要があります。この関係は、 System Manager またはコマンドラインインターフェイス( CLI )を使用して初期化できます。これらの状態は、デスティネーションシステムに障害が発生してからオンラインに戻ると表示されます。

3. ボリューム関係の操作メニューをクリックし、実行できる操作のいずれかを選択します。



次の表に、使用可能なアクションを示します。

| アクション | 説明   |
|-------|--|
| 情報    | ボリューム関係に関する詳細が表示されます。これには、転送情報、前回の転送情報、ボリュームに関する詳細、関係に割り当てられている保護ポリシーに関する情報が含まれます。   |
| 休憩    | ソースボリュームとデスティネーションボリューム間の関係を解除し、データアクセスのためにデスティネーションボリュームをアクティブにします。このオプションは通常、データの破損、偶発的な削除、オフライン状態などのイベントが原因でソースボリュームがデータを処理できない場合に使用します。https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html["ONTAP のドキュメントで、データアクセスのためのデスティネーションボリュームを設定し、ソースボリュームを再アクティブ化する方法について説明します"^] |

| _,.                   | -Van  |
|-----------------------|---|
| アクション                 | 説明  |
| 再同期                   | ボリューム間の関係を再確立し、定義されたスケジュールに従ってデータレプリケーションを再開します。  ボリュームを再同期すると、デスティネーションボリュームの内容がソースボリュームの内容によって上書きされます。  デスティネーションボリュームからソースボリュームへデータを再同期する逆再同期を   |
|                       | 実行する方法については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。  |
| リバース再同<br>期           | ソースボリュームとデスティネーションボリュームの役割を逆にします。元のソースボリュームの内容は、デスティネーションボリュームの内容によって上書きされます。これは、オフラインになったソースボリュームを再アクティブ化する場合に役立ちます。前回のデータレプリケーションからソースボリュームが無効になったまでの間に元のソースボリュームに書き込まれたデータは保持されません。            |
| スケジュール<br>を編集します      | データレプリケーションの別のスケジュールを選択できます。  |
| 最大転送レー<br>トを編集しま<br>す | データを転送できる最大レート(キロバイト / 秒)を編集できます。   |
| 更新                    | 増分転送を開始してデスティネーションボリュームを更新します。  |
| 削除                    | ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係を削除します。<br>つまり、ボリューム間でデータレプリケーションが行われなくなります。この操作で<br>は、データアクセスのデスティネーションボリュームはアクティブ化されません。ま<br>た、システム間に他のデータ保護関係がない場合は、クラスタピア関係と Storage VM<br>(SVM )ピア関係も削除されます。 |

アクションを選択すると、 Cloud Manager によって関係またはスケジュールが更新されます。

# 概念

## レプリケーションポリシーについて説明します

Cloud Manager でデータレプリケーションを設定するときに、レプリケーションポリシーの選択が必要になることがあります。レプリケーションポリシーは、ストレージシステムがソースボリュームからデスティネーションボリュームにデータをレプリケートする方法を定義します。

#### レプリケーションポリシーの機能


ONTAP オペレーティングシステムでは、 Snapshot コピーと呼ばれるバックアップが自動的に作成されます。Snapshot コピーは、ボリュームの読み取り専用イメージで、ある時点のファイルシステムの状態をキャプチャします。

システム間でデータをレプリケートする場合、ソースボリュームからデスティネーションボリュームに Snapshot コピーをレプリケートします。レプリケーションポリシーは、ソースボリュームからデスティネー ションボリュームにレプリケートする Snapshot コピーを指定します。



レプリケーションポリシーは、ディザスタリカバリ保護やディスクツーディスクのバックアップとリカバリを提供する SnapMirror テクノロジと SnapVault テクノロジを基盤としているため、\_protection\_policies とも呼ばれます。

次の図は、 Snapshot コピーとレプリケーションポリシーの関係を示しています。



#### レプリケーションポリシーのタイプ

レプリケーションポリシーには、次の3種類があります。

• A\_Mirror\_policy は、新しく作成された Snapshot コピーをデスティネーションボリュームにレプリケートします。

これらの Snapshot コピーを使用すると、災害復旧や 1 回限りのデータ複製に備えて、ソース・ボリュームを保護できます。データアクセス用のデスティネーションボリュームは、いつでもアクティブにできます。


• a\_Backup\_policy は、特定の Snapshot コピーをデスティネーションボリュームにレプリケートし、通常、ソースボリューム上で保持するよりも長期間にわたって Snapshot コピーを保持します。

データが破損または損失した場合に、これらの Snapshot コピーからデータをリストアし、標準準拠やその他のガバナンス関連の目的で保持できます。


・A Mirror と Backup policy は、ディザスタリカバリと長期保持の両方を提供します。

各システムには、デフォルトのミラーおよびバックアップポリシーが含まれており、多くの状況に適しています。カスタムポリシーが必要な場合は、 System Manager を使用して独自のポリシーを作成できます。

次の図は、ミラーポリシーとバックアップポリシーの違いを示しています。ミラーポリシーは、ソースボリュームで使用可能な Snapshot コピーをミラーリングします。



通常、バックアップポリシーでは、ソースボリュームに保持されている Snapshot コピーよりも長い期間 Snapshot コピーが保持されます。



## レプリケーションポリシーについて説明します


ミラーポリシーとは異なり、バックアップ( SnapVault )ポリシーは、特定の Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに複製します。デフォルトポリシーの代わりに独自のポリシーを使用する場合は、バックアップポリシーの仕組みを理解することが重要です。

#### Snapshot コピーのラベルとバックアップ・ポリシーの関係を理解する

Snapshot ポリシーは、システムによるボリュームの Snapshot コピーの作成方法を定義します。このポリシーでは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピー数、ラベルの作成方法を指定します。たとえば、システムでは毎日午前 12 時 10 分に Snapshot コピーを 1 つ作成し、最新のコピーを 2 つ保持して、「 daily 」というラベルを付けることができます。

バックアップポリシーには、デスティネーションボリュームに複製するラベル付き Snapshot コピーと保持するコピー数を指定するルールが含まれています。バックアップポリシーで定義されたラベルは、スナップショットポリシーで定義された 1 つ以上のラベルと一致する必要があります。そうしないと、システムは Snapshot コピーを複製できません。

たとえば、「 daily 」ラベルと「 weekly 」ラベルを含むバックアップポリシーでは、これらのラベルのみを含む Snapshot コピーのレプリケーションが行われます。次の図に示すように、他の Snapshot コピーはレプリケートされません。



#### デフォルトポリシーとカスタムポリシー

デフォルトの Snapshot ポリシーでは、毎時、毎日、および毎週の Snapshot コピーが作成されます。 Snapshot コピーは 6 個の時間単位、 2 個の日単位、および 2 個の週単位 Snapshot コピーが保持されます。

デフォルトの Snapshot ポリシーでは、デフォルトのバックアップポリシーを簡単に使用できます。デフォルトのバックアップポリシーでは、毎日および毎週の Snapshot コピーが複製され、毎日 7 個、毎週 52 個の Snapshot コピーが保持されます。

カスタムポリシーを作成する場合は、これらのポリシーで定義されたラベルが一致している必要があります。System Manager を使用してカスタムポリシーを作成できます。

# 知識とサポート

## サポートに登録します

ネットアップテクニカルサポートでサポートケースをオープンするには、事前に Cloud Manager にネットアップサポートサイトのアカウントを追加し、サポートに登録しておく必要があります。

#### NSS アカウントを追加します

サポートダッシュボードを使用すると、すべてのネットアップサポートサイトのアカウントを 1 箇所から追加および管理できます。

#### 手順

- 1. ネットアップサポートサイトのアカウントがない場合は、 "1 名で登録します"。
- 2. Cloud Manager コンソールの右上にあるヘルプアイコンをクリックし、\*Support \*を選択します。



メニューのスクリーンショット。

サポートは最初に表示されるオプションです"]

- 3. [NSS Management] > [Add NSS Account] をクリックします。
- 4. メッセージが表示されたら、 [\* Continue (続行) ] をクリックして Microsoft ログインページにリダイレ クトします。

ネットアップは、サポートとライセンスに固有の認証サービスのアイデンティティプロバイダとして Microsoft Azure Active Directory を使用しています。

5. ログインページで、ネットアップサポートサイトの登録 E メールアドレスとパスワードを入力して認証プロセスを実行します。

Cloud Manager で NSS アカウントを使用することができます。


注:お客様レベルのアカウントである必要があります(ゲストや一時アカウントは使用できません)。

#### アカウントを登録してサポートを受けてください

サポートの登録は、 Cloud Manager のサポートダッシュボードで実行できます。

#### 手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるヘルプアイコンをクリックし、 \* Support \* を選択します。



メニューのスクリーンショット。

サポートは最初に表示されるオプションです"

- 2. [\* リソース] タブで、[\* サポートに登録 \*] をクリックします。
- 3. 登録する NSS 資格情報を選択し、\*登録\*をクリックします。

## ヘルプを表示します

ネットアップでは、 Cloud Manager とその クラウド サービス をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース( KB )記事やコミュニティフォーラムなど、 24 時間 365 日利用可能な幅広いセルフサポートオプションをご用意しています。サポート登録には、 Web チケット処理によるリモートテクニカルサポートが含まれます。

#### セルフサポート

次のオプションは、1日24時間、週7日間無料でご利用いただけます。

#### • "ナレッジベース"

Cloud Manager のナレッジベースで問題のトラブルシューティングに役立つ記事を検索してください。

#### • "コミュニティ"

Cloud Manager コミュニティに参加して、進行中のディスカッションに参加したり、新しいコミュニティを作成したりできます。

・ドキュメント

現在表示している Cloud Manager のドキュメント。

• mailto : ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [フィードバックメール]

お客様のご意見をお考えください。Cloud Manager の改善に役立つフィードバックを送信します。

#### ネットアップサポート

上記のセルフサポートオプションに加え、サポートを有効にしたあとに問題が発生した場合は、ネットアップ サポートエンジニアと協力して解決できます。

#### 手順

- 1. Cloud Manager で、\* Help > Support \* の順にクリックします。
- 2. テクニカルサポートで利用可能なオプションのいずれかを選択します。
  - a. [\* お問い合わせ \*] をクリックして、ネットアップ・テクニカル・サポートの電話番号を検索してください。
  - b. [\*問題 を開く \*]をクリックし、いずれかのオプションを選択して、[\*送信 \*]をクリックします。 ネットアップの担当者がケースを確認し、すぐに対応を開始します。

# 法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

# 著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

### 商標

NetApp 、NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

# プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

### オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"Cloud Manager 3.9 に関する注意事項"

#### **Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

#### **Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <a href="http://www.netapp.com/TM">http://www.netapp.com/TM</a> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.