# **■** NetApp

참조하십시오 Set up and administration

NetApp July 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-manager-setup-admin/reference-permissions.html on July 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 목차

| 침 | ·조하십시오 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •   |
|---|--|-----|
|   | Cloud Manager에 대한 권한 요약                      | -   |
|   | Connector에 대한 AWS 권한                         | 2   |
|   | Connector에 대한 Azure 권한                       | ) [ |
|   | Connector에 대한 Google Cloud 권한                | 33  |

## 참조하십시오

## Cloud Manager에 대한 권한 요약

Cloud Manager에서 기능과 서비스를 사용하려면 Cloud Manager가 클라우드 환경에서 작업을 수행할 수 있도록 권한을 제공해야 합니다. 이 페이지의 링크를 사용하여 목표에 따라 필요한 사용 권한에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

#### AWS 권한

| 목적                        | 설명  | 링크   |
|---------------------------|---|--|
| 커넥터 전개                    | Cloud Manager에서 Connector를 생성하는 사용자는<br>AWS에 인스턴스를 구축하기 위한 특정 권한이<br>필요합니다.   | "Cloud Manager에서 AWS에<br>Connector를 생성합니다" |
| 커넥터 작동                    | Cloud Manager에서 Connector를 시작하면<br>인스턴스에 정책이 연결되며, 이 정책은 AWS 계정의<br>리소스와 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을<br>제공합니다. 정책을 직접 설정해야 합니다<br>"마켓플레이스에서 Connector를 실행합니다" 아니면<br>"Connector에 AWS 자격 증명을 더 추가합니다". 또한<br>새 권한이 후속 릴리스에 추가될 때 정책이 최신<br>상태인지 확인해야 합니다. | "Connector에 대한 AWS 권한"                     |
| Cloud Volumes<br>ONTAP 작동 | IAM 역할은 AWS의 각 Cloud Volumes ONTAP<br>노드에 연결되어야 합니다. HA 중재자의 경우도<br>마찬가지입니다. 기본 옵션은 Cloud Manager에서 IAM<br>역할을 생성할 수 있도록 하는 것이지만 직접 사용할 수<br>있습니다.  | "IAM 역할을 직접 설정하는 방법에<br>대해 알아봅니다"          |

#### Azure 권한

| 목적     | 설명  | 링크   |
|--------|---|--|
| 커넥터 전개 | Cloud Manager에서 Connector를 배포하는 경우<br>Azure에 Connector VM을 배포할 수 있는 권한이 있는<br>Azure 계정 또는 서비스 보안 주체를 사용해야 합니다.                  | "Cloud Manager에서 Azure에<br>Connector를 생성합니다" |
| 커넥터 작동 | Cloud Manager는 Azure에서 Connector VM을 배포할 때 Azure 구독 내에서 리소스와 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을 제공하는 사용자 지정 역할을 생성합니다. 사용자 지정 역할을 직접 설정해야 합니다 | "Connector에 대한 Azure 권한"                     |
|        | "마켓플레이스에서 Connector를 실행합니다" 아니면 "Connector에 Azure 자격 증명을 더 추가합니다".  |  |
|        | 또한 새 권한이 후속 릴리스에 추가될 때 정책이 최신<br>상태인지 확인해야 합니다.   |  |

#### Google Cloud 권한

| 목적     | 설명   | 링크                               |
|--------|--|----------------------------------|
| 커넥터 전개 | Cloud Manager에서 Connector를 배포하는 Google<br>Cloud 사용자는 Google Cloud에서 Connector를<br>배포하기 위한 특정 권한이 필요합니다.  | "Connector 배포 권한을<br>설정합니다"      |
| 커넥터 작동 | Connector VM 인스턴스의 서비스 계정에는 일상적인<br>작업에 대한 특정 권한이 있어야 합니다. Cloud<br>Manager에서 서비스 계정을 배포할 때 Connector에<br>서비스 계정을 연결해야 합니다. 또한 새 권한이 후속<br>릴리스에 추가될 때 정책이 최신 상태인지 확인해야<br>합니다. | "Connector에 대한 서비스 계정을<br>설정합니다" |

### Connector에 대한 AWS 권한

Cloud Manager가 AWS에서 Connector 인스턴스를 시작하면 해당 AWS 계정 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있는 권한을 Connector에 제공하는 인스턴스에 정책을 연결합니다. Connector는 권한을 사용하여 EC2, S3, CloudFormation, IAM, KMS(키 관리 서비스) 등

#### IAM 정책

아래에 표시된 IAM 정책은 Connector가 AWS 지역에 따라 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을 제공합니다.

Cloud Manager에서 직접 Connector를 생성하면 Cloud Manager가 이 정책을 Connector에 자동으로 적용합니다.

AWS Marketplace에서 Connector를 배포하거나 Linux 호스트에 Connector를 수동으로 설치하는 경우 정책을 직접 설정해야 합니다.

또한 새 권한이 후속 릴리스에 추가될 때 정책이 최신 상태인지 확인해야 합니다.

#### 표준 영역

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "cvoServicePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:ModifyInstanceAttribute",
      "ec2:DescribeInstanceAttribute",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:CreateVolume",
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:ModifyVolumeAttribute",
      "ec2:CreateSecurityGroup",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:CreateSnapshot",
      "ec2:DescribeSnapshots",
      "ec2:GetConsoleOutput",
      "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeRegions",
      "ec2:DescribeTags",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation: DescribeStacks",
      "cloudformation: DescribeStackEvents",
      "cloudformation: Validate Template",
      "iam:PassRole",
      "iam:CreateRole",
      "iam:PutRolePolicy",
```

```
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam: RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:ListInstanceProfiles",
"sts:DecodeAuthorizationMessage",
"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
"ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
"ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetLifecycleConfiguration",
"s3:ListBucketVersions",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketAcl",
"kms:List*",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:Describe*",
"kms:CreateGrant",
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags",
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
"sts:AssumeRole",
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:ReplaceRoute",
"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
"s3:PutObjectTagging",
"s3:GetObjectTagging",
"fsx:Describe*",
"fsx:List*",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:DeletePlacementGroup",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePolicy",
```

```
"iam:DeleteInstanceProfile",
    "cloudformation: DeleteStack",
    "ec2:DescribePlacementGroups",
    "iam:GetRolePolicy",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:GetObject",
    "iam:GetRole",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:PutObject",
    "ec2:ModifyVolume",
   "ec2:DescribeVolumesModifications"
  ],
  "Resource": "*"
},
  "Sid": "backupPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:StopInstances",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeInstanceStatus",
    "ec2:RunInstances",
    "ec2:TerminateInstances",
    "ec2:DescribeInstanceAttribute",
    "ec2:DescribeImages",
    "ec2:CreateTags",
    "ec2:CreateVolume",
    "ec2:CreateSecurityGroup",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeRegions",
    "cloudformation:CreateStack",
    "cloudformation: DeleteStack",
    "cloudformation:DescribeStacks",
    "kms:List*",
    "kms:Describe*",
    "ec2:describeVpcEndpoints",
    "kms:ListAliases",
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:GetQueryExecution",
    "athena:StopQueryExecution",
    "glue:CreateDatabase",
    "glue:CreateTable",
```

```
"qlue:BatchDeletePartition"
  1,
  "Resource": "*"
},
  "Sid": "backupS3Policy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:ListBucket",
    "s3:CreateBucket",
    "s3:GetLifecycleConfiguration",
    "s3:PutLifecycleConfiguration",
    "s3:PutBucketTagging",
    "s3:ListBucketVersions",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutEncryptionConfiguration",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutBucketAcl",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:ListMultipartUploadParts",
    "s3:DeleteBucket"
  ],
  "Resource": [
   "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
 1
},
  "Sid": "tagServicePolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags",
   "ec2:DeleteTags",
   "ec2:DescribeTags",
    "tag:getResources",
    "tag:getTagKeys",
    "tag:getTagValues",
    "tag:TagResources",
    "tag:UntagResources"
  ],
```

```
"Resource": "*"
},
 "Sid": "fabricPoolS3Policy",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
   "s3:CreateBucket",
   "s3:GetLifecycleConfiguration",
   "s3:PutLifecycleConfiguration",
   "s3:PutBucketTagging",
   "s3:ListBucketVersions",
   "s3:GetBucketPolicyStatus",
   "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
   "s3:GetBucketAcl",
   "s3:GetBucketPolicy",
   "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
   "s3:DeleteBucket"
 ],
 "Resource": [
   "arn:aws:s3:::fabric-pool*"
 1
},
 "Sid": "fabricPoolPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
   "ec2:DescribeRegions"
 "Resource": "*"
},
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
   "ec2:StartInstances",
   "ec2:StopInstances",
   "ec2:TerminateInstances"
 ],
 "Condition": {
    "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/netapp-adc-manager": "*"
   }
 },
 "Resource": [
  "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
 1
},
```

```
"Effect": "Allow",
 "Action": [
   "ec2:StartInstances",
   "ec2:TerminateInstances",
   "ec2:AttachVolume",
   "ec2:DetachVolume"
 ],
 "Condition": {
   "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/GFCInstance": "*"
   }
 } ,
 "Resource": [
   "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
 ]
},
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
   "ec2:StartInstances",
   "ec2:TerminateInstances",
   "ec2:AttachVolume",
   "ec2:DetachVolume",
   "ec2:StopInstances",
   "ec2:DeleteVolume"
 "Condition": {
   "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
   }
 },
 "Resource": [
  "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
 1
},
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
   "ec2:AttachVolume",
   "ec2:DetachVolume"
 ],
 "Resource": [
  "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
 1
},
```

```
"Effect": "Allow",
      "Action": [
       "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
         "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
       }
     },
      "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
      "Sid": "K8sServicePolicy",
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
       "ec2:DescribeRegions",
       "iam:ListInstanceProfiles",
       "eks:ListClusters",
       "eks:DescribeCluster"
     "Resource": "*"
    },
     "Sid": "GFCservicePolicy",
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
       "cloudformation: DescribeStacks",
       "cloudwatch:GetMetricStatistics",
       "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource": "*"
 1
}
```

#### GovCloud(미국) 지역

```
"iam:ListInstanceProfiles",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam: RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"ec2:ModifyVolumeAttribute",
"sts:DecodeAuthorizationMessage",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeInstances",
"iam:PassRole",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:RunInstances",
"ec2:ModifyInstanceAttribute",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateVolume",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DeleteVolume",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:StopInstances",
"ec2:GetConsoleOutput",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DescribeTags",
"cloudformation:CreateStack",
```

```
"cloudformation: DeleteStack",
        "cloudformation: DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation: Validate Template",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "kms:List*",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Describe*",
        "kms:CreateGrant",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetTags",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "fabricPoolPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
    ],
```

```
"Resource": [
        "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool*"
   1
},
    "Sid": "backupPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup-*"
},
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
    },
    "Resource": [
       "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:instance/*"
},
```

#### C2S 환경

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
"ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation: DeleteStack",
        "cloudformation: DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation: Validate Template",
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam: PutRolePolicy",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam: RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "kms:List*",
        "kms:Describe*",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "iam:ListinstanceProfiles"
    ],
    "Resource": "*"
},
    "Sid": "fabricPoolPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions"
```

```
],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
            1
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            1,
            "Condition": {
                "StringLike": {
                     "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
        },
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
        }
    ]
}
```

#### AWS 사용 권한

다음 섹션에서는 각 NetApp 클라우드 서비스에 대한 사용 권한을 어떻게 사용하는지 설명합니다. 이 정보는 기업 정책에 따라 사용 권한이 필요한 경우에만 제공된다는 내용이 지정되어 있는 경우에 유용합니다.

#### AppTemplate 태그

Connector는 AppTemplate Tagging 서비스를 사용할 때 AWS 리소스의 태그 관리를 위해 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

- EC2: CreateTags(태그 생성)
- EC2: 삭제 태그
- EC2: DescribeTags(설명 태그)
- 태그: getResources
- 태그: getTagKeys
- 태그: getTagValues
- 태그: 태그 리소스
- 태그: UntagResources

#### 클라우드 백업

Connector는 다음과 같은 API 요청을 통해 Cloud Backup의 복원 인스턴스를 구축합니다.

- EC2: StartInstances(시작 인스턴스)
- EC2: StopInstances(중지 인스턴스)
- EC2: DescribeInstances(지시 인스턴스)
- EC2: DescribeInstanceStatus
- EC2: 런인스턴스
- EC2: 터미네이스
- EC2: DescribeInstanceAttribute
- EC2: DescribeImages(설명 영상)
- EC2: CreateTags(태그 생성)
- EC2: CreateVolume
- EC2:CreateSecurityGroup입니다
- EC2: DescribeSubnet
- EC2: 설명
- EC2: 설명
- CloudFormation:CreateStack
- CloudFormation:DeleteStack
- · CloudFormation: DescribeStacks

Connector는 Amazon S3에서 백업을 관리하기 위해 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

- S3:GetBucketLocation
- S3:ListAllMyBucket
- S3:목록 버킷
- S3:생성 버킷
- S3:GetLifecycleConfiguration

- S3: PutLifecycleConfiguration
- S3: PutBucketTagging
- S3:목록 BuckketVersions
- S3:GetBuckketAcl
- S3: PutBucketPublicAccessBlock
- KMS: 목록 \*
- KMS: 설명 \*
- S3:GetObject
- EC2: desceverVpcEndpoints입니다
- KMS: ListAliases
- S3:PutEncryptionConfiguration

Connector는 검색 및 복원 방법을 사용하여 볼륨 및 파일을 복원할 때 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

- S3:생성 버킷
- S3:DeleteObject 를 선택합니다
- S3:DeleteObjectVersion
- S3:GetBuckketAcl
- S3:목록 버킷
- S3:목록 BuckketVersions
- S3:ListBuckketMultipartUploads
- S3:PutObject
- S3: PutBucketAcl
- S3: PutLifecycleConfiguration
- S3: PutBucketPublicAccessBlock
- S3:중단멀티업로드입니다
- S3:ListMultipartUploadParts(S3:ListMultimpartUploadParts) 를
- · Athena:StartQueryExecutionc
- Athena:GetQueryResults
- Athena:GetQueryExecution을 참조하십시오
- · Athena: StopQueryExecution
- 글루:CreateDatabase
- 글루:CreateTable
- GLUE:BatchDeletePartition

#### 클라우드 데이터 감지

Connector는 Cloud Data Sense 인스턴스를 구축하기 위해 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

- EC2: DescribeInstances(지시 인스턴스)
- EC2: DescribeInstanceStatus
- EC2: 런인스턴스
- EC2: 터미네이스
- EC2: CreateTags(태그 생성)
- EC2: CreateVolume
- EC2: AttachVolume
- EC2:CreateSecurityGroup입니다
- EC2: DeleteSecurityGroup
- EC2: DescribeSecurityGroups
- EC2: CreateNetworkInterface입니다
- EC2: DescribeNetworkInterfaces를 참조하십시오
- EC2: DeleteNetworkInterface
- EC2: DescribeSubnet
- EC2: 설명
- EC2: 스냅샷을 만듭니다
- EC2: 설명
- CloudFormation:CreateStack
- CloudFormation:DeleteStack
- CloudFormation: DescribeStacks
- CloudFormation: DescribeStackEvents
- IAM:AddRoleToInstanceProfile 을 참조하십시오
- EC2: AssociatelamInstanceProfile 을 참조하십시오
- EC2: DescribelamInstanceProfileAssociations

Connector는 Cloud Data Sense를 사용할 때 S3 버킷을 스캔하기 위해 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

- IAM:AddRoleToInstanceProfile 을 참조하십시오
- \* EC2: AssociatelamInstanceProfile 을 참조하십시오
- EC2: DescribelamInstanceProfileAssociations
- S3:GetBucketTagging
- S3:GetBucketLocation
- S3:ListAllMyBucket
- S3:목록 버킷
- S3:GetBuckketPolicyStatus를 참조하십시오
- \* S3:GetBuckketPolicy를 참조하십시오
- S3:GetBuckketAcl

- S3:GetObject
- IAM:GetRole
- S3:DeleteObject 를 선택합니다
- S3:DeleteObjectVersion
- S3:PutObject
- STS:AssumeRole

#### 클라우드 계층화

Connector는 Cloud Tiering을 사용할 때 Amazon S3에 데이터를 계층화하도록 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

| 조치                            | 설정에 사용됩니까? | 일상적 운영에 사용됩니까? |
|-------------------------------|------------|----------------|
| S3:생성 버킷                      | 예          | 아니요            |
| S3: PutLifecycleConfiguration | 예          | 아니요            |
| S3:GetLifecycleConfiguration  | 예          | 예              |
| EC2: 설명                       | 예          | 예              |

#### **Cloud Volumes ONTAP**

Connector는 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리하기 위해 다음과 같은 API 요청을 수행합니다.

| 목적  | 조치  | 배포에<br>사용되었습니까 <b>?</b> | 일상적 운영에<br>사용됩니까 <b>?</b> | 삭제에<br>사용되었습니까 <b>?</b> |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cloud Volumes<br>ONTAP 인스턴스에<br>대한 IAM 역할 및 | IAM:<br>ListInstanceProfiles(<br>인스턴스 프로필)              | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 인스턴스 프로필을<br>생성하고 관리합니다                     | IAM: CreateRole   | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|   | IAM: DeleteRole   | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|   | IAM:<br>PutRolePolicy(입수<br>정책)                         | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|   | IAM:CreateInstance<br>Profile                           | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|   | IAM:<br>DeleteRolePolicy(삭<br>제 RolePolicy              | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|   | IAM:AddRoleToInsta<br>nceProfile 을<br>참조하십시오            | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|   | IAM:RemoveRoleFro<br>mInstanceProfile 을<br>참조하십시오       | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|   | IAM:<br>DeleteInstanceProfil<br>e                       | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|   | IAM: 암호 역할  | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|   | EC2:<br>AssociatelamInstanc<br>eProfile 을<br>참조하십시오     | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|   | EC2:<br>DescribelamInstanc<br>eProfileAssociations      | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|   | EC2:<br>DiscassociatelamIns<br>tanceProfile 을<br>참조하십시오 | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 인증 상태 메시지를<br>디코딩합니다                        | STS:DecodeAuthoriz<br>ationMessage 를<br>참조하십시오          | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 계정에 사용할 수 있는<br>지정된 영상(AMI)을<br>설명합니다       | EC2:<br>DescribeImages(설<br>명 영상)                       | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| VPC의 라우트 테이블<br>설명(HA 쌍에만 필요)               | EC2: 설명표  | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |

| 목적   | 조치                                     | 배포에<br>사용되었습니까 <b>?</b> | 일상적 운영에<br>사용됩니까 <b>?</b> | 삭제에<br>사용되었습니까 <b>?</b> |
|--|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 인스턴스를 중지, 시작<br>및 모니터링합니다  | EC2:<br>StartInstances(시작<br>인스턴스)     | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | EC2:<br>StopInstances(중지<br>인스턴스)      | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | EC2:<br>DescribeInstances(<br>지시 인스턴스) | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | EC2:<br>DescribeInstanceSta<br>tus     | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | EC2: 런인스턴스                             | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | EC2: 터미네이스                             | 아니요                     | 아니요                       | 예                       |
|  | EC2:<br>ModifyInstanceAttrib<br>ute    | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 지원되는 인스턴스<br>유형에 대해 향상된<br>네트워킹이<br>활성화되어 있는지<br>확인합니다   | EC2:<br>DescribeInstanceAttr<br>ibute  | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 유지 관리 및 비용<br>할당에 사용되는<br>"WorkingEnvironme<br>nt" 및<br>"WorkingEnvironme<br>ntld" 태그로 리소스에<br>태그를 지정합니다 | EC2:<br>CreateTags(태그<br>생성)           | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| Cloud Volumes  | EC2: CreateVolume                      | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| ONTAP가 백엔드<br>스토리지로 사용하는<br>EBS 볼륨을  | EC2: 설명 볼륨을<br>참조하십시오                  | 예                       | 예                         | 예                       |
| 관리합니다  | EC2:<br>ModifyVolumeAttribu<br>te      | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|  | EC2: AttachVolume                      | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | EC2:<br>DeleteVolume(삭제<br>볼륨)         | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|  | EC2:<br>DetachVolume(분리<br>볼륨)         | 아니요                     | 예                         | 예                       |

| 목적   | 조치  | 배포에<br>사용되었습니까 <b>?</b> | 일상적 운영에<br>사용됩니까 <b>?</b> | 삭제에<br>사용되었습니까 <b>?</b> |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cloud Volumes<br>ONTAP에 대한 보안                                  | EC2:CreateSecurity<br>Group입니다                        | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
| 그룹을 만들고<br>관리합니다   | EC2:<br>DeleteSecurityGroup                           | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|  | EC2:<br>DescribeSecurityGro<br>ups                    | 예                       | 예                         | 예                       |
|  | EC2:<br>RevokeSecurityGrou<br>pEgress                 | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | EC2:<br>AuthorizeSecurityGr<br>oupEgress 를<br>참조하십시오  | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | EC2:<br>AuthorizeSecurityGr<br>oupIngress 를<br>참조하십시오 | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | EC2:<br>RevokeSecurityGrou<br>pIngress 를<br>참조하십시오    | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| ONTAP에 대한<br>네트워크<br>인터페이스를 Bescrib<br>생성하고 관리합니다 rfaces를      | EC2:<br>CreateNetworkInterf<br>ace입니다                 | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | EC2:<br>DescribeNetworkInte<br>rfaces를<br>참조하십시오      | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | EC2:<br>DeleteNetworkInterf<br>ace                    | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|  | EC2:<br>ModifyNetworkInterf<br>aceAttribute 입니다       | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 대상 서브넷 및 보안<br>그룹 목록을  | EC2:<br>DescribeSubnet                                | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 가져옵니다  | EC2: 설명   | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| Cloud Volumes<br>ONTAP 인스턴스의<br>DNS 서버와 기본<br>도메인 이름을<br>가져옵니다 | EC2:<br>DescribeDhcpOption<br>s                       | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |

| 목적   | 조치  | 배포에<br>사용되었습니까 <b>?</b> | 일상적 운영에<br>사용됩니까 <b>?</b> | 삭제에<br>사용되었습니까 <b>?</b> |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cloud Volumes<br>ONTAP용 EBS                                    | EC2: 스냅샷을<br>만듭니다                               | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 볼륨의 스냅샷을<br>생성합니다  | EC2:<br>DeleteSnapshot                          | 아니요                     | 예                         | 예                       |
|  | EC2: 설명   | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| AutoSupport<br>메시지에 첨부된<br>Cloud Volumes<br>ONTAP 콘솔을<br>캡처합니다 | EC2:GetConsoleOut<br>put 을 참조하십시오               | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 사용 가능한 키 쌍<br>목록을 가져옵니다  | EC2: 설명   | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
| 사용 가능한 AWS<br>지역 목록을<br>확인하십시오                                 | EC2: 설명   | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| Cloud Volumes<br>ONTAP 인스턴스와                                   | EC2: 삭제 태그                                      | 아니요                     | 예                         | 예                       |
| 연결된 리소스의<br>태그를 관리합니다  | EC2:<br>DescribeTags(설명<br>태그)                  | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| AWS CloudFormation   | CloudFormation:Cre ateStack                     | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
| 템플릿을 위한 스택을<br>만들고 관리합니다                                       | CloudFormation:Del eteStack                     | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | CloudFormation:<br>DescribeStacks               | 예                       | 예                         | 아니요                     |
|  | CloudFormation:<br>DescribeStackEvent<br>s      | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
|  | CloudFormation:Vali<br>dateTemplate 을<br>참조하십시오 | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |

| 목적                                   | 조치                                       | 배포에<br>사용되었습니까 <b>?</b> | 일상적 운영에<br>사용됩니까 <b>?</b> | 삭제에<br>사용되었습니까 <b>?</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cloud Volumes                        | S3:생성 버킷                                 | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| ONTAP 시스템이<br>데이터 계층화를 위한            | S3:삭제 버킷                                 | 아니요                     | 예                         | 예                       |
| 용량 계층으로<br>사용하는 S3 버킷을<br>생성 및 관리합니다 | S3:GetLifecycleConfi guration            | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 영영 및 한다합니다                           | S3:<br>PutLifecycleConfigur<br>ation     | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:<br>PutBucketTagging                  | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:목록<br>BuckketVersions                 | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:GetBuckketPolicy<br>Status를<br>참조하십시오 | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:GetBuckketPubli<br>cAccessBlock       | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:GetBuckketAcl                         | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:GetBuckketPolicy<br>를 참조하십시오          | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:<br>PutBucketPublicAcc<br>essBlock    | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:GetBucketTaggin g                     | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:GetBucketLocati<br>on                 | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|                                      | S3:ListAllMyBucket                       | 아니요                     | 아니요                       | 아니요                     |
|                                      | S3:목록 버킷                                 | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| AWS KMS(키 관리                         | KMS: 목록 *                                | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 서비스)를 사용하여<br>Cloud Volumes          | KMS: 재암호화 *                              | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
| ONTAP의 데이터                           | KMS: 설명 *                                | 예                       | 예                         | 아니요                     |
| 암호화 지원                               | KMS: CreateGrant                         | 예                       | 예                         | 아니요                     |

| 목적   | 조치  | 배포에<br>사용되었습니까 <b>?</b> | 일상적 운영에<br>사용됩니까 <b>?</b> | 삭제에<br>사용되었습니까 <b>?</b> |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cloud Volumes<br>ONTAP의 AWS 비용<br>데이터 확보           | CE:GetReservationU<br>tilization을<br>참조하십시오 | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|  | CE:GetDimensionVa lues                      | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|  | CE:<br>GetCostAndUsage                      | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|  | CE:GetTags                                  | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 단일 AWS Availability<br>Zone에서 2개의 HA<br>노드를 위한 AWS | EC2:<br>CreatePlacementGr<br>oup(배치 그룹 생성)  | 예                       | 아니요                       | 아니요                     |
| 분산 배치 그룹과<br>중재자를 생성하고<br>관리합니다                    | EC2:<br>DeletePlacementGro<br>up            | 아니요                     | 예                         | 예                       |
| 보고서 작성   | FSX: 설명 *                                   | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
|  | FSX:목록 *                                    | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| Amazon EBS Elastic<br>Volumes 기능을<br>지원하는          | EC2: 볼륨 수정 설명                               | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |
| 에그리게이트를 생성<br>및 관리합니다                              | EC2:<br>ModifyVolume(수정<br>볼륨)              | 아니요                     | 예                         | 아니요                     |

#### 글로벌 파일 캐시

Connector는 배포 중에 다음과 같은 API 요청을 통해 글로벌 파일 캐시 인스턴스를 구축합니다.

CloudFormation: DescribeStacksCloudWatch: GetMetricStatistics

· CloudFormation: ListStacks

#### 쿠버네티스

Connector는 다음과 같은 API 요청을 수행하여 Amazon EKS 클러스터를 검색하고 관리합니다.

• EC2: 설명

• EKS: ListClusters

• EKS: DescribeCluster

• IAM:GetInstanceProfile 을 참조하십시오

## Connector에 대한 Azure 권한

Cloud Manager가 Azure에서 Connector VM을 시작하면 해당 Azure 구독 내에서 리소스와

프로세스를 관리할 수 있는 권한을 Connector에 제공하는 VM에 사용자 지정 역할을 연결합니다. Connector는 사용 권한을 사용하여 여러 Azure 서비스에 대한 API 호출을 수행합니다.

#### 사용자 지정 역할 권한

아래 표시된 사용자 지정 역할은 Connector가 Azure 네트워크 내의 리소스 및 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을 제공합니다.

Cloud Manager에서 직접 Connector를 만들면 Cloud Manager가 자동으로 이 사용자 지정 역할을 Connector에 적용합니다.

Azure Marketplace에서 Connector를 배포하거나 Linux 호스트에 Connector를 수동으로 설치하는 경우 사용자 지정역할을 직접 설정해야 합니다.

또한 후속 릴리스에 새 권한이 추가되므로 역할이 최신 상태인지 확인해야 합니다.

```
{
    "Name": "Cloud Manager Operator",
    "Actions": [
       "Microsoft.Compute/disks/delete",
                        "Microsoft.Compute/disks/read",
                        "Microsoft.Compute/disks/write",
                        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
                        "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
                        "Microsoft.Compute/operations/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
                        "Microsoft.Compute/images/write",
                        "Microsoft.Compute/images/read",
"Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
                        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
                        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
                        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
```

```
"Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
                        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
                        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
                        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
                        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
                        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
                        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
                        "Microsoft.Resources/deployments/read",
                        "Microsoft.Resources/deployments/write",
                        "Microsoft.Resources/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
                        "Microsoft.Storage/checknameavailability/read",
                        "Microsoft.Storage/operations/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
                        "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
                        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/regeneratekey/action",
                        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",
                        "Microsoft.Storage/usages/read",
                        "Microsoft.Compute/snapshots/write",
                        "Microsoft.Compute/snapshots/read",
                        "Microsoft.Compute/availabilitySets/write",
                        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
```

```
"Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",
"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/read",
"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/write",
                        "Microsoft.Network/loadBalancers/read",
                        "Microsoft.Network/loadBalancers/write",
                        "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",
"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
                        "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
                        "Microsoft.Authorization/locks/*",
                        "Microsoft.Network/routeTables/join/action",
                        "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
                        "Microsoft.Network/privateEndpoints/write",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/acti
on",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write",
                        "Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
                        "Microsoft.Network/privateDnsZones/write",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
```

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
                        "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
                        "Microsoft.Network/privateDnsZones/read",
"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
                        "Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
                        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
                        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
                        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
                        "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
                        "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
                        "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
                        "Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
                        "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",
                        "Microsoft.KeyVault/vaults/read",
                        "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
                        "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
                        "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
                        "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete",
                        "Microsoft.Resources/tags/read",
                        "Microsoft.Resources/tags/write",
                        "Microsoft.Resources/tags/delete",
"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write",
"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read",
"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete"
    1,
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
```

```
"Description": "Cloud Manager Permissions",

"IsCustom": "true"
}
```

#### Azure 사용 권한 사용 방법

| 작업  | 목적  |
|---|---|
| "Microsoft.Compute/locations/operations/read", "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read", "Microsoft.Compute/operations/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read","Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action","Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/write", | Cloud Volumes ONTAP를 생성하고 시스템 상태를 중지,<br>시작, 삭제 및 가져옵니다.    |
| "Microsoft.Compute/images/write"," Microsoft.Compute/images/read",  | VHD에서 Cloud Volumes ONTAP 배포를 활성화합니다.                       |
| "Microsoft.Compute/disks/delete", "Microsoft.Compute/disks/read", "Microsoft.Compute/disks/write", "Microsoft.Storage/checkknameAvailability/read", "Microsoft.Storage/operations/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action", "Microsoft.Storage/storageAccounts/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/REV/ACTION", "Microsoft.Storage/storageAccounts/write", "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete", "Microsoft.Storage/en사용법/read",  | Azure 스토리지 계정 및 디스크를 관리하고 디스크를 Cloud Volumes ONTAP에 연결합니다.  |
| "Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read", "Microsoft.KeyVault/vaults/read", "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write"  | Azure Blob 저장소에 백업 및 스토리지 계정 암호화를<br>지원합니다                  |
| "Microsoft.Network/networkInterfaces/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/write"," Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",   | 대상 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한<br>네트워크 인터페이스를 생성하고 관리합니다. |
| "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write"," Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",   | Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 네트워크<br>보안 그룹을 생성합니다.        |

| 작업  | 목적   |
|---|--|
| "Microsoft.Resources/Subscriptions/locations/read", "Microsoft.Network/locations/operationResults/read", "Microsoft.Network/locations/operations/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/read"," Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAv ailability/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMac hines/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/re ad","Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/a ction",  | 지역, 대상 VNET 및 서브넷에 대한 네트워크 정보를<br>가져오고 Cloud Volumes ONTAP를 VNets에<br>추가합니다. |
| "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write"," Microsoft.Network/routeTables/join/action",   | 데이터 계층화를 위한 VNET 서비스 엔드포인트를<br>활성화합니다.                                       |
| "Microsoft.Resources/Deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/Deployments/read", "Microsoft.Resources/Deployments/Write",   | 템플릿에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포합니다.  |
| "Microsoft.Resources/Deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/Deployments/read", "Microsoft.Resources/Deployments/write", "Microsoft.Resources/resources/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/operationresults/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/delete", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourcegroups/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourcegroups/resourceGroups/resourceGroups/resourceGroups/resourceGroups/resourceGroups/resourceGroups/resourceGroups/resourceGroups/write", | Cloud Volumes ONTAP에 대한 리소스 그룹을 생성하고<br>관리합니다.                               |
| "Microsoft.Compute/snapshots/write", "Microsoft.Compute/snapshots/read", "Microsoft.Compute/snapshots/delete","Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",  | Azure 관리 스냅샷을 생성하고 관리합니다.  |
| "Microsoft.Compute/availabilitySets/write"," Microsoft.Compute/availabilitySets/read",  | Cloud Volumes ONTAP의 가용성 세트를 생성하고<br>관리합니다.                                  |
| "Microsoft.MarketplaceOrdering/offerstypes/publishers /Offers/Plans/Agreement/read", "Microsoft.MarketplaceOrdering/offerstypes/publisher Types/publishers/Offers/Plans/Agreement/write",   | Azure Marketplace에서 프로그래밍 방식으로 배포할 수<br>있습니다.                                |

| 작업   | 목적   |
|--|--|
| "Microsoft.Network/loadBalancers/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/write", "Microsoft.Network/loadBalancers/delete", "Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read","Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action", "Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read","Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read","Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",                         | HA 쌍에 대한 Azure 로드 밸런서를 관리합니다.  |
| "Microsoft.Authorization/lock/ *",   | Azure 디스크의 잠금 관리를 활성화합니다.  |
| "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write", "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write", "Microsoft.Web/sites/ *"   | HA 쌍의 페일오버 관리  |
| "Microsoft.Network/privateEndpoints/write", "Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointC onnectionsApproval/action", "Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointC onnections/read", "Microsoft.Network/privateEndpoints/read", "Microsoft.Network/privateDnsZones/write", "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLi nks/write", "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action", "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write", "Microsoft.Network/privateDnsZones/Pread","Microsoft. Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read", | 전용 엔드포인트를 관리할 수 있습니다. 전용 엔드포인트는<br>서브넷 외부에 접속이 제공되지 않을 때 사용됩니다.<br>Cloud Manager는 서브넷 내에서 내부 연결만 제공하는<br>HA용 스토리지 계정을 생성합니다. |
| "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",  | Cloud Manager에서 Azure NetApp Files의 볼륨을<br>삭제할 수 있습니다.   |
| "Microsoft.Resources/Deployments/operationStates/re ad"  | Azure에서는 일부 가상 시스템 배포에 대해 이 권한이<br>필요합니다(배포 중에 사용되는 기본 물리적 하드웨어에<br>따라 다름).  |
| "Microsoft.Resources/Deployments/operationStates/re ad", "Microsoft.Insights/Metrics/Read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete", "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete", "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete", "Microsoft.Resources/Deployments/delete",  | 글로벌 파일 캐시를 사용할 수 있습니다.   |
| "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete"," Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",  | Cloud Manager에서 배포 실패 또는 삭제 시 Cloud<br>Volumes ONTAP에 속한 리소스 그룹에서 리소스를<br>제거할 수 있습니다.  |

| 작업  | 목적  |
|---|---|
| "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"" Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write", "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete" "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action", "Microsoft.KeyVault/vaults/waults/read", "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",   | Cloud Volumes ONTAP에서 고객이 관리하는 암호화<br>키를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 API를 사용하여<br>지원됩니다.          |
| "Microsoft.Resources/tags/read", "Microsoft.Resources/tags/write", "Microsoft.Resources/tags/delete"  | Cloud Manager 태그 지정 서비스를 사용하여 Azure<br>리소스의 태그를 관리할 수 있습니다.                             |
| "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write", "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read", "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpC onfiguration/action", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRu les/write","Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRu les/delete" 참조하십시오 | Cloud Manager에서 HA 인터커넥트 및 클러스터<br>네트워크 NIC를 격리하는 HA 쌍에 대한 애플리케이션<br>보안 그룹을 구성할 수 있습니다. |

## Connector에 대한 Google Cloud 권한

Cloud Manager를 사용하려면 Google Cloud에서 작업을 수행할 수 있는 권한이 필요합니다. 이러한 사용 권한은 NetApp에서 제공하는 사용자 지정 역할에 포함됩니다. Cloud Manager가 이러한 사용 권한을 통해 수행하는 작업을 이해하기를 원할 수 있습니다.

#### 서비스 계정 권한

- compute.addresses.list

아래 표시된 사용자 지정 역할은 Connector가 Google Cloud 네트워크 내의 리소스 및 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을 제공합니다.

Connector VM에 연결되는 서비스 계정에 이 사용자 지정 역할을 적용해야 합니다. "단계별 지침을 봅니다".

또한 후속 릴리스에 새 권한이 추가되므로 역할이 최신 상태인지 확인해야 합니다.

title: NetApp Cloud Manager
description: Permissions for the service account associated with the
Connector instance.
stage: GA
includedPermissions:
- iam.serviceAccounts.actAs
- compute.regionBackendServices.create
- compute.regionBackendServices.get
- compute.regionBackendServices.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.backendServices.create

- compute.disks.create
- compute.disks.createSnapshot
- compute.disks.delete
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.addAccessConfig
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.delete
- compute.instances.detachDisk
- compute.instances.get
- compute.instances.getSerialPortOutput
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.stop
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.snapshots.create
- compute.snapshots.delete
- compute.snapshots.get
- compute.snapshots.list
- compute.snapshots.setLabels
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.subnetworks.use

```
- compute.subnetworks.useExternalIp
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- compute.instances.setServiceAccount
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- logging.logEntries.list
- logging.privateLogEntries.list
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.create
- storage.buckets.delete
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
- storage.buckets.update
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
- storage.objects.get
- storage.objects.list
- monitoring.timeSeries.list
- storage.buckets.getIamPolicy
```

#### Google Cloud 사용 권한 사용 방법

| 작업  | 목적  |
|---|---|
| -compute.disks.create-compute.disks.createSnapshot<br>-compute.disks.delete -compute.disks.get<br>-compute.disks.list -compute.disks.setLabels<br>-compute.disks.us e   | Cloud Volumes ONTAP용 디스크를 생성하고<br>관리합니다.                        |
| -compute.w방화벽.create-compute.firewalls.delete-compute.w방화벽.get-compute.w방화벽.list를<br>참조하십시오   | Cloud Volumes ONTAP에 대한 방화벽 규칙을 만듭니다.                           |
| -compute.globalOperations.get   | 작업 상태를 확인합니다.   |
| -compute.images.get-compute.images.getFromFamily<br>-compute.images.list-compute.images.useReadOnly<br>를 참조하십시오   | VM 인스턴스의 이미지를 가져옵니다.  |
| compute.instances.attachDisk -<br>compute.instances.detachDisk 으로 문의하십시오  | Cloud Volumes ONTAP에 디스크를 연결 및 분리합니다.                           |
| compute.instances.create - compute.instances.delete<br>으로 문의하십시오  | Cloud Volumes ONTAP VM 인스턴스를 생성 및<br>삭제합니다.                     |
| compute.instances.get 으로 문의하십시오   | VM 인스턴스를 나열합니다.   |
| compute.instances.getSerialPortOutput 으로<br>문의하십시오  | 콘솔 로그를 가져옵니다.   |
| compute.instances.list 으로 문의하십시오  | 영역에 있는 인스턴스 목록을 검색합니다.  |
| compute.instances.setDeletionProtection 으로<br>문의하십시오  | 인스턴스에 대한 삭제 보호를 설정합니다.  |
| compute.instances.setLabels 으로 문의하십시오   | 를 눌러 라벨을 추가합니다.   |
| compute.instances.setMachineType -<br>compute.instances.setMinCpuPlatform 으로<br>문의하십시오  | Cloud Volumes ONTAP의 기계 유형을 변경합니다.                              |
| compute.instances.setMetadata 으로 문의하십시오   | 를 눌러 메타데이터를 추가합니다.  |
| compute.instances.setTags 으로 문의하십시오   | 방화벽 규칙에 대한 태그를 추가하려면  |
| compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice  | Cloud Volumes ONTAP를 시작 및 중지합니다.                                |
| -compute.machineTypes.get   | 를 클릭하여 qoutas를 확인하십시오.  |
| compute.projects.get 으로 문의하십시오  | 여러 프로젝트를 지원합니다.   |
| -compute.snapshots.create-compute.snapshots.delete<br>-compute.snapshots.get-compute.snapshots.list<br>-compute.snapshots.setLabels 를 참조하십시오  | 영구 디스크 스냅샷을 생성하고 관리합니다.   |
| -compute.networks.get -compute.networks.list<br>-compute.regions.get-compute.regions.list<br>-compute.subnetworks.get-compute.subnetworks.list<br>-compute.zoneOperations.get-compute.zones.get<br>-compute.zones.list 를 참조하십시오 | 새 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를<br>생성하는 데 필요한 네트워킹 정보를 가져옵니다. |

| 작업   | 목적  |
|--|---|
| deploymentmanager.compositeTypes.get -deploymentmanager.deployments.create -deploymentmanager.deployments.delete -deploymentmanager.deployments.get -deploymentmanager.deployments.list deploymentmanager.manifests.get -deploymentmanager.manifests.get deploymentmanager.manager.manifests.list.deploymentmanager.operations.get deploymentmanager.resources.get deploymentmanager.resources.list.list.deploymentma nager.deploymentmana | Google Cloud Deployment Manager를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 구축합니다.                            |
| logging.logEntrs.list-logging.privateLogEntrs.list 를<br>참조하십시오   | 스택 로그 드라이브를 가져옵니다.  |
| resourcemanager.projects.get 으로 문의하십시오   | 여러 프로젝트를 지원합니다.   |
| -storage.버킷.create-storage.buckets.delete-<br>storage.버킷.get-storage.버킷.list-storage.버킷.update   | 데이터 계층화를 위한 Google Cloud Storage 버킷 생성<br>및 관리  |
| -cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt<br>-cloudkms.cryptoKeys.get-cloudkms.cryptoKeys.list<br>-cloudkms.keyring.list를 참조하십시오  | 클라우드 키 관리 서비스(Cloud Volumes ONTAP 포함 )에서 고객이 관리하는 암호화 키를 사용하려면  |
| -compute.instances.setServiceAccount<br>-iam.serviceAccounts.actAs<br>-iam.serviceAccounts.getIamPolicy<br>-iam.serviceAccounts.list -storage.objects.get<br>-storage.objects.list 를 참조하십시오  | Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에서 서비스 계정을<br>설정하려면 이 서비스 계정은 Google Cloud Storage<br>버킷에 대한 데이터 계층화 권한을 제공합니다. |
| -compute.addresses.list<br>-compute.backendServices.create<br>-compute.networks.updatePolicy<br>-compute.regionBackendServices.create<br>-compute.regionBackendServices.get<br>-compute.regionBackendServices.list를 참조하십시오   | HA 쌍을 구축합니다.  |
| compute.subnetworks.us e-<br>compute.subnetworks.useExternallp -<br>compute.instances.addAccessConfig 으로<br>문의하십시오   | 클라우드 데이터 센스를 활성화하려면   |
| -container.clusters.get-container.clusters.list 를<br>참조하십시오  | Google Kubernetes Engine에서 실행 중인 Kubernetes<br>클러스터를 검색할 수 있습니다.  |
| -compute.instanceGroups.get<br>-compute.addresses.get  | 를 사용하여 HA 쌍에서 스토리지 VM을 생성하고<br>관리합니다.   |
| -monitoring.timeseries.list-storage.버킷.getlamPolicy  | Google Cloud Storage 버킷에 대한 정보를 검색할 수<br>있습니다.  |

#### 저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

#### 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.