资产页面信息

Cloud Insights

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/concept_asset_page_overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

资产页面信息 1
资产页面概述 1
筛选上下文中的对象 2
资产页面摘要部分 3
专家视图 4
用户数据部分 7
资产页面相关警报部分 8
搜索资产和警报的提示和提示 9

资产页面信息

资产页面概述

资产页面汇总了资产的当前状态，并包含指向有关资产及其相关资产的追加信息的链接。

资产页面的类型

Cloud Insights 提供了以下资产的资产页面：

- 虚拟机
- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- 卷
- 内部卷
- 主机（包括虚拟机管理程序）
- 存储池
- 存储
- 数据存储库
- 应用程序
- 存储节点
- qtree
- 磁盘
- VMDK
- 端口
- 交换机
- 网络结构

更改显示数据的时间范围

默认情况下，资产页面会显示最近 24 小时的数据；但是，您可以通过选择其他固定时间范围或自定义时间范围来更改显示的数据段，以查看较少或更多数据。

无论资产类型如何，您都可以使用每个资产页面上的选项来更改所显示数据的时间段。要更改时间范围，请单击顶部栏中显示的时间范围，然后从以下时间段中进行选择：

- 过去 15 分钟
- 过去 30 分钟
- 过去 60 分钟
- 过去 2 小时
- 过去 3 小时（这是默认值）

- 过去 6 小时
- 过去 12 小时
- 过去 24 小时
- 过去 2 天
- 过去 3 天
- 过去 7 天
- 过去 30 天
- 自定义时间范围

自定义时间范围允许您最多选择 31 个连续日期。您还可以为此范围设置开始时间和一天中的结束时间。默认开始时间为选定第一天的中午 12： 00 ，默认结束时间为选定最后一天的晚上 11： 59 。单击应用将对资产页面应用自定义时间范围。

添加自定义小工具

您可以将自己的小工具添加到任何资产页面。您添加的小工具将显示在该类型所有对象的资产页面上。例如，将自定义小工具添加到存储资产页面将在所有存储资产的资产页面上显示此小工具。

筛选上下文中的对象

在资产的登录页面上配置小工具时，您可以设置 *in-context* 筛选器，以便仅显示与当前资产直接相关的对象。默认情况下，添加小工具时，将显示环境中选定类型的 *all* 对象。通过上下文筛选器，您可以仅显示与当前资产相关的数据。

在大多数资产登录页面上，您可以通过小工具筛选与当前资产相关的对象。在筛选器下拉列表中，显示链接图标的对象类型 [链接图标] 可以根据当前资产的上下文进行筛选。

例如，在存储资产页面上，您可以添加条形图小工具，以便仅显示该存储上内部卷上的前几个 IOPS 。默认情况下，添加小工具时，将显示环境中的 *all* 内部卷。

要仅显示当前存储资产上的内部卷，请执行以下操作：

步骤

1. 打开任何 * 存储 * 资产的资产页面。
2. 单击 * 编辑 * 以在编辑模式下打开资产页面。
3. 单击 * 添加小工具 * 并选择 _BartChart 。
4. 选择 * 内部卷 * 作为要显示在条形图上的对象类型。请注意，内部卷对象类型具有一个链接图标 [链接图标] 在其旁边。默认情况下， " 已链接 " 图标处于启用状态。

   [条形图卷]

5. 选择 *IOPS - Total* 并设置所需的任何其他筛选器。
6. 单击 * 汇总 * 字段旁边的 "X" 折叠该字段。此时将显示 * 显示 * 字段。
7. 选择显示排名前 10 位的。

8. 保存小工具。

   条形图仅显示驻留在当前存储资产上的内部卷。

此小工具将显示在所有存储对象的资产页面上。在小工具中启用上下文链接后，条形图将显示仅与当前显示的存储资产相关的内部卷的数据。

要取消链接对象数据，请编辑小工具并单击链接图标 [已启用链接图标] 对象类型旁边。此链接将被禁用 [已禁用链接图标] 该图表显示了环境中 *all* 对象的数据。

您也可以使用 "* 小工具中的特殊变量 *" 在登录页面上显示资产相关信息。

资产页面摘要部分

资产页面的摘要部分显示有关资产的常规信息，包括任何指标或性能策略是否为相关的发生原因。潜在问题区域用红色圆圈表示。

[]

注意：摘要部分中显示的信息因您正在查看的资产类型而异。

您可以单击任何资产链接以查看其资产页面。例如，如果您正在查看存储节点，则可以单击某个链接以查看与其关联的存储的资产页面。

您可以查看与资产关联的指标。指标旁边的红色圆圈表示您可能需要诊断和解决潜在问题。

> 您可能会注意到，某些存储资产上的卷容量可能显示大于 100% 。这是由于与卷容量相关的元数据属于资产报告的已用容量数据的一部分。

如果适用，您可以单击警报链接以查看与资产关联的警报和监控。

拓扑

在某些资产页面上，摘要部分包含一个链接，可用于查看资产的拓扑及其连接。

拓扑可用于以下资产类型：

- 应用程序
- 磁盘
- 网络结构
- 主机
- 内部卷
- 端口
- 交换机
- 虚拟机
- VMDK

- 卷

[]

专家视图

通过资产页面的 "Expert View" 部分，您可以根据任意数量的适用指标查看基础资产的性能样本，并查看性能图表中选定的时间段以及与此时间段相关的任何资产。

使用专家视图部分

以下是存储资产页面中的专家视图部分示例：

[专家视图示例]

您可以选择要在性能图表中查看选定时间段的指标。单击 _Display Metrics 下拉列表，然后从列出的指标中进行选择。

"* 资源 * " 部分显示基本资产的名称以及性能图表中表示基本资产的颜色。如果 "Top correlated" 部分不包含要在性能图表中查看的资产，则可以使用 "* 其他资源 * " 部分中的 "* 搜索资产 " 框来查找该资产并将其添加到性能图表中。添加资源时，这些资源将显示在 Additional Resources 部分中。

如果适用， " 资源 " 部分还会显示以下类别中与基础资产相关的任何资产：

- 相关度最高

  显示与基本资产的一个或多个性能指标相关性（百分比）较高的资产。

- 主要贡献者

  显示对基本资产贡献（百分比）的资产。

- 贪婪

  显示了通过共享主机，网络和存储等相同资源从资产中占用系统资源的资产。

- 已降级

  显示了由于此资产而耗尽系统资源的资产。

专家视图中的警报

警报还会显示在资产登录页面的 "Expert View" 部分中，其中显示了警报的时间和持续时间以及触发警报的监控条件。

[专家视图中的警报]

专家视图指标定义

资产页面的 "Expert View" 部分会根据为资产选择的时间段显示多个指标。每个指标都会显示在自己的性能图表

中。您可以根据要查看的数据在图表中添加或删除指标和相关资产。您可以选择的指标因资产类型而异。

* 度量值 *	* 问题描述 *
BB 信用零 Rx ， Tx	取样期间接收 / 传输缓冲区到缓冲区信用计数过渡到零的次数。此度量指标表示连接的端口由于缺少可提供的信用值而不得不停止传输的次数。
BB 信用零持续时间 Tx	采样间隔内传输 BB 信用值为零的时间（以毫秒为单位）。
缓存命中率（总计，读取，写入） %	导致缓存命中的请求百分比。对卷的命中次数与访问次数之比越高，性能越好。对于不收集缓存命中信息的存储阵列，此列为空。
缓存利用率（总计） %	导致缓存命中的缓存请求的总百分比
类 3 丢弃	光纤通道 3 类数据传输丢弃的计数。
CPU 利用率（总计） %	活动使用的 CPU 资源量，占总可用资源的百分比（对于所有虚拟 CPU ）。
CRC 错误	取样期间端口检测到的具有无效循环冗余检查（ CRC ）的帧数
帧速率	以每秒帧数（帧数 / 秒）为单位的传输帧速率
帧大小平均值（ Rx ， Tx ）	流量与帧大小的比率。通过此指标，您可以确定网络结构中是否存在任何开销帧。
帧大小太长	过长的光纤通道数据传输帧的数量。
帧大小太短	太短的光纤通道数据传输帧的数量。
I/O 密度（总，读取，写入）	IOPS 数除以卷，内部卷或存储元素的已用容量（从数据源的最新清单轮询中获取）。以每 TB 每秒 I/O 操作数为单位。
IOPS （总计，读取，写入）	单位时间内通过 I/O 通道或该通道一部分的读 / 写 I/O 服务请求数（以每秒 I/O 数为单位）
IP 吞吐量（总吞吐量，读取吞吐量，写入吞吐量）	Total ： 以 MB/ 秒为单位传输和接收 IP 数据的聚合速率。
读取： IP 吞吐量（接收）：	接收 IP 数据的平均速率，以 MB/ 秒为单位。
写入： IP 吞吐量（传输）：	IP 数据的平均传输速率，以 MB/ 秒为单位。
延迟（总计，读取，写入）	延迟（ R&W ）：在固定时间内向虚拟机读取或写入数据的速率。此值以 MB/ 秒为单位。
延迟	数据存储中虚拟机的平均响应时间。
前几个延迟：	数据存储中虚拟机的最长响应时间。
链路故障	取样期间端口检测到的链路故障数量。
链路重置 Rx ， Tx	取样期间接收或传输链路重置的数量。此指标表示连接的端口对此端口发出的链路重置次数。
内存利用率（总计） %	主机使用的内存阈值。

部分读 / 写（总计） %	读 / 写操作跨越 RAID 5 ， RAID 1/0 或 RAID 0 LUN 中任何磁盘模块上的条带边界的总次数通常，条带跨越并不有益，因为每个条带跨越都需要额外的 I/O百分比较低表示条带元素大小效率较高，并表示卷（或 NetApp LUN ）对齐不正确。对于 CLARiiON ，此值是条带跨越次数除以 IOPS 总数。
端口错误	报告取样期间 / 给定时间范围内的端口错误。
信号丢失计数	信号丢失错误的数量。如果发生信号丢失错误，则表示没有电气连接，并且存在物理问题。
交换速率（总速率，速率，出速率）	在取样期间，从磁盘到活动内存的内存换入，移出或同时从磁盘到活动内存的速率。此计数器用于计数适用场景虚拟机。
同步丢失计数	同步丢失错误的数量。如果发生同步丢失错误，则硬件无法识别流量或锁定到该流量上。所有设备可能使用的数据速率不同，或者光纤或物理连接的质量可能较差。端口必须在每次出现此类错误后重新同步，这会影响系统性能。以 KB/ 秒为单位
吞吐量（总吞吐量，读取吞吐量，写入吞吐量）	在响应 I/O 服务请求的固定时间内传输，接收或同时接收数据的速率（以 MB/ 秒为单位）。
丢弃帧超时— Tx	因超时而丢弃的传输帧数。
流量速率（总计，读取，写入）	取样期间传输，接收或同时接收的流量，以每秒兆字节为单位。
流量利用率（总计，读取，写入）	取样期间接收 / 传输 / 总流量与接收 / 发送 / 总容量之比。
利用率（总计，读取，写入） %	用于传输（ Tx ）和接收（ Rx ）的可用带宽百分比。
写入待处理（总计）	待处理的写入 I/O 服务请求数。

使用专家视图部分

通过 "Expert View" 部分，您可以根据所选时间段内任意数量的适用指标查看资产的性能图表，并添加相关资产以比较和对比不同时间段内的资产和相关资产性能。

步骤

1. 通过执行以下任一操作找到资产页面：
   - 搜索并选择特定资产。
   - 从信息板小工具中选择资产。
   - 查询一组资产，然后从结果列表中选择一个。

     此时将显示资产页面。默认情况下，性能图表显示为资产页面选择的时间段的两个指标。例如，对于存储，性能图表默认显示延迟和总 IOPS 。" 资源 " 部分显示资源名称和 " 其他资源 " 部分，您可以通过此部分搜索资产。根据资产的不同，您可能还会在 "Top correlated" ， "Top contributor" ， "Greedy" 和 "Degraded" 部分中看到资产。如果没有与这些部分相关的资产，则不会显示这些资产。
2. 您可以通过单击 * 显示指标 * 并选择要显示的指标来为指标添加性能图表。

对于选定的每个指标，系统会显示一个单独的图表。该图表显示选定时间段的数据。您可以通过单击资产页面右上角的另一个时间段或放大任何图表来更改时间段。

单击 * 显示指标 * 以取消选择任何图表。此指标的性能图表将从 "Expert View" 中删除。

3. 您可以将光标置于图表上方，并根据资产单击以下任一项来更改为该图表显示的度量数据：
   - 读取，写入或总计
   - Tx ， Rx 或 Total

     默认值为 Total 。

   您可以将光标拖动到图表中的数据点上，以查看指标值在选定时间段内的变化情况。

4. 在资源部分中，您可以将任何相关资产添加到性能图表中：
   - 您可以在 "Top correlated" ， "Top contributors" ， "**Greedy"** 和 **"** Degraded* " 部分中选择相关资产，以便将该资产中的数据添加到每个选定指标的性能图表中。

     选择资产后，该资产旁边会显示一个色块，用于指示其数据点在图表中的颜色。

5. 单击 * 隐藏资源 * 以隐藏其他资源窗格。单击 * 资源 * 以显示窗格。
   - 对于显示的任何资产，您可以单击资产名称以显示其资产页面，也可以单击资产与基本资产关联或贡献的百分比以查看有关该资产与基本资产关系的详细信息。

     例如，单击相关度最高的资产旁边的链接百分比将显示一条信息性消息，其中比较了该资产与基本资产的关联类型。

   - 如果 Top correlated 部分不包含要在性能图表中显示以进行比较的资产，则可以使用 Additional Resources 部分中的 Search assets 框来查找其他资产。

选择资产后，它将显示在 Additional Resources 部分中。如果不再需要查看有关资产的信息，请单击 [删除]。

用户数据部分

资产页面的 User Data 部分将显示并允许您更改任何用户定义的数据，例如应用程序和标注。

使用 **User Data** 部分分配或修改应用程序

您可以将环境中运行的应用程序分配给某些资产（主机，虚拟机，卷，内部卷， qtree ， 和虚拟机管理程序）。通过 "User Data" 部分，您可以添加，更改或删除分配给资产的应用程序。对于除卷之外的所有这些资产类型，您可以分配多个应用程序。

步骤

1. 通过执行以下任一操作找到资产页面：
   a. 查询资产列表，然后从列表中选择一个。
   b. 在信息板上，找到资产名称并单击它。
   c. 执行搜索并从结果中选择资产。

此时将显示资产页面。此页面的 User Data 部分将显示当前分配的应用程序或标注。

要更改分配的应用程序，或者分配应用程序或其他应用程序，请下拉 * 应用程序 * 列表并选择要分配给资产的应用程序。您可以键入以搜索应用程序，也可以从列表中选择一个应用程序。

要删除应用程序，请下拉应用程序列表并取消选中该应用程序。

使用 **User Data** 部分分配或修改标注

在自定义 Cloud Insights 以根据企业要求跟踪数据时，您可以定义称为标注的专用注释并将其分配给资产。资产页面的 "User Data" 部分显示分配给资产的标注，还可以用于更改分配给该资产的标注。

步骤

1. 要向资产添加标注，请在资产页面的 User Data 部分中单击 * + Annotation * 。
2. 从列表中选择一个标注。
3. 单击 Value ，然后根据您选择的标注类型执行以下操作之一：
   a. 如果标注类型为 list ， date 或 boolean ，请从列表中选择一个值。
   b. 如果标注类型为文本，请键入一个值。
4. 单击保存。

标注将分配给资产。您可以稍后使用查询按标注筛选资产。

如果要在分配标注后更改其值，请下拉标注列表并输入其他值。

如果标注的列表类型选择了 *Add new values on the fly* 选项，则除了选择现有值之外，您还可以键入以添加新值。

资产页面相关警报部分

您可以使用资产页面的相关警报部分查看因分配给资产的监控器而在您的环境中发生的任何警报。监控器会根据您设置的条件生成警报，并使您能够识别问题的含义，并分析问题的影响和根本发生原因，以便快速有效地进行更正。

以下示例显示了资产页面上显示的 " 典型相关警报 " 部分：

[相关警报表]

通过 " 相关警报 " 部分，您可以查看和管理因分配给资产的监控条件而在网络中发生的警报。

步骤

- 通过执行以下任一操作找到资产页面：
  - 在搜索区域中键入资产的名称，然后从列表中选择资产。
  - 在信息板小工具中，单击资产的名称。
  - 查询一组资产，然后从结果列表中选择 On 。

此时将显示资产页面。相关警报部分显示触发警报的时间，警报的当前状态以及触发警报的监控器。您可以单击

警报 ID 以打开警报的登录页面以进行进一步调查。

搜索资产和警报的提示和提示

可以使用多种搜索方法来搜索受监控环境中的数据或对象。

- * 通配符搜索 *

  您可以使用 * 字符执行多字符通配符搜索。例如， *applic* n* 将返回 *application*.

- * 搜索中使用的短语 *

  短语是一组用双引号括起来的词，例如 "VNX LUN 5" 。您可以使用双引号搜索名称或属性中包含空格的文档。

- * 布尔运算符 *

  使用布尔运算符或，和，而不使用，您可以组合多个术语，以构成更复杂的查询。

  或

  OR 运算符是默认的结合运算符。

  如果两个术语之间没有布尔运算符，则使用 OR 运算符。

  OR 运算符链接两个术语，如果文档中存在其中任何一个术语，则会查找匹配的文档。

  例如， *storage* 或 *netapp* 会搜索包含 *storage* 或 *netapp* 的文档。

  与大多数术语匹配的文档会获得高分。

  和

  您可以使用 AND 运算符查找一个文档中同时存在这两个搜索词的文档。例如， *storage* 和 *netapp* 会搜索同时包含 *storage* 和 *netapp* 的文档。

  您可以使用符号 * 和 * 代替单词和。

  不是

  使用 NOT 运算符时，搜索结果中将排除包含 NOT 之后的术语的所有文档。例如， *storage* 而不是 *netapp* 会搜索仅包含 *storage* 而不包含 *netapp* 的文档。

  您可以使用符号 * ！ * ，而不是单词 NOT 。

搜索不区分大小写。

使用索引词进行搜索

如果搜索与更多索引词匹配，则会获得更高的分数。

搜索字符串按空格拆分为不同的搜索词。例如，搜索字符串 "storage aurora netapp" 拆分为三个关键字："storage" ， "aurora" 和 "netapp" 。搜索将全部使用这三个词执行。与大多数术语匹配的文档得分最高。您提供的信息越多，搜索结果越好。例如，您可以按存储名称和型号搜索存储。

用户界面会显示各个类别的搜索结果，每个类别的前三个结果。如果未找到所需的对象，则可以在搜索字符串中添加更多词以改进搜索结果。

下表列出了可添加到搜索字符串中的索引词。

类别	索引术语
存储	" 存储 " 名称供应商模型
StoragePool	所有关联磁盘的所有关联内部卷名称的存储存储存储供应商存储型号名称的存储 IP 地址的 "StoragePool " 名称
内部卷	存储存储供应商存储型号存储序列号的存储 IP 地址的 " 内部卷 " 名称所有关联应用程序的所有关联共享名称的存储池名称
卷	所有内部卷的 " 卷 " 名称标签名称存储池名称存储存储存储供应商存储模型的存储序列号的存储 IP 地址的名称
存储节点	存储存储供应商存储模型的存储序列号的存储 IP 地址的 "StorageNode" 名称
主机	所有关联应用程序的 "host" 名称 IP 地址名称
数据存储库	"datastore" 名称所有内部卷的所有卷的虚拟中心 IP 名称
虚拟机	"VirtualMachine" 名称 DNS 名称 IP 地址所有关联应用程序的所有数据存储库名称的主机 IP 地址的名称
交换机（常规和 NPV ）	"switch" IP 地址 WWN 名称序列号型号网络结构 WWN 的域 ID 名称
应用程序	" 应用程序 " 名称租户业务部门业务单位项目
磁带	"tape" IP 地址名称序列号供应商
端口	" 端口 "WWN 名称
网络结构	" 网络结构 "WWN 名称
Storage Virtual Machine （ SVM ）	"storagevirtualmachine" 名称 UUID

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。