資料收集器參考資料-服務

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_config_telegraf_node.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料收集器參考資料-服務 1
節點資料收集 1
ActiveMQ資料收集器 3
Apache Data Collector 5
Consul Data Collector 8
Couchbase Data Collector 9
CouchDB資料收集器 11
Docker Data Collector 13
彈性搜尋資料收集器 19
Flink Data Collector 23
Hadoop Data Collector 28
HAProxy資料收集器 38
JVM資料收集器 42
Kafka資料收集器 44
Kibana資料收集器 50
memcached資料收集器 52
MongoDB資料收集器 54
MySQL Data Collector 56
Netstat資料收集器 58
Nginx資料收集器 60
PostgreSQL資料收集器 62
Puppet Agent資料收集器 64
Redis Data Collector 66

資料收集器參考資料-服務

節點資料收集

從安裝代理程式的節點收集度量。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可服務性 > 收集器 * 中、選擇作業系統 / 平台。請注意、安裝任何整合資料收集器（Kubernetes、Docker、Apache等）也會設定節點資料收集。
2. 依照指示設定代理程式。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。

物件與計數器

下列物件及其計數器會收集為節點度量：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
節點檔案系統	節點UUID裝置路徑類型	節點IP節點名稱節點OS模式	可用inode可用inode已用總inode數已用總inode數
節點磁碟	節點UUID磁碟	節點IP節點名稱節點作業系統	IO時間進行中IOPS總計讀取位元組（每秒）讀取時間讀取總計（每秒）加權IO時間寫入位元組總計（每秒）寫入時間寫入總計寫入（每秒）目前磁碟佇列長度寫入時間讀取時間IO時間
節點CPU	節點UUID CPU	節點IP節點名稱節點作業系統	系統CPU使用率使用者CPU使用率閒置CPU使用率處理器CPU使用率中斷CPU使用率DPC CPU使用率

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
節點	節點UUID	節點IP節點名稱節點作業系統	核心開機時間核心內容交換器（每秒）核心Entropy可用核心中斷（每秒） 記憶體Active Memory可用總記憶體可用容量記憶體緩衝記憶體快取記憶體認可限制記憶體已認可記憶體佔用空間記憶體佔用空間記憶體可用空間高可用記憶體總容量大頁面記憶體可用空間大頁面總記憶體不足可用記憶體總容量低記憶體對應記憶體總頁表記憶體共享記憶體區間記憶體交換快取記憶體交換可用記憶體交換總記憶體使用總記憶體總記憶體使用記憶體總記憶體使用記憶體容量分配記憶體分配總記憶體分配使用記憶體有線記憶體寫入總記憶體寫入後置溫度記憶體快取故障記憶體需求零故障記憶體分頁故障記憶體分頁記憶體分頁記憶體 非分頁式記憶體分頁式記憶體快取核心記憶體待命快取正常記憶體待命快取保留記憶體移轉故障處理程序封鎖處理程序停止處理程序執行中的分頁處理程序停止處理程序總計處理程序執行緒總數處理程序未知處理程序Zombies處理器佇列長度交換可用總交換使用量總計 切換已用的「切換」換出系統正常運作時間系統數量CPU系統數量使用者系統呼叫
節點網路	網路介面節點UUID	節點名稱節點IP節點作業系統	已接收位元組已傳送封包Outboud已捨棄封包Outboud錯誤封包已接收捨棄的封包已接收錯誤封包已傳送的封包

設定

如需設定與疑難排解資訊、請參閱 "設定代理程式" 頁面。

ActiveMQ資料收集器

使用此資料收集器從ActiveMQ收集數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇ActiveMQ。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "ActiveMQ文件"

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
ActiveMQ佇列	命名空間佇列連接埠伺服器	節點名稱節點IP節點UUID	使用者計數取消佇列計數佇列計數佇列大小
ActiveMQ訂購者	用戶端ID連線ID連接埠伺服器命名空間	是「作用中目的地節點名稱節點IP節點UUID節點OS選取器訂閱」	已分派的佇列計數已分派佇列大小佇列計數待處理佇列大小
ActiveMQ主題	主題連接埠伺服器命名空間	節點名稱節點IP節點UUID節點OS	使用者計數取消佇列計數佇列計數大小

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Apache Data Collector

此資料收集器可從您環境中的Apache伺服器收集資料。

先決條件

- 您必須設定Apache HTTP伺服器並正確執行
- 您必須擁有代理主機/ VM的Sudo或系統管理員權限
- 通常、Apache _mod_STATUS_模組會設定為在Apache伺服器的「/server-STATUS」自動位置公開頁面。必須啟用「_ExtendedStatus」選項、才能收集所有可用欄位。如需如何設定伺服器的相關資訊、請參閱Apache模組文件： https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_status.html#enable

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Apache。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「+代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

Telegraf的Apache HTTP伺服器外掛程式仰賴要啟用的「mod_STATUS」模組。啟用此功能時、Apache的HTTP伺服器會公開一個HTML端點、您可以在瀏覽器上檢視、或擷取所有Apache HTTP伺服器組態的狀態。

相容性：

組態是根據Apache的HTTP伺服器2.4.38版而開發。

啟用**mod_STATUS**：

啟用和展示「mod_STATUS」模組需要兩個步驟：

- 啟用模組
- 展示單元的統計資料

啟用模組：

模組的載入是由「/usr/local/apache/conf/httpd.conf」下的組態檔所控制。編輯組態檔並取消註釋下列行：

```
LoadModule status_module modules/mod_status.so
Include conf/extra/httpd-info.conf
```

展示單元的統計資料：

「mod_STATUS」的曝光是由「usr/local/ap2/conf/Extra / httpd-info.conf」下的組態檔所控制。請確定該組態檔中有下列項目（至少會有其他指令）：

```
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
</Location>

#
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information
(ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#
ExtendedStatus On
```

如需「mod_STATUS」模組的詳細說明、請參閱 "Apache文件"

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Apache	命名空間伺服器	節點IP節點名稱連接埠父伺服器組態產生父伺服器MPM產生伺服器的正常運作時間正在停止	忙碌工作者每秒每個要求位元組數CPU子系系統CPU子系使用者CPU負載CPU系統CPU使用者非同步連線關閉非同步連線保持運作非同步連線寫入連線每個要求的總持續時間每個要求閒置工作者負載平均（最後1公尺）負載平均（最後15公尺）負載平均（最後5公尺） 每秒處理要求總存取次數總計持續時間總計KB計分板關閉計分板DNS查詢計分板完成計分板閒置清除計分板保持活動狀態計分板記錄計分板開啟計分板讀取計分板傳送計分板開始計分板等待中

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Consul Data Collector

此資料收集器可用來收集來自Consul的數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇「Consul」。

   如果您尚未設定收集的值機員、系統會提示您 "安裝代理程式" 在您的環境中。

   如果您已設定代理程式、請選取適當的作業系統或平台、然後按一下*繼續*。

2. 請依照「Consul Configuration」（儲存組態）畫面中的指示來設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。

設定

如需相關資訊、請參閱 "駐廠文件"。

儲存器的物件和計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
駐港總領事	命名空間檢查ID服務節點	節點IP節點OS節點UUID節點名稱服務名稱檢查名稱服務ID狀態	重大通過警告

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Couchbase Data Collector

使用此資料收集器從Couchbase收集數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Couchbase。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "Couchbase文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Couchbase節點	命名空間叢集Couchbase節點主機名稱	節點名稱節點IP	可用記憶體總計
Couchbase鏟斗	命名空間時段叢集	節點名稱節點IP	使用的資料會擷取使用的磁碟項目數每秒使用的記憶體操作數配額

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

CouchDB資料收集器

使用此資料收集器從CouchDB收集數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇CouchDB。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "CouchDB文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
CouchDB	命名空間伺服器	節點名稱節點IP	驗證快取命中驗證快取遺失資料庫讀取資料庫寫入資料庫開啟OS檔案最長要求時間最短要求時間http要求方法複製http要求方法刪除http要求方法取得http要求方法標題http要求方法張貼http要求方法放置狀態代碼200狀態代碼 201狀態代碼202狀態代碼301狀態代碼304狀態代碼400狀態代碼401狀態代碼4040狀態代碼4040狀態代碼4040狀態代碼409狀態代碼412狀態代碼500

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Docker Data Collector

使用此資料收集器從Docker收集指標。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Docker。

   如果您尚未設定收集的值機員、系統會提示您 "安裝代理程式" 在您的環境中。

   如果您已設定代理程式、請選取適當的作業系統或平台、然後按一下*繼續*。

2. 請依照Docker組態畫面中的指示來設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

適用於Docker的Telegraf輸入外掛程式會透過指定的UNIX通訊端或TCP端點收集度量資料。

相容性

組態是根據Docker 1.12.6版開發而成。

設定

透過**UNIX**套接字存取**Docker**

如果Telegraf代理程式是在裸機上執行、請執行下列命令、將Telegraf Unix使用者新增至Docker Unix群組：

```
 sudo usermod -aG docker telegraf
```

如果Telegraf代理程式是在Kubernetes Pod內執行、請將套接字對應至Pod中的Volume、然後將該磁碟區安裝至/var/run / Docker。例如、將下列項目新增至Podcast規格：

```
volumes:
...
- name: docker-sock
hostPath:
path: /var/run/docker.sock
type: File
```

然後、將下列項目新增至Container：

```
volumeMounts:
...
- name: docker-sock
mountPath: /var/run/docker.sock
```

請注意Cloud Insights 、Kubernetes平台所提供的支援程序會自動處理此對應作業。

透過TCP端點存取Docker

根據預設、Docker會使用連接埠2375進行未加密存取、而連接埠2376則用於加密存取。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Docker引擎	命名空間Docker引擎	節點名稱節點IP節點UUID節點OS Kubernetes叢集Docker版本單元	執行Container的記憶體容器已暫停容器已停止CPU執行常式映像接聽程式事件已使用檔案描述元資料可用的總資料已使用中繼資料可用的總中繼資料已使用的總中繼資料區大小

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Docker Container	命名空間Container Name Docker Engine	Kubernetes Container Hash Kubernetes Container連接埠Kubernetes Container重新啟動計數Kubernetes Container終止訊息路徑Kubernetes Container終止訊息原則Kubernetes Pod終止寬限期Container影像Container狀態Container版本節點名稱Kubernetes Container記錄路徑Kubernetes Container名稱Kubernetes Docker Type Kubernetes Pod名稱Kubernetes Pod命名空間 Pod UID Kubernetes沙箱ID節點IP節點UUID Docker版本Kubernetes IO Config可見Kubernetes IO組態來源OpenShift IO SCC Kubernetes說明Kubernetes顯示名稱OpenShift標記Kompy Service Pod範本雜湊控制器修訂版雜湊Pod範本產生授權架構建置日期架構授權架構名稱架構URL 架構VCS URL架構廠商架構版本架構架構版本維護者客戶Pod Kubernetes StatefulSet Pod名稱租戶WebCONSOSE架構權威來源URL建置日期右側建置主機右側元件發佈範圍安裝版本執行摘要解除安裝VCS參考VCS類型廠商版本健全狀況狀態Container ID	記憶體作用中匿名記憶體作用中檔案記憶體快取記憶體階層式限制記憶體非作用中匿名記憶體非作用中檔案記憶體限制記憶體對應檔案記憶體最大使用量記憶體頁面故障記憶體頁面主要故障記憶體分頁記憶體分頁記憶體分頁記憶體分頁記憶體分頁記憶體分頁 匿名記憶體作用中檔案記憶體總計快取記憶體總計非作用中匿名記憶體總計非作用中檔案記憶體總計對應檔案記憶體總計頁面故障記憶體總計頁面主要故障記憶體總分頁記憶體總分頁記憶體總分頁記憶體總常駐集大小記憶體總常駐集大小龐大記憶體總計Unevicable Memory Unevicable Memory使用量記憶體使用率結束程式碼OOM在失敗的連續資料時啟動PID終止

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Docker Container IO	命名空間容器名稱裝置Docker引擎	Kubernetes Container Hash Kubernetes Container連接埠Kubernetes Container重新啟動計數Kubernetes Container終止訊息路徑Kubernetes Container終止訊息原則Kubernetes Pod終止寬限期Container影像Container狀態Container版本節點名稱Kubernetes Container記錄路徑Kubernetes Container名稱Kubernetes Docker Type Kubernetes Pod名稱Kubernetes Pod命名空間 Pod UID Kubernetes沙箱ID節點IP節點UUID Docker版本Kubernetes組態可見Kubernetes組態來源OpenShift SCC Kubernetes說明Kubernetes顯示名稱OpenShift標籤架構架構版本Pod範本雜湊控制器修訂版雜湊Pod範本產生Kompay服務架構建置日期架構授權架構名稱架構廠商客戶 Pod Kubernetes StatefulSet Pod名稱Tenant WebCONSOLEE建置日期授權廠商架構驗證來源URL Rh建置主機Rh元件發佈範圍安裝維護者版本執行摘要解除安裝VCS參考VCS類型版本架構URL架構VCS URL架構版本Container ID	IO服務位元組循環非同步IO服務位元組循環讀取IO服務位元組循環同步IO服務位元組循環總計IO服務位元組循環寫入IO服務循環非同步IO服務循環讀取IO服務循環IO服務循環總計IO服務循環寫入
Docker Container Network	命名空間Container Name Network Docker Engine	Container Image Container狀態Container版本節點名稱節點IP節點UUID節點OS K8s叢集Docker版本Container ID	接收捨棄的RX位元組數處理錯誤接收封包傳輸捨棄的傳輸字節數傳輸錯誤傳輸的傳輸封包數

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Docker Container CPU	命名空間容器名稱CPU Docker Engine	Kubernetes Container Hash Kubernetes Container連接埠Kubernetes Container重新啟動計數Kubernetes Container終止訊息路徑Kubernetes Container終止訊息原則Kubernetes Pod終止寬限期Kubernetes Config查看Kubernetes Config來源OpenShift SCC Container Image Container Image Container Status Container版本Node Name Kubernetes Container Path Kubernetes Container Container Name Kubernetes Container Container Container Container Name Kubernetes Container Container Container Container Name Kubernetes Container Container Container Container Container Container Container Container 鍵入Kubernetes Pod名稱Kubernetes Pod命名空間Kubernetes Pod UID Kubernetes Sandbox ID Node IP Node UUID Node OS Kubernetes Cluster Docker Version Kubernetes說明Kubernetes顯示名稱OpenShift標記架構版本Pod範本雜湊控制器修訂版雜湊Pod範本世代服務架構建置日期架構授權架構名稱 架構廠商客戶Pod Kubernetes StatefulSet Pod名稱Tenant WebCONSOLEE建置日期授權廠商架構授權來源URL Rh建置主機Rh元件發佈範圍安裝維護者版本執行摘要解除安裝VCS參考VCS類型版本架構URL架構VCS URL架構版本Container ID	節流期間節流節流期間節流節流核心模式使用中的節流時間使用量使用量使用量百分比系統使用量總計

疑難排解

問題：	試用：
依照組態頁面上的指示、我看不到Cloud Insights Docker指標。	檢查Telegraf代理程式記錄、查看是否報告下列錯誤：e! 外掛程式[inports.dDocker中發生錯誤：嘗試連線至Docker精靈套接字時、取得權限遭拒（若有）、請採取必要步驟、提供Telegraf代理程式存取上述Docker Unix套接字。

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

彈性搜尋資料收集器

使用此資料收集器從Elasticsearch收集指標。Cloud Insights

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇彈性搜尋。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "彈性搜尋文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
彈性搜尋叢集	命名空間叢集	節點IP節點名稱叢集狀態	主節點數節點總數可用檔案系統資料（位元組）檔案系統可用資料（位元組）檔案系統資料總計（位元組）、JVM執行緒OS分配處理器OS可用處理器OS可用無磁碟空間（位元組）OS可用磁碟空間總計（位元組）OS使用的磁碟空間（位元組）OS使用的處理CPU索引完成大小（位元組） 索引計數索引文件索引文件已刪除索引欄位資料遷離索引欄位資料記憶體大小（位元組）索引查詢快取計數索引快取大小索引區段數索引區段文件索引區段文件值記憶體（位元組）索引主索引平均索引主索引主索引主索引最大索引主索引次索引次索引次索引次索引次索引次指數 標準索引複製平均指數分區索引複製最大指數分區索引複製最小指數分區平均指數分區最大指數分區主要指數分區指數分區複製指數分區總指數儲存區大小（位元組）

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
彈性搜尋節點	命名空間叢集ES節點ID ES節點IP ES節點	區域ID	以機器學習為基礎的機器學習記憶體機器學習最大開啟工作X-Pack安裝的斷路器會計預估大小（位元組）斷路器會計限制大小（位元組）斷路器會計負荷斷路器會計跳脫斷路器欄位資料預估大小（位元組）斷路器欄位資料限制大小（位元組）斷路器欄位資料跳脫斷路器欄位資料 在線估算大小（位元組）斷路器在線上限制大小（位元組）斷路器在線上跳閘斷路器父估計大小（位元組）斷路器父限制大小（位元組）斷路器父跳閘斷路器父跳閘斷路器要求預估大小（位元組）斷路器要求限制大小（位元組）斷路器要求高負荷斷路器跳閘要求FilesSystem資料可用 （位元組）Filesystem Data Free（位元組）Filesystem Data Total（位元組）Filesystem IO Stats裝置作業檔案系統統計IO裝置讀取（KB）Filesystem IO統計裝置讀取作業檔案系統IO統計裝置Erite（KB）Filesystem IO統計裝置寫入作業檔案系統統計總讀取（KB）Filesystem IO系統總讀取（KB）檔案 IO統計資料讀取作業檔案系統IO統計資料寫入總計數（KB）檔案系統IO統計資料寫入作業檔案系統可用的最少使用量預估（位元組）檔案系統最少使用量預估總用量（位元組）檔案系統使用量最少的磁碟檔案系統可用的最大使用量預估值（位元組）檔案系統最大使用量預估總用量（位元組）檔案系統 可用總容量（位元組）檔案系統可用總容量（位元組）檔案系統總容量（位元組）索引完成大小（位元組）索引文件索引文件數索引文件刪除的索引欄位資料遷離索引欄位資料記

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Flink Data Collector

使用此資料收集器從Flink收集指標。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「Flink」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

完整的Flink部署包含下列元件：

JobManager：Flink主要系統。協調一系列的工作管理員。在高可用度設定中、系統會有多個JobManager。TaskManager：這是執行Flink運算子的位置。Flink外掛程式是以Telewraf的Jolokia外掛程式為基礎。例如、需要從所有Flink元件收集資訊、需要在所有元件上透過Jolokia進行設定和公開。

相容性

組態是根據Flink 1.5.0版開發而成。

設定

Jolokia代理程式Jar

對於所有個別元件、必須下載Jolokia代理程式Jar檔案的版本。測試版本為 "約洛基亞代理商1.6.0"。

以下說明假設下載的Jar檔案（jolokia -jvm-1.6.0-agent.jar）位於「/opt / flink/lib/」位置。

JobManager

若要將JobManager設定為公開Jolokia API、您可以在節點上設定下列環境變數、然後重新啟動JobManager：

```
export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
```

您可以為Jolokia選擇不同的連接埠（8778）。如果您有內部IP來鎖定Jolokia、您可以用自己的IP來取代「全部抓出」0・0・0。請注意、此IP必須從遠端工作人員外掛程式存取。

工作管理員

若要設定「工作管理員」以顯示「Jolokia API」、您可以在節點上設定下列環境變數、然後重新啟動「工作管理員」：

```
export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
```

您可以為Jolokia選擇不同的連接埠（8778）。如果您有內部IP來鎖定Jolokia、您可以用自己的IP來取代「全部抓出」0・0・0。請注意、此IP必須從遠端工作人員外掛程式存取。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Flink工作管理員	叢集命名空間伺服器	節點名稱工作管理員ID節點IP	網路可用記憶體區段網路總記憶體區段垃圾回收PS MarkSweep計數垃圾回收PS MarkSweep Time Scavenge計數垃圾回收PS Scavenge時間堆積記憶體已認可堆積記憶體初始化堆記憶體已使用的最大堆記憶體執行緒計數精靈執行緒計數尖峰執行緒計數執行緒計數 已開始總計
Flink工作	叢集命名空間伺服器工作ID	節點名稱工作名稱節點IP上次檢查點外部路徑重新啟動時間	停機完全重新啟動上次檢查點對齊緩衝上次檢查點持續時間上次檢查點大小完成檢查點數目失敗檢查點數目進行中檢查點數目正常運作時間
Flink工作管理員	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP	垃圾回收PS MarkSweep計數垃圾回收PS MarkSweep時間垃圾回收PS Scavenge計數垃圾回收PS Scavenge時間堆積記憶體已認可堆積記憶體初始化堆記憶體最大堆記憶體已使用數量已註冊的工作管理員數目執行工作工作工作插槽可用的工作插槽總數執行緒計數精靈執行緒計數計數 尖峰執行緒計數執行緒總數已啟動

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Flink工作	叢集命名空間工作ID工作ID	伺服器節點名稱工作名稱子工作索引工作嘗試ID工作嘗試編號工作名稱工作管理員ID節點IP目前輸入浮點	佇列長度緩衝區中集區使用緩衝區的緩衝區已用盡集區使用緩衝區已用盡佇列長度數目本機號碼緩衝區每秒本機數緩衝區數每秒本機數緩衝區數遠端數目緩衝區數每秒緩衝區數遠端數目緩衝區數 第二速率數緩衝區已用盡每秒緩衝區數數目每秒緩衝區已用盡數本機數位元組數每秒本機數位元組數每秒本機數位元組數遠端數位元組數遠端數每秒數位元組數 每秒速率數位元組數每秒輸出數位元組數每秒輸出數位元組數記錄每秒記錄數記錄數每秒記錄數記錄數每秒記錄數記錄數每秒輸出數記錄數每秒記錄數
Flink工作操作員	叢集命名空間工作ID操作員ID工作ID	伺服器節點名稱工作名稱操作員名稱子工作索引工作嘗試ID工作嘗試編號工作名稱工作管理員ID節點IP	目前輸入Watermark目前輸出Watermark數值記錄在每秒記錄數記錄數以每秒記錄數以每秒記錄數以每秒記錄數以秒計記錄數以秒計記錄數以秒計記錄數以秒計記錄數以晚記錄捨棄的已指派分割位元組耗用率提交延遲平均提交延遲 最大提交率提交失敗提交成功連線關閉率連線計數建立速度計數擷取延遲平均擷取延遲最大擷取速度擷取大小平均擷取大小最大擷取節流時間平均擷取節流時間最大接收速率傳入位元組速率IO比率IO時間平均（ns）IO 等待比率IO等待時間平均（ns）加入率加入時間平均上次活動訊號前網路IO速率傳出位元組速率記錄消耗率記錄延遲每個要求的最大記錄平均要求速率要求大小平均要求大小最大回應速率選取速率同步速率同步時間平均活動訊號回應 時間最長加入時間最大同步時間

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Hadoop Data Collector

使用此資料收集器從Hadoop收集指標。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Hadoop。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「+代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



Follow Configuration Steps

Need Help?

1. Install Jolokia on your Hadoop NameNode, Secondary NameNode, DataNode(s), ResourceManager, NodeManager(s) and JobHistoryServer. For details refer to the following document.

2. Copy the contents below into a new .conf file under the /etc/telegraf/telegraf.d/ directory. For example, copy the contents to the /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-hadoop.conf file.

```
################
# NAMENODE     #
################
[[inputs.jolokia2_agent]]
  ## USER-ACTION: Provide address(es) of Hadoop NameNode, port for jolokia
```

3. Replace <INSERT_HADOOP_NAMENODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop NameNode address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the NameNode's assigned Jolokia port.

4. Replace <INSERT_HADOOP_SECONDARYNAMENODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop Secondary NameNode address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the Secondary NameNode's assigned Jolokia port.

5. Replace <INSERT_HADOOP_DATANODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop DataNode address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the DataNode's assigned Jolokia port.

6. Replace <INSERT_HADOOP_RESOURCEMANAGER_ADDRESS> with the applicable Hadoop ResourceManager address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the ResourceManager's assigned Jolokia port.

7. Replace <INSERT_HADOOP_NODEMANAGER_ADDRESS> with the applicable Hadoop NodeManager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the NodeManager's assigned Jolokia port.

8. Replace <INSERT_HADOOP_JOBHISTORYSERVER_ADDRESS> with the applicable Hadoop Job History Server address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the Job History Server's assigned Jolokia port.

9. Modify 'Namespace' if needed for server disambiguation (to avoid name clashes).

10. Modify 'Cluster' if needed for Hadoop cluster designation.

11. Restart the Telegraf service.

```
systemctl restart telegraf
```

設定

完整的Hadoop部署包含下列元件：

- NameNode：Hadoop分散式檔案系統（HDFS）主要系統。協調一系列DataNode。

- 次要NameNode：主NameNode的暖容錯移轉。在Hadoop中、不會自動升級至NameNode。次要NameNode會從NameNode收集資訊、以便在需要時隨時升級。
- DataNode：資料的實際擁有者。
- 資源管理器：運算主系統（Yarn）。協調一系列的NodeManager。
- NodeManager：運算資源。執行應用程式的實際位置。
- JobhistoryServer：負責服務所有工作歷程記錄相關要求。

Hadoop外掛程式是以Telewraf的Jolokia外掛程式為基礎。例如、需要從所有Hadoop元件收集資訊、需要在所有元件上透過Jolokia設定和公開的JMX。

相容性

組態是根據Hadoop 2.2.9版開發而成。

設定

Jolokia代理程式Jar

對於所有個別元件、必須下載Jolokia代理程式Jar檔案的版本。測試版本為 "約洛基亞代理商1.6.0"。

以下說明假設下載的Jar檔案（jolokia -jvm-1.6.0-agent.jar）位於「/op/Hadoop /lib/」位置。

NameNode

若要設定NameNode以公開Jolokia API、您可以在<Hadoop主頁>/etc/Hadoop / Hadoop -env.sh中設定下列項目：

```
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="$HADOOP_NAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7800,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8000
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8000 above) and Jolokia (7800).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

次要NameNode

若要將次要NameNode設定為公開Jolokia API、您可以在<Hadoop主目錄>/etc/Hadoop / Hadoop -env.sh中設定下列項目：

```
export HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS="$HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7802,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8002
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8002 above) and Jolokia (7802).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

DataNode

若要將DataNode設定為公開Jolokia API、您可以在<Hadoop主頁>/etc/Hadoop / Hadoop -env.sh中設定下列項目：

```
export HADOOP_DATANODE_OPTS="$HADOOP_DATANODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7801,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8001
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8001 above) and Jolokia (7801).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

資源管理程式

若要設定資源管理程式以公開Jolokia API、您可以在<Hadoop主頁>/etc/Hadoop / Hadoop -env.sh中設定下列項目：

```
export YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS="$YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7803,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8003
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8003 above) and Jolokia (7803).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

NodeManager

若要設定NodeManager以公開Jolokia API、您可以在<Hadoop主頁>/etc/Hadoop / Hadoop -env.sh中設定下列項目：

```
export YARN_NODEMANAGER_OPTS="$YARN_NODEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7804,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8004
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8004 above) and Jolokia (7804).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

作業歷史伺服器

若要將JobHistoryServer設定為公開Jolokia API、您可以在<Hadoop主頁>/etc/Hadoop / Hadoop -env.sh中設定下列項目：

```
export HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS="$HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7805,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8005
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8005 above) and Jolokia (7805).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Hadoop次要NameNode	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP編譯資訊版本	GC計數GC複本數GC標記掃出精簡型計數GC號碼資訊臨界值超過GC號碼警告臨界值超過GC時間GC複製時間GC標記掃出精簡型時間GC額外睡眠時間總計記錄錯誤計數記錄致命計數記錄資訊計數記錄警告已提交記憶體堆積 記憶體堆積最大記憶體堆積已用記憶體最大記憶體非堆積已認可記憶體非堆積最大記憶體非堆積已用執行緒封鎖執行緒新執行緒可執行緒終止執行緒定時等待執行緒

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Hadoop NodeManager	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP	容器已配置記憶體分配記憶體已配置的連接埠化虛擬核心已配置的連接埠化虛擬核心已配置記憶體可用的虛擬核心可用目錄錯誤的本機目錄錯誤的記錄快取大小未配置乾淨容器啟動期間平均時間容器啟動持續時間作業容器已完成的容器數失敗容器正在插入容器已終止容器已啟動 容件重新輸入容器在故障時回溯執行磁碟使用率的容器良好本機目錄磁碟使用率良好記錄目錄位元組刪除私有位元組刪除執行投機位元組刪除的公有Container總數隨機播放連線隨機播放輸出位元組隨機播放輸出失敗隨機播放輸出OK GC Count GC複本數GC標記掃出 壓縮計數GC號碼資訊臨界值超過GC號碼警告臨界值超過GC時間GC複製時間GC標記掃出精簡時間GC額外睡眠時間總計記錄錯誤計數記錄致命計數記錄資訊計數記錄警告計數記憶體堆積已認可記憶體堆最大記憶體已使用記憶體最大值 記憶體非堆積已認可記憶體非堆積最大記憶體非堆積已用執行緒已封鎖執行緒新執行緒可執行緒已終止執行緒已定時等待執行緒

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Hadoop資源管理程式	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP	ApplicationMaster啟動延遲平均ApplicationMaster啟動延遲數ApplicationMaster登錄延遲平均ApplicationMaster登錄延遲數NodeManager Active Number NodeManager解排數NodeManager解排數NodeManager遺失數NodeManager重新開機數NodeManager關機數NodeManager健全數NodeManager記憶體限制NodeManager虛擬核心限制已使用的容量Active應用程式使用者 Aggregate Container分配的Aggregate Container預先清空Aggregate Container釋出Aggregate記憶體秒數預先清空Aggregate節點本機Container已分配的Aggregate交換器Container已分配的Aggregate Ack本機Container已分配的Aggregate虛擬核心數秒數預先清空容器已分配的記憶體已分配的虛 第一個容器配置延遲應用程式完成數應用程式失敗應用程式終止應用程式擱置中應用程式執行應用程式提交的應用程式記憶體可用的虛擬核心可用的容器擱置中虛擬核心擱置中容器保留的記憶體保留的虛擬核心保留的記憶體應用程式主控核心使用的虛擬核心應用程式主控用容量已用的GC計數複本數 GC標記掃出精巧型計數GC號碼資訊臨界值超過GC號碼警告臨界值超過GC時間GC複製時間GC標記掃出精簡型時間GC額外睡眠時間總計記錄錯誤計數記錄致命計數記錄資訊計數記錄警告計數記憶體堆積已認可記憶體堆積最大記憶體堆積已用記憶體最大記憶體非

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Hadoop DataNode	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP叢集ID版本	收發器計數傳輸進行中快取容量快取已用容量已使用的DFs已預估容量遺失上次Volume故障率區塊數快取區塊數失敗快取區塊數無法取消快取磁碟區數失敗容量剩餘GC計數GC複本數GC標記掃出精簡型數GC數 資訊臨界值超過GC數警告臨界值超過GC時間GC複製時間GC標記掃出精簡時間GC額外睡眠時間總計記錄錯誤計數記錄致命計數記錄資訊計數記錄警告計數記憶體堆積已認可記憶體最大記憶體堆已使用記憶體最大記憶體未認可的記憶體 記憶體非堆積最大記憶體非堆積使用中執行緒封鎖執行緒新執行緒可執行執行緒終止執行緒定時等待執行緒

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Hadoop NameNode	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP交易ID上次載入後的寫入時間HA狀態檔案系統狀態區塊集區ID叢集ID編譯資訊不同版本計數版本	區塊容量區塊總容量已用容量已用容量已用非DFS區塊損毀預估容量遺失總區塊數超出活動訊號檔案總數檔案系統鎖定佇列長度區塊遺失區塊使用係數1用戶端的複寫活動資料節點不使用資料節點解除停用資料節點解除停用Live資料節點取消配置加密分區編號資料節點在建構資料節點下輸入維護檔案在維護中失效資料節點在維護中即時資料節點即時儲存過時複寫擱置逾時資料節點訊息擱置的區塊擱置刪除區塊擱置的複寫區塊延遲區塊排程的複寫快照快照表格目錄 資料節點過時檔案自上次檢查點交易以來的總負載同步計數總負載自上次記錄捲動區塊複寫磁碟區失敗以來的交易總數同步時間總計物件數上限作業區塊新增作業允許快照作業區塊批次作業區塊佇列作業區塊已接收及刪除作業報告平均時間 作業區塊報告編號快取報告平均時間快取報告編號作業建立檔案作業建立快照作業建立symlink作業刪除檔案作業刪除快照作業不允許快照作業檔案進出附加檔案建立檔案刪除檔案清單檔案重新命名檔案遭截取檔案系統載入時間作業產生 EDEK平均時間營運產生EDEK營運取得額外的資料節點區塊取得位置取得編輯平均時間取得編輯編號取得影像平均時間取得影像編號營運取得連結目標營運取得上市作業清單Snapshottable目錄複寫未排程編號放置影像平均時間放置影像編號作業重新命名快照資源檢查時間平均資源檢查時間編號安全模式時間作業Snapshot比較報告作業儲存區塊報告複寫成功同步平均時間作業同步處理次數複寫逾時作業總計交

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Hadoop作業歷史伺服器	叢集命名空間伺服器	節點名稱節點IP	GC計數GC複本數GC標記掃出精簡型計數GC號碼資訊臨界值超過GC號碼警告臨界值超過GC時間GC複製時間GC標記掃出精簡型時間GC額外睡眠時間總計記錄錯誤計數記錄致命計數記錄資訊計數記錄警告已提交記憶體堆積 記憶體堆積最大記憶體堆積已用記憶體最大記憶體非堆積已認可記憶體非堆積最大記憶體非堆積已用執行緒封鎖執行緒新執行緒可執行緒終止執行緒定時等待執行緒

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

HAProxy資料收集器

使用此資料收集器從HAProxy收集指標。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「HAProxy」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

Telegraf的HAProxy外掛程式仰賴HAProxy統計資料功能。這是HAProxy內建的組態、但並未隨裝即用。啟用後、HAProxy會顯示HTML端點、以便在瀏覽器上檢視或擷取所有HAProxy組態的狀態。

相容性：

組態是根據HAProxy 1.1.4版開發而成。

設定：

若要啟用統計資料、請編輯HaProxy組態檔案、並使用您自己的使用者/密碼和/或HaProxy URL、在「資料錯誤」區段之後新增下列行：

```
stats enable
stats auth myuser:mypassword
stats uri  /haproxy?stats
```

以下是啟用統計資料的簡化範例組態檔：

```
global
  daemon
  maxconn 256

defaults
  mode http
  stats enable
  stats uri /haproxy?stats
  stats auth myuser:mypassword
  timeout connect 5000ms
  timeout client 50000ms
  timeout server 50000ms

frontend http-in
  bind *:80
  default_backend servers

frontend http-in9080
  bind *:9080
  default_backend servers_2

backend servers
  server server1 10.128.0.55:8080 check ssl verify none
  server server2 10.128.0.56:8080 check ssl verify none

backend servers_2
  server server3 10.128.0.57:8080 check ssl verify none
  server server4 10.128.0.58:8080 check ssl verify none
```

如需完整且最新的指示、請參閱 "HAProxy文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
HAProxy前端	命名空間位址Proxy	節點IP節點名稱Proxy ID模式處理序ID工作階段速率限制伺服器ID工作階段限制狀態	快取外出位元組快取命中快取查詢壓縮位元組跳過壓縮位元組輸出壓縮回應連線速率連線速率最大連線總數連線規則要求拒絕安全性考量拒絕的回應數拒絕的連線數上限規則要求錯誤回應數1xx 回應數2xx回應數3xx回應數4xx回應數5xx回應數其他要求攔截的工作階段數速度工作階段數最大要求數速率最大要求數最大要求數工作階段總數最大工作階段數要求重新寫入次數總計
HAProxy伺服器	命名空間位址Proxy伺服器	節點IP節點名稱檢查完成時間檢查秋季組態檢查健全狀況值檢查上升組態檢查狀態Proxy ID上次變更時間上次工作階段時間模式處理序ID伺服器ID狀態權重	作用中伺服器備份伺服器位元組讀出檢查當機檢查失敗用戶端中止連線平均時間停機總拒絕回應連線錯誤回應錯誤回應1xx回應2xx回應3xx回應4xx回應5xx回應其他伺服器選取的佇列總數目前佇列每個佇列的最大平均時間工作階段數 每秒第二個工作階段最大連線重複使用回應時間平均工作階段最大伺服器傳輸中止工作階段總工作階段總時間平均要求重新分派要求重新寫入要求

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
HAProxy後端	命名空間位址Proxy	節點IP節點名稱Proxy ID上次變更時間上次工作階段時間模式處理ID伺服器ID工作階段限制狀態權重	作用中伺服器備份伺服器位元組數（以位元組為單位）快取命中快取查詢檢查當機用戶端中止壓縮位元組在壓縮位元組輸出壓縮回應中略過壓縮位元組連線平均時間停機安全性拒絕的總要求數安全性顧慮連線錯誤回應錯誤1xx回應 2xx回應3xx回應4xx回應5xx回應其他伺服器選取的回應其他伺服器目前佇列總計佇列最大佇列每秒工作階段平均時間最大要求數總計連線重複使用回應時間平均工作階段最大伺服器傳輸中止工作階段總工作階段總時間平均要求重新分派要求重試要求數 重新寫入

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

JVM資料收集器

此資料收集器可用來收集來自JVM的度量資料。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「jvm」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "JVM文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
jvm	命名空間JVM	OS架構OS名稱OS版本執行時間規格執行時間規格廠商執行時間規格版本執行時間VM名稱執行時間VM廠商執行時間VM版本節點名稱節點IP	已載入類別的已載入類別總數類別已卸載記憶體堆積已認可記憶體堆積初始化記憶體堆已使用最大記憶體堆積已使用記憶體非堆積已認可記憶體非堆積初始化記憶體非堆積最大記憶體非堆積已用記憶體物件擱置待完成OS處理器可用OS已認可虛擬記憶體大小OS可用 實體記憶體大小OS可用交換空間大小OS最大檔案描述元數OS開放式檔案描述元數OS處理器CPU負載OS處理器CPU時間OS系統CPU負載OS系統負載平均OS實體記憶體大小OS總交換空間大小執行緒精靈計數執行緒尖峰計數 執行緒計數執行緒已開始計數垃圾回收器複本收集計數垃圾回收器複本收集時間垃圾回收器標記掃出收集計數垃圾回收器標記掃出收集時間垃圾回收器G1舊一代收集計數垃圾回收器G1舊一代收集時間垃圾回收器G1年輕一代收集計數垃圾回收器G1 年輕一代收集時間垃圾回收器並行標記掃出收集計數垃圾回收器並行標記掃出收集時間垃圾回收器並行收集計數垃圾回收器並行收集時間垃圾回收器並行Scavenge標記掃出收集計數垃圾回收器並行Scavenge回收時間垃圾回收器並行Scavenge收集計數垃圾回收器並行Scavenge收集器 收集時間

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Kafka資料收集器

此資料收集器可用來收集卡夫卡的數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「Kafka」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

Kafka外掛程式是以Telewraf的Jolokia外掛程式為基礎。例如、需要從所有的Kafka代理商收集資訊、需要透過Jolkia設定和公開所有元件的JMX。

相容性

組態是針對Kafka 0.11.0.2版所開發。

設定

以下所有指示均假設您的Kafka安裝位置為「/opt/Kafka」。您可以調整下列指示、以反映您的安裝位置。

Jolokia代理程式Jar

Jokia代理程式Jar檔案的版本必須是 "已下載"。測試的版本是Joslokia代理1.6.0.

以下說明假設下載的Jar檔案（jolokia -jvm-1.6.0-agent.jar）位於「/opt / Kafka/libs/」的位置。

卡夫卡經紀人

若要設定Kafka代理商以公開Jolokia API、您可以在「Kafka-rer-class.sh」通話之前、在<Kafka_hom>/bin/Kafka-server-start.sh中新增下列項目：

```
export JMX_PORT=9999
export RMI_HOSTNAME=`hostname -I`
export KAFKA_JMX_OPTS="-javaagent:/opt/kafka/libs/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/opt/kafka/config/jmxremote.p
assword -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Djava.rmi.server.hostname=$RMI_HOSTNAME
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=$JMX_PORT"
```

請注意、上述範例使用「主機名稱-I」來設定「RMI_HOSTNAME」環境變數。在多個IP機器中、需要調整此設定、才能收集您所關心的RMI連線IP。

您可以為JMx（上方9999）和Joslokia（8778）選擇不同的連接埠。如果您有內部IP來鎖定Jolokia、您可以用自己的IP來取代「全部抓出」0・0・0。請注意、此IP必須從遠端工作人員外掛程式存取。如果您不想驗證、可以使用「-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false'」選項。使用風險由您自行承擔。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
卡夫卡代理人	叢集命名空間代理	節點名稱節點IP	複本管理程式Fetcher最大延遲Zookkeeper用戶端連線Zookkeeper用戶端連線（15分鐘速率）Zookkeeper用戶端連線（5分鐘速率）Zookkeeper用戶端連線（平均速率）Zookkeeper用戶端連線（1公尺速率）複本管理器分割區計數執行緒計數精靈執行緒計數尖峰執行緒計數目前執行緒計數已開始的離線分割區總數產生要求總時間（第50個百分位）產生要求總時間（第75個百分位）產生要求總時間（第95個百分位）產生要求總時間（第98個百分位）產生要求總時間（第99個百分位） 產生要求總時間（99個百分位數）產生要求總時間產生要求總時間最大產生要求總時間最大產生要求總時間平均產生要求總時間最小產生要求總時間stdDev複本管理器ISR縮減複本管理器ISR損耗（15分鐘率）複本管理器ISR損耗（5公尺率）複本管理器ISR損耗 （平均速率）複本管理器ISR縮減（1公尺速率）要求處理常式平均閒置要求處理常式平均閒置（15公尺速率）要求處理常式平均閒置（5公尺速率）要求處理常式平均閒置（平均速率）要求處理常式平均閒置（1公尺速率） 垃圾回收G1舊一代數垃圾回收G1舊一代時間垃圾回收G1年輕一代數垃圾回收G1年輕一代時間Zookkeeper唯讀連結Zookkeeper唯讀連結（15分鐘率）Zookkeeper唯讀連結（5分鐘率）Zookkeeper唯讀連接（平均速率）Zookkeeper唯讀連接 （100萬次）網路處理器平均閒置要求擷取後數總計時間（50百分位）要求擷取後數總計時間（75百分位）要求擷取後

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Kibana資料收集器

此資料收集器可用來收集Kibana的數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Kibana。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "Kibana文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Kibana	命名空間位址	節點IP節點名稱版本狀態	並行連線堆積最大堆疊每秒使用的要求回應時間平均回應時間最長正常執行時間

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

memcached資料收集器

使用此資料收集器從Memcached收集度量資料。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Memcached。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "memcached wikik"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
memcached	命名空間伺服器	節點IP節點名稱	接受連線已處理驗證要求失敗驗證已使用位元組已讀取（每秒）寫入位元組（每秒）CAS Badval CAS命中數CAs未清空要求（每秒）取得要求（每秒）設定要求（每秒）觸控要求（每秒）連線產生量（每秒） 連線結構開啟連線目前儲存的項目取消要求命中次數（每秒）取消要求未命中次數（每秒）刪除要求命中次數（每秒）刪除要求未命中次數（每秒）項目已逐出有效遷離過期項目取得命中次數（每秒）獲取未命中次數（每秒） 使用的雜湊位元組雜湊正在擴充雜湊電力層級、其中包含要求命中次數（每秒）、包含要求未命中次數（每秒）伺服器最大位元組偵聽已停用的已回收工作執行緒數總計已開啟的連線總數已儲存的項目接觸命中次數接觸未達到伺服器正常運作

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

MongoDB資料收集器

使用此資料收集器從MongoDB收集數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇MongoDB。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "MongoDB文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
MongoDB	命名空間主機名稱		
MongoDB資料庫	命名空間主機名稱資料庫名稱		

疑難排解

如需相關資訊、請參閱 "支援" 頁面。

MySQL Data Collector

此資料收集器可用來收集MySQL的數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇MySQL。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "MySQL文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
MySQL	命名空間MySQL Server	節點IP節點名稱	中止的用戶端（每秒）中止連線（每秒）處理的傳輸（每秒）處理的傳輸（每秒）處理的傳輸（每秒）處理的傳輸（每秒）處理的傳輸（每秒）處理的傳輸指令管理（每秒） 命令Alter事件命令Alter功能命令Alter執行個體命令Alter程序命令Alter伺服器命令Alter表格命令Alter表空間命令Alter使用者命令analyze命令指派給金鑰快取命令BEGIN命令賓誌命令呼叫程序命令變更DB命令變更主要命令變更Rel篩選命令檢查命令Checksum命令提交命令建立DB命令建立事件命令建立功能命令建立索引命令建立程序命令建立伺服器命令建立表格命令建立觸發命令建立UDF命令建立使用者命令建立檢視命令取消分配SQL連線錯誤接受建立的溫度磁碟表延遲錯誤清除命令 處理常式提交InnoDB緩衝資源池位元組資料金鑰區塊未清除金鑰讀取要求金鑰寫入要求金鑰寫入最大執行時間超過最大使用連線數開啟檔案效能架構帳戶遺失準備的Stmt計數Qcache可用區塊查詢問題選擇完整加入選擇範圍檢查 選取「掃描表格立即鎖定」

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Netstat資料收集器

使用此資料收集器來收集Netstat指標。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「Netstat」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「+代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
Netstat	節點UUID	節點IP節點名稱	

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Nginx資料收集器

此資料收集器可用來收集來自於Ngin像 的數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「恩靈思」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「+代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



Follow Configuration Steps

Need Help?

1. If you already have a URL enabled to provide Nginx metrics, go directly to the plugin configuration.

2. Nginx metrics are available through a status page when the HTTP stub status module is enabled.Refer to the below link for verifying/enabling http_stub_status_module.

```
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_stub_status_module.html
```

3. After verifying the module is enabled ,modify the Nginx configuration to set up a locally-accessible URL for the status page:

```
server {
   listen   <PORT NUMBER>;
   Please specify actual machine IP address, and refrain from using a loopback address (i.e.
localhost or 127.0.0.1)
   server_name  <IP ADDRESS>;
   location /nginx_status {
```

4. Reload the configuration:

```
nginx -s reload
```

5. Copy the contents below into a new .conf file under the /etc/telegraf/telegraf.d/ directory. For example, copy the contents to the /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-nginx.conf file.

```
    [[inputs.nginx]]
      ## USER-ACTION: Provide Nginx status url
      ## Please specify actual machine IP address where nginx_status is enabled, and refrain from
using a loopback address (i.e. localhost or 127.0.0.1).
      ## When configuring with multiple Nginx servers, enter them in the format ["url1" ,"url2",
```

6. Replace <INSERT_NGINX_ADDRESS> with the applicable Nginx address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.

7. Replace <INSERT_NGINX_PORT> with the applicable Nginx port.

8. Restart the Telegraf service.

```
systemctl restart telegraf
```

設定

必須要有Ngin像 才能收集指標 "http_stub_STATUS_module" 已啟用。

如需其他資訊、請參閱 "Ngin像 文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
恩靈思	命名空間伺服器	節點IP節點名稱連接埠	接受等待寫入的作用中處理讀取要求

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

PostgreSQL資料收集器

此資料收集器可用來收集PostgreSQL的數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在「服務」下、選擇「PostgreSQL」。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "PostgreSQL文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
PostgreSQL伺服器	命名空間資料庫伺服器	節點名稱節點IP	緩衝區分配的緩衝區後端緩衝區後端檔案同步緩衝區檢查點緩衝區清除檢查點同步時間檢查點寫入時間檢查點要求檢查點定時寫入清除上限
PostgreSQL資料庫	命名空間資料庫伺服器	資料庫oID節點名稱節點IP	區塊讀取時間區塊寫入時間區塊命中區塊讀取衝突取消鎖定用戶端編號暫存檔位元組暫存檔案數列刪除列擷取列插入列傳回列更新交易已提交交易已回復

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Puppet Agent資料收集器

使用此資料收集器從Puppet Agent收集數據。Cloud Insights

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Puppet。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "Puppet文件"

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：

Puppet代理程式	命名空間節點UUID	節點名稱位置節點IP版本組態字串版本Puppet	變更事件總數失敗事件成功事件總計資源變更資源失敗資源重新啟動資源結束同步資源重新啟動資源已排程資源跳過資源總計時間固定時間配置擷取時間實時執行時間檔案時間檔案儲存區時間暫停時間套件時間排程時間服務時間沙努索密鑰時間總計 時間使用者

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

Redis Data Collector

使用此資料收集器從Redis收集數據。Cloud InsightsRedis是一種開放原始碼的記憶體內建資料結構存放區、可做為資料庫、快取和訊息代理程式、支援下列資料結構：字串、雜湊、清單、集等等。

安裝

1. 從 * 可伺服 > 收集器 * 、按一下 * + 資料收集器 * 。在*服務*下、選擇Redis。

   選取安裝Telegraf代理程式的作業系統或平台。

2. 如果您尚未安裝代理程式以供收集、或想要為不同的作業系統或平台安裝代理程式、請按一下「顯示指示」以展開 "代理程式安裝" 說明。
3. 選取要搭配此資料收集器使用的代理程式存取金鑰。您可以按一下「**+**代理程式存取金鑰」按鈕來新增代理存取金鑰。最佳實務做法：只有當您想要將資料收集器分組時、才使用不同的代理程式存取金鑰、例如依作業系統/平台。
4. 請依照組態步驟設定資料收集器。這些指示會因您用來收集資料的作業系統或平台類型而有所不同。



設定

如需相關資訊、請參閱 "Redis文件"。

物件與計數器

收集下列物件及其計數器：

物件：	識別碼：	屬性：	資料點：
紅皮	命名空間伺服器		

疑難排解

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。