# 啟動器API方法

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/api/reference_element_api_createinitiators.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

啟動器API方法 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
建立啟動器 . . . . . 1
刪除啟動器 . . . . . 5
清單啟動器 . . . . . 7
ModifyInitiator . . . . . 8

# 啟動器API方法

啟動器方法可讓您新增、移除、檢視及修改iSCSI啟動器物件、以處理儲存系統與外部儲存用戶端之間的通訊。

- 建立啟動器
- 刪除啟動器
- 清單啟動器
- ModifyInitiator

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 建立啟動器

您可以使用「建立啟動器」來建立多個新的啟動器IQN或全球連接埠名稱（WWPN）、並選擇性地指派別名和屬性。當您使用「建立啟動器」建立新的啟動器時、也可以將其新增至磁碟區存取群組。

如果作業無法建立參數所提供的其中一個啟動器、則該方法會傳回錯誤、且不會建立任何啟動器（無法部分完成）。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 啟動器 | 包含每個新啟動器特性的物件清單。物件：<br>• 別名：（選用）指派給此啟動器的易記名稱。（字串）<br>• 「attributes」（屬性）：（選用）一組Json屬性、以指派給此啟動器。（JSONN物件）<br>• "chapusername"：（可選）此啟動器的唯一CHAP使用者名稱。如果在建立期間未指定啟動器名稱（IQN）、則預設為啟動器名稱（IQN）、且需求檢查為true。（字串）<br>• 「initatorSecret」（初始化者機密）：（選用）用於驗證啟動器的CHAP機密。如果在建立期間未指定、則預設為隨機產生的機密、且requireChap為true。（字串）<br>• 「Name」（名稱）：（必填）要建立的啟動器名稱（IQN或WWPN）。（字串）<br>• "remireChap"：（可選）如果此啟動器在工作階段登入期間需要CHAP、則為True。（布林值） | Json物件陣列 | 無 | 是的 |
| | 「Target | | | |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 啟動器 | 描述新建立之啟動器的物件清單。 | 啟動器 陣列 |

## 錯誤

此方法會傳回下列錯誤：

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| xinitialatorExis | 如果您選擇的啟動器名稱已經存在、則傳回。 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 3291,
  "method": "CreateInitiators",
  "params": {
    "initiators": [
      {
        "name": "iqn.1993-08.org.debian:01:288170452",
        "alias": "example1"
      },
      {
        "name": "iqn.1993-08.org.debian:01:297817012",
        "alias": "example2"
      }
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 3291,
  "result": {
    "initiators": [
      {
        "alias": "example1",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 145,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:288170452",
        "volumeAccessGroups": []
      },
      {
        "alias": "example2",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 146,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:297817012",
        "volumeAccessGroups": []
      }
    ]
  }
}
```


### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

清單啟動器

## 刪除啟動器

您可以使用「刪除啟動器」從系統中刪除一或多個啟動器（以及從任何相關的磁碟區或磁碟區存取群組中刪除）。

如果「刪除啟動器」無法刪除參數中提供的其中一個啟動器、系統會傳回錯誤、並不會刪除任何啟動器（無法部分完成）。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 啟動器 | 要刪除的啟動器ID陣列。 | 整數陣列 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法沒有傳回值。

## 錯誤

此方法會傳回下列錯誤：

| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| xinitialatorDoesNotExist | 如果您選擇的啟動器名稱不存在則傳回。 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 5101,
  "method": "DeleteInitiators",
  "params": {
    "initiators": [
      145,
      147
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 5101,
  "result": {}
}
```

## 新的自版本

9.6

# 清單啟動器

您可以使用「清單啟動器」方法取得啟動器IQN或全球連接埠名稱（WWPN）清單。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 啟動器 | 要擷取的啟動器ID清單。您可以提供此參數或startInitiator ID參數、但不能同時提供兩者。 | 整數陣列 | 無 | 否 |
| startInitiator ID | 開始列表的啟動器ID。您可以提供此參數或啟動器參數、但不能同時提供兩者。 | 整數 | 0 | 否 |
| 限制 | 要傳回的啟動器物件數目上限。 | 整數 | （無限制） | 否 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| 啟動器 | 啟動器資訊清單。 | 啟動器 陣列 |

## 例外情況

此方法可能有下列例外狀況：

| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| xInvalidParerm | 如果在同一方法調用中同時包含startInitiator ID和啓動程序參數，則拋出。 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListInitiators",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "initiators": [
      {
        "alias": "",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 2,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:c84ffd71216",
        "volumeAccessGroups": [
          1
        ]
      }
    ]
  }
}
```

### 新的自版本

9.6

## ModifyInitiator

### 您可以使用「多重啟動器」方法來變更一或多個現有啟動器的屬性。

您無法變更現有啟動器的名稱。如果您需要變更啟動器的名稱、請先使用刪除 刪除啟動器 方法、並使用建立新的方法 建立啟動器 方法。

如果ModifyInitiator無法變更參數中所提供的其中一個啟動器、則該方法會傳回錯誤、且不會修改任何啟動器（無法部分完成）。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 啟動器 | 包含每個要修改之啟動器特性的物件清單。可能的物件：<br>• 別名：（選用）指派給啟動器的新易記名稱。（字串）<br>• 「attributes」（屬性）：（選用）一組新的Json屬性、以指派給啟動器。（JSONN物件）<br>• 「chapusernamusernamus…（選用）：此啟動器的新獨特CHAP使用者名稱。（字串）<br>• 「FORCEDingUpgrade」：在升級期間完成啟動器修改。<br>• 「initatorID」：（必要）要修改的啟動器ID。（整數）<br>• 「initatorSecret」（初始化者機密）：（選用）用於驗證啟動器的新CHAP機密。（字串）<br>• "remireChap"：（可選）如果此啟動器需要CHAP、則為True。（布林值）<br>• 「Target Secret」（目標機密）：（選用）用於驗證目標的新CHAP機密（使用相互CHAP驗證時）。（字串） | Json物件陣列 | 無 | 是的 |



「virtualNetwork

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

- ID」（虛擬網路ID）：（選用）與此啟動器相關聯的虛擬網路識

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 啟動器 | 描述新修改啟動器的物件清單。 | 啟動器 陣列 |

些虛擬網路。如果您未定義任何虛擬網路、此啟動器可以登入所有網路。

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "id": 6683,
  "method": "ModifyInitiators",
  "params": {
    "initiators": [
      {
        "initiatorID": 2,
        "alias": "alias1",
        "volumeAccessGroupID": null
      },
      {
        "initiatorID": 3,
        "alias": "alias2",
        "volumeAccessGroupID": 1
      }
    ]
  }
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "id": 6683,
  "result": {
    "initiators": [
      {
        "alias": "alias1",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 2,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:395543635",
        "volumeAccessGroups": []
      },
      {
        "alias": "alias2",
        "attributes": {},
        "initiatorID": 3,
        "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:935573135",
        "volumeAccessGroups": [
          1
        ]
      }
    ]
  }
}
```


## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

- 建立啟動器
- 刪除啟動器

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.