Trabajar con servicios de archivos

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/sewebiug_view_servers.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Descripción general . . . 1
Ver servidores . . . 1
Cree un servidor de archivos . . . 1
Modificar servidor de archivos . . . 3
Eliminar servidor de archivos . . . 3
Ver recursos compartidos de archivos . . . 4
Cree un recurso compartido de archivos . . . 5
Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea . . . 8
Modificar un recurso compartido de archivos . . . 9
Eliminar un recurso compartido de archivos . . . 10
Crear instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos . . . 11

Descripción general

En esta sección se describe cómo gestionar los servidores de archivos y los recursos compartidos de archivos NFS/CIFS. Puede ver información acerca de los servidores de archivos y compartirlos, crearlos, modificarlos y eliminarlos.

Ver servidores

La lista servidores muestra los servidores de archivos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione Servicios de archivos > servidores en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada servidor, como:

- Nombre del servidor
- Dirección IP
- Subinquilino
- Zona
- Estado operativo
- Protocolos en uso (NFS, CIFS)
- El nombre del servidor CIFS (si corresponde).

  Para obtener más información sobre cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Vista de lista".

Cree un servidor de archivos

Los servidores de archivos pertenecen a un subarrendatario y se crean dentro de una zona. Al crear un servidor, puede:

- Recuperación ante desastres asíncrona Protección de datos para el servidor. Para obtener más información sobre cómo funciona la recuperación ante desastres en el motor de servicio de NetApp, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Si tiene una suscripción a la protección de datos de recuperación ante desastres síncrona, esta función está habilitada de forma predeterminada.
- Habilitado para CIFS. Los servicios NFS están habilitados de forma predeterminada.

Antes de empezar

Asegúrese de que dispone de lo siguiente para crear el servidor:

- El subarrendatario que alojará el servidor.
- Región y zona en la que pertenece el servidor.
- Detalles de redes, como la subred y la dirección IP (opcional). Si no está familiarizado con la red, consulte los valores adecuados en el departamento DE TI.
- Para permitir la recuperación asíncrona ante desastres en el servidor de archivos, la zona de recuperación ante desastres (la zona en la que se replicará el servidor de archivos).
- Para el servidor CIFS, debe conocer las credenciales de Active Directory, los servidores DNS, el nombre

del servidor y, opcionalmente, la unidad organizativa (OU) de Active Directory. Las credenciales de Active Directory deben corresponder a un usuario que tenga el privilegio de unirse a un equipo al dominio de Active Directory.

Cuando la estructura de OU de Active Directory es jerárquica, como se muestra en la siguiente imagen, especifique las unidades organizativas del nivel inferior al superior. En este ejemplo, para especificar la unidad organizativa de Melbourne, establezca `cifs_ou` como `"cifs_ou": "ou=melbourne,ou=cifs".`

.Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Haga clic en **Crear servidor**.
3. En la página Create Server, complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Subinquilino	Seleccione el subarrendatario de la lista.
Región	Seleccione la región en la que residirá el servidor.
Zona	Seleccione la zona en la que residirá el servidor.
Nombre	Introduzca el nombre del servidor.
Subred	Seleccione cualquier subred predefinida de la lista.
Dirección IP	(Opcional) especifique una dirección IP. Si no se especifica, el servidor recibirá la siguiente dirección IP disponible.

4. Seleccione los servicios:

   NFS está habilitado de forma predeterminada. Aparece el protocolo NFS en uso.

   Si crea un servidor de archivos con CIFS activado:

   a. Active el botón CIFS-enabled para ver los campos relacionados con CIFS.
   b. Agregue el nombre de dominio, la IP del servidor DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, el nombre de la unidad organizativa de Active Directory.

5. Para activar la recuperación ante desastres asíncrona en este servidor de archivos:
   a. Active el botón Asynchronous Disaster Recovery para activarlo.
   b. Seleccione la región y la zona de recuperación ante desastres.
   c. Seleccione la programación de replicación de recuperación ante desastres.

> Si ha suscrito la protección de datos de recuperación ante desastres síncrona, la función se activa automáticamente en su zona y el botón de alternar recuperación ante desastres síncrona se activa de forma predeterminada. No puede desactivar el botón.

6. Si lo desea, puede agregar etiquetas y valores.
7. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el servidor.

> Si está creando un servidor con CIFS activado, para el nombre de dominio introducido (FQDN) debe introducir el nombre de usuario de Active Directory y la contraseña de Active Directory, y hacer clic en **Confirmar**.

Después de terminar

La creación del servidor se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista servidores de

Modificar servidor de archivos

Puede realizar los siguientes cambios en un servidor existente:

1. Cambie el nombre del servidor
2. Habilite el servidor CIFS y especifique el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory, el dominio de Active Directory, el servidor DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, la unidad organizativa de Active Directory. Las credenciales de Active Directory deben corresponder a un usuario que tenga el privilegio de unirse a un equipo al dominio de Active Directory.
3. Active la recuperación ante desastres asíncrona mediante la especificación de una región o zona a la que se debe replicar el servidor.

> Si la recuperación ante desastres asíncrona ya está habilitada, no se puede deshabilitar. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Busque el servidor en la lista y haga clic en el icono Editar de ese servidor. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; consulte "Cree un servidor de archivos" para obtener descripciones de campos.
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el servidor.

Después de terminar

El servidor de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista servidores.

Eliminar servidor de archivos

Atención: la eliminación de un servidor de archivos también eliminará lo siguiente:

- Todas las copias de seguridad asociadas con el servidor de archivos
- Todas las copias replicadas de recuperación ante desastres asociadas con el servidor de ficheros. No puede deshacer la eliminación de un servidor.

Antes de empezar

Para eliminar un servidor de archivos, primero debe eliminar todos los recursos compartidos que existen en el servidor.

Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Busque el servidor en la lista y haga clic en el icono Eliminar para ese servidor. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del servidor de archivos para confirmar que desea eliminar el servidor de archivos.

4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el servidor.

Después de terminar

- Al eliminar los servidores de archivos habilitados para CIFS, el objeto de equipo de Active Directory permanece. Pida al administrador de Active Directory que quite manualmente el objeto de equipo del servidor de archivos eliminado de Active Directory.
- El servidor de eliminación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe que el servidor se ha eliminado de la lista servidores.

Ver recursos compartidos de archivos

La lista **shares** muestra los archivos compartidos que pertenecen al arrendatario

seleccionado. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Recursos compartidos** en el menú.

Los recursos compartidos de archivos que ya forman parte de su entorno existente y pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en su motor de servicios de NetApp, también se pueden ver en esta pantalla y se pueden gestionar como parte de sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. Los recursos compartidos de archivos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan de forma periódica y se enumeran en esta página con los códigos de estado correspondientes.

Si los recursos compartidos de archivos importados se encuentran en estándares aceptables en el motor de servicio de NetApp, es decir, todos los parámetros necesarios para hacer que los recursos compartidos estén disponibles, se importan con el estado como `Operational` Y se pueden gestionar directamente mediante el motor de servicio de NetApp. Sin embargo, es posible que algunos recursos compartidos no sean del mismo estándar que los recursos compartidos existentes en el motor de servicio de NetApp. Después de importar, estos recursos compartidos de archivos se categorizan con `Imported` o. `Non-Standard` estado. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "estados de objeto"

En la lista de recursos compartidos, se muestra información sencilla sobre cada recurso compartido. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Vista de lista".

- Nombre del recurso compartido
- Del servidor en el que reside
- Comparta la ruta
- Ruta de uso compartido de CIFS (utilizada para montar el recurso compartido de CIFS con integración de DNS)
- Subinquilino al que pertenece
- Zona en la que existe
- Nivel de servicio
- Estado operativo (operativo, actualización o contacto con el soporte de)
- Fecha de creación

Cree un recurso compartido de archivos

En esta sección se describe cómo crear un nuevo recurso compartido especificando directamente los detalles del recurso compartido. Para crear un recurso compartido nuevo basado en una snapshot de un recurso compartido existente, consulte "Crear recurso compartido a partir de snapshot".

Antes de empezar

- Se crea un recurso compartido en un servidor de archivos. El servidor de archivos debe existir y estar en estado operativo para poder crear un nuevo recurso compartido de archivos.
- Para crear un recurso compartido de archivos CIFS o NFS, el servidor debe estar habilitado para el servicio correspondiente. En el caso de recursos compartidos de archivos multiprotocolo, el servidor debe admitir servicios CIFS y NFS.
- Para habilitar las opciones de recuperación ante desastres asíncrona para el recurso compartido, debe crear el recurso compartido en un servidor que tenga habilitada la recuperación ante desastres asíncrona.

Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

- Para habilitar la recuperación ante desastres síncrona de un recurso compartido, cree el recurso compartido en una zona que tenga habilitada la función MetroCluster.
- Puede definir una política de copia de seguridad para capturar copias de seguridad del recurso compartido de archivos en una programación. Para obtener más información, consulte "Completos".
- Puede definir una política de instantánea para capturar instantáneas del recurso compartido de archivos de forma programada. Para obtener más información, consulte "Snapshot".

Pasos

1. Vaya a **SERVICIOS de ARCHIVOS > Recursos compartidos**.
2. Haga clic en **Crear recurso compartido**.
3. En el cuadro de diálogo Create Share, seleccione Create New Share.



Se muestra la página Create Share.

4. Seleccione el tipo de recurso compartido: NFS, CIFS o multiprotocolo. Las opciones se habilitan en función de los servicios que admite el servidor.
5. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del recurso compartido.
Comparta la ruta	Introduzca la ruta de acceso al recurso compartido de archivos. En el caso de los recursos compartidos CIFS, si se agrega un carácter $ al final de la ruta de acceso compartida, se crea un recurso compartido oculto (por ejemplo, pathtomyhiddenshare$).
Región	Seleccione la región en la que reside el recurso compartido.
Zona	Seleccione la zona del recurso compartido.
Servidor de archivos	Seleccione el servidor de archivos que va a alojar el recurso compartido. La lista del servidor de archivos depende de la región, la zona y el tipo de recurso compartido seleccionados.

Campo	Descripción
Estilo de seguridad	Seleccione el estilo de seguridad aplicable al recurso compartido de archivos. Esta lista se completa automáticamente en función del tipo de recurso compartido seleccionado.

6. Seleccione un nivel de servicio. Los límites de IOPS y rendimiento se muestran según el nivel de servicio seleccionado.

> Seleccione una opción para ver los detalles de rendimiento para ese nivel de servicio (como pico/tasa prevista de IOPS/rendimiento). Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

7. Especifique la capacidad del recurso compartido de archivos.

> El motor de servicio de NetApp muestra una advertencia y la barra de capacidad cambia de color si la capacidad especificada pone la capacidad consumida en ráfaga (o incluso más en ráfaga si ya se encuentra en una ráfaga). La comprobación de capacidad se realiza con respecto a la capacidad total de todas las suscripciones del inquilino.

8. Si se habilita la recuperación ante desastres asíncrona en el servidor de archivos subyacente, la replicación de recuperación ante desastres asíncrona se habilita automáticamente para el nuevo recurso compartido. Si desea excluir el recurso compartido de la replicación de recuperación ante desastres asíncrona, active el botón Asynchronous Disaster Recovery para desactivarlo.
9. Si el recurso compartido se está creando en una zona con MetroCluster habilitado, el botón Synchronous Disaster Recovery se habilita automáticamente y no se puede deshabilitar. El recurso compartido se replicará en la zona que se muestra en el panel debajo de la palanca de recuperación de desastres síncrona.
10. Si se requieren instantáneas para este recurso compartido de archivos:
    a. Cambie para habilitar la política de Snapshot y ver los campos de política de Snapshot.
    b. Especifique cuándo desea crear las snapshots:
        - **Hora.** especifique qué minuto (de la hora) desea tomar la instantánea y el número de instantáneas por hora que desea retener.
        - **Diario.** especifique cuándo (hora y minuto) tomar la instantánea el número de instantáneas diarias que desea retener. Si desea especificar varias horas cuando tenga que realizar la snapshot a diario, puede añadir los valores de las horas en una lista separada por comas; por ejemplo, 5, 10, 15, y así sucesivamente.
        - **Semanal.** especifique cuándo (día de la semana, hora y minutos) tomar instantánea y el número de instantáneas semanales que retener.
        - **Mensual.** especifique cuándo (día del mes, hora y minutos) tomar la instantánea y el número de instantáneas mensuales que desea retener.
11. Para habilitar las copias de seguridad para este recurso compartido de archivos:
    a. Active los campos Política de copia de seguridad y Política de copia de seguridad.
    b. Especifique la zona de copia de seguridad.
    c. Especifique cuántos de cada tipo de backup se conservarán: Diario, semanal o mensual. Para obtener más información, consulte "Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos".

12. En el caso de los recursos compartidos NFS o multiprotocolo, especifique la Política de exportación. Puede aplicar varias políticas de exportación a un recurso compartido. Esta sección solo está disponible para recursos compartidos NFS y multiprotocolo.
    a. Agregue la dirección IPv4 (con una máscara de subred expresada como un número de bits) del cliente al que se aplica la regla.
    b. Especifique el acceso de lectura y escritura y si el cliente tiene acceso raíz (superusuario).
13. En el caso de recursos compartidos CIFS (SMB) o varios protocolos, especifique la lista de control de acceso (ACL) para restringir el acceso de los usuarios. Esta sección solo está disponible para recursos compartidos CIFS y multiprotocolo.
    a. Especifique el usuario o grupo de Windows según la configuración de Active Directory (AD) que desee agregar a la ACL. Si especifica el nombre de usuario, incluya el dominio del usuario en `<domain>\<username>` formato. El valor predeterminado es `Everyone`.
    b. Especifique el permiso de Windows. El valor predeterminado es `Full control`. Si un usuario forma parte de dos grupos, los permisos del grupo que tiene privilegios más altos se aplican al acceso del usuario.

    > El nombre de usuario o de grupo debe seguir el formato AD estándar. Si el usuario o grupo introducido no coincide con el usuario o el grupo de usuarios configurados en ONTAP, se produce un error en la validación de ACL durante una operación CIFS, incluso cuando el recurso compartido de archivos está operativo.

14. Si desea agregar etiquetas (pares clave-valor) al recurso compartido de archivos, especifíquelas en la sección Etiquetas.
15. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el recurso compartido.

Después de terminar

- Para recursos compartidos de tipo CIFS only: Para que los recursos compartidos estén disponibles por nombre de host, el administrador de dominio debe actualizar los registros DNS con el nombre del servidor CIFS y la dirección IP. De lo contrario, solo se puede acceder al recurso compartido a través de la dirección IP. Por ejemplo:
    - Con los registros DNS actualizados, utilice el nombre de host o IP para acceder al recurso compartido: Por ejemplo "\\hostname\share" o. "\\IP\share"
    - Sin actualizar registros DNS, debe utilizar la dirección IP para acceder al recurso compartido, es decir "\\IP\share"
- Create share se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
    - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
    - Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista de recursos compartidos.

Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea

Puede crear un nuevo recurso compartido de archivos a partir de una instantánea existente. El nuevo recurso compartido de archivos, clonado desde la instantánea, tiene las mismas propiedades que el recurso compartido de archivos desde el que se crea la

instantánea.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Recursos compartidos**.
2. Haga clic en **Crear recurso compartido** y seleccione **Clonar desde instantánea**. Como alternativa, si conoce el recurso compartido cuya instantánea desea utilizar para la clonación, puede localizar el recurso compartido de archivos y hacer clic en el botón de copia situado junto a él. El recurso compartido debe estar en un estado operativo. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "estados de objeto". Aparece la pantalla **Crear recurso compartido desde Snapshot** con todos los archivos compartidos para el arrendatario. Puede filtrar los recursos compartidos de archivos por región, zona y subarrendatario. Puede seleccionar cualquier recurso compartido de archivos que esté en estado operativo.
3. Active la casilla de verificación situada junto al recurso compartido de archivos que desee y haga clic en **Siguiente**. Se muestran las instantáneas del recurso compartido de archivos.

   > Para el recurso compartido de archivos seleccionado, si se crean algunas copias de Snapshot en el entorno de SnapCenter fuera del motor de servicio de NetApp, se pueden encontrar estas copias de Snapshot importadas y enumeradas para su selección. Es posible seleccionar estas snapshots importadas y clonar los nuevos recursos compartidos de archivos desde ellas.

   Puede buscar una copia de Snapshot en particular o seleccionar el tipo de programación para filtrar las copias de Snapshot.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea desde la que desea clonar y haga clic en **Siguiente**. El nuevo recurso compartido de archivos hereda las propiedades de la instantánea seleccionada.
5. Añada **Nombre** y **Ruta compartida**. Actualice las demás configuraciones, como asignar un **nivel de servicio**, y haga clic en **Crear**. Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Después de terminar

- Para recursos compartidos de tipo CIFS only: Para que los recursos compartidos estén disponibles por nombre de host, el administrador de dominio debe actualizar los registros DNS con el nombre del servidor CIFS y la dirección IP. De lo contrario, solo se puede acceder al recurso compartido a través de la dirección IP. Por ejemplo:
  - Con los registros DNS actualizados, utilice el nombre de host o IP para acceder al recurso compartido: Por ejemplo "\\hostname\share" o. "\\IP\share"
  - Sin actualizar registros DNS, debe utilizar la dirección IP para acceder al recurso compartido, es decir "\\IP\share"
- **Create Share** se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista **shares**.

Modificar un recurso compartido de archivos

Se puede cambiar el nombre del recurso compartido, el nivel de servicio, la capacidad, la política de Snapshot, la política de exportación, Lista de control de acceso (ACL) y

etiquetas en un recurso compartido de archivos.

> Con este método, puede mover los recursos compartidos a diferentes niveles de servicio si están disponibles. Sólo puede cambiar el tipo de recurso compartido si el servidor admite los servicios correspondientes.

Antes de empezar

El recurso compartido de archivos debe estar en estado operativo. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "Ver discos" y.. "estados de objeto"

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Localice el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono Edit para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; para ver las descripciones de los campos, consulte "Cree un nuevo recurso compartido de archivos".
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el recurso compartido.

Después de terminar

El recurso compartido de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista de recursos compartidos.

Eliminar un recurso compartido de archivos

Esta sección describe cómo eliminar un recurso compartido de archivos.

Atención:

- No se puede deshacer la eliminación de un recurso compartido. Una vez eliminado, los datos no pueden recuperarse.
- La eliminación de un recurso compartido de archivos primario eliminará todos los backups asociados

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Busque el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono Delete para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del recurso compartido de archivos para confirmar que desea eliminar el recurso compartido de archivos.



4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el recurso compartido.

Después de terminar

El recurso compartido de eliminación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe que el recurso compartido se ha eliminado de la lista de recursos compartidos.

Crear instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos

En esta sección se describe cómo crear una instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos.

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Localice el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono de snapshot para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".
3. En el cuadro de diálogo Crear instantánea, escriba un nombre para la instantánea y haga clic en **Crear**.

Después de terminar

La copia Snapshot puede tardar varios minutos en estar disponible. Si está disponible, puede crear otro recurso compartido clonando esta snapshot. Para obtener más información, consulte "Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.