Configuration de la sauvegarde Snapshot du service SnapCenter

NetApp Solutions SAP

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on December 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configuration de la sauvegarde Snapshot du service SnapCenter 1
Présentation de la configuration des sauvegardes Snapshot du service SnapCenter 1
Configuration de sauvegarde des sauvegardes de bases de données SAP HANA 1
Configuration de sauvegarde des volumes SAP HANA non-data 9
Configuration de sauvegarde des volumes globaux sans données 13

Configuration de la sauvegarde Snapshot du service SnapCenter

Présentation de la configuration des sauvegardes Snapshot du service SnapCenter

"Précédent : configuration de la stratégie de service SnapCenter."

Le service SnapCenter prend en charge deux types d'opérations de sauvegarde Snapshot différents :

- Sauvegardes de données SAP HANA à l'aide des opérations Snapshot.

  Sauvegarde du volume de données de la base de données SAP HANA combinant des instructions SQL HANA pour la cohérence de la base de données et la gestion du catalogue de sauvegardes avec les opérations Snapshot de Azure NetApp Files.

- Sauvegarde des volumes avec des données non structurées à l'aide des opérations de sauvegarde Snapshot.

  Sauvegarde des binaires, des fichiers de configuration, etc., qui n'exigent aucune interaction avec la base de données HANA. La sauvegarde est exécutée avec une opération de sauvegarde Snapshot Azure NetApp Files. Dans le service SnapCenter, deux sous-types permettent de définir si ces volumes appartiennent à un système HANA spécifique ou s'il s'agit d'un volume partagé global utilisé par plusieurs systèmes HANA.

  - Sauvegarde de volumes non-données d'une base de données SAP HANA

    Sauvegarde d'un volume associé à un système HANA spécifique, par exemple, le volume partagé HANA.

  - Sauvegarde de volumes globaux sans données

    Sauvegarde d'un volume qui n'est pas associé à un système HANA spécifique, par exemple le répertoire de transport SAP.

  Dans les sections suivantes, la configuration des trois types de sauvegarde est décrite.

"Next : configuration de sauvegarde des sauvegardes de bases de données SAP HANA."

Configuration de sauvegarde des sauvegardes de bases de données SAP HANA

"Précédent : présentation de la configuration de sauvegarde Snapshot du service SnapCenter."

Cette section décrit les étapes de configuration d'un système PR1 à un seul hôte SAP HANA MDC. Les étapes sont identiques pour un système MDC avec plusieurs locataires. Les différences entre un système à un ou plusieurs conteneurs sont reflétées dans les étapes de configuration correspondantes.

Utilisateur de la sauvegarde SAP HANA

NetApp recommande de configurer un utilisateur de base de données dédiée sur la base de données HANA pour exécuter les opérations de sauvegarde avec le service SnapCenter. Lors de la configuration du système HANA dans SnapCenter Service, une clé de stockage utilisateur de base de données HANA est configurée pour cet utilisateur de sauvegarde, et cette clé de magasin d'utilisateurs permet de communiquer avec le système HANA.

La figure suivante montre une capture d'écran de SAP HANA Studio par l'intermédiaire de laquelle vous pouvez créer l'utilisateur de sauvegarde.

> Les privilèges requis ont été modifiés dans la version SAP HANA 2.0 SPS5 : l'administrateur des sauvegardes, la lecture du catalogue, l'administrateur des sauvegardes de bases de données et l'opérateur de récupération de bases de données sont requis. Pour les versions antérieures, l'administrateur des sauvegardes et la lecture du catalogue suffisent.

Pour un système MDC SAP HANA, avec un ou plusieurs locataires, vous devez créer l'utilisateur dans la base de données du système car toutes les commandes de sauvegarde pour le système et les bases de données des locataires sont exécutées à l'aide de la base de données du système.



Configuration du système SAP HANA dans le service SnapCenter

Pour configurer le système PR1 SAP HANA dans le service SnapCenter, effectuez la procédure suivante :

1. Accédez à SAP HANA Systems et cliquez sur Add (Ajouter).
2. Dans l'écran System Details (Détails du système), sélectionnez le type système, le conteneur HANA unique ou le conteneur de base de données mutualisé. Indiquez le SID du système HANA et entrez le texte de votre choix en tant que nom de système.
3. Pour ajouter une clé de magasin d'utilisateurs de base de données HANA, cliquez sur Add Keys.



4. Entrez les informations de configuration de la clé de magasin utilisateur pour la base de données HANA. Vous pouvez donner n'importe quel nom comme nom de clé.

   Les détails système comprennent l'adresse IP et le port de communication avec la base de données système à l'aide du client hdbsql. Dans une configuration SAP HANA MDC à un seul locataire, port `3<instanceNo>13` Est le port standard pour l'accès SQL à la base de données système. Pour une configuration à conteneur unique SAP HANA, port `3<instanceNo>15` Est le port standard pour l'accès SQL au serveur d'index et doit être utilisé dans la configuration. Dans le cas d'une configuration SAP HANA à plusieurs hôtes, vous devez configurer les clés de magasin utilisateur pour tous les hôtes. Le service SnapCenter tente de se connecter à la base de données à l'aide de chacune des clés fournies et peut donc opérer indépendamment d'un basculement d'un service SAP HANA vers un autre hôte.

   Vous devez fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur de base de données dans la base de données système qui a été précédemment configurée. SnapCenter crée automatiquement une clé de magasin d'utilisateurs à l'aide de ces informations et utilise la clé pour communiquer avec la base de données HANA.

5. Pour continuer, cliquez sur Ajouter.



6. Pour passer à la configuration de l'empreinte du stockage, cliquez sur Continuer.



7. Entrez les informations pour les volumes de stockage du système HANA.

   Sélectionnez l'environnement de travail et le compte NetApp utilisé pour les volumes Azure NetApp Files du système HANA. Sélectionnez le volume de données de votre système HANA, par exemple `PR1_data_mnt00001`.

Pour un système SAP HANA à plusieurs hôtes, vous devez sélectionner les volumes de données de tous les hôtes HANA appartenant au système.





8. Cliquez sur Continuer .



9. Pour ajouter le système HANA, cliquez sur Add (Ajouter).



10. Pour poursuivre la configuration de la protection, cliquez sur Continuer.



L'écran affiche toutes les règles qui ont été configurées dans le service SnapCenter.



11. Sélectionnez les stratégies que vous souhaitez attribuer. Par exemple, les règles `SnapshotEvery4h` et `BlockIntegrityCheckEverySunday` qui ont déjà été créés sont sélectionnés.
12. Pour affecter les règles au système HANA, cliquez sur Protect.



L'écran de présentation des systèmes HANA affiche le système HANA et les règles attribuées.



"Next : configuration de sauvegarde des volumes SAP HANA non-data."

Configuration de sauvegarde des volumes SAP HANA non-data

"Précédent : configuration de sauvegarde des sauvegardes de bases de données SAP HANA."

La sauvegarde de volumes non-données est une partie intégrée du service SnapCenter. La protection du volume des données de la base de données est suffisante pour restaurer et restaurer la base de données SAP HANA à un point donné dans le temps, à condition que les ressources d'installation de la base de données et les journaux requis soient toujours disponibles.

Pour restaurer des données à partir de situations où d'autres fichiers non data doivent être restaurés, NetApp recommande de développer une stratégie de sauvegarde supplémentaire pour ces volumes en vue de compléter la sauvegarde de la base de données SAP HANA. En fonction de vos besoins spécifiques, la sauvegarde de volumes sans données peut varier dans les paramètres de fréquence de planification et de conservation. Il est également important de tenir compte de la fréquence à laquelle les fichiers sont modifiés. Par exemple, le volume HANA `/hana/shared` Contient des exécutables mais aussi des fichiers de trace SAP HANA. Même si les exécutables ne changent que lorsque la base de données SAP HANA est mise à niveau, les fichiers de trace SAP HANA peuvent avoir besoin d'une fréquence de sauvegarde plus élevée pour prendre en charge l'analyse des problèmes avec SAP HANA.

Une sauvegarde de volume non-données SnapCenter Service permet de créer en quelques secondes des copies Snapshot de tous les volumes concernés avec la même efficacité en termes d'espace que les sauvegardes de bases de données SAP HANA. La différence est qu'aucune communication SQL avec la base de données SAP HANA n'est requise.

Les étapes suivantes montrent comment protéger le volume partagé HANA du PR1 de la base de données SAP HANA.

1. Dans la vue systèmes SAP HANA, sélectionnez Ajouter des volumes non-Data dans le menu contextuel à droite de l'écran.



2. Cliquez sur Ajouter un stockage.



3. Sélectionnez le volume partagé HANA et cliquez sur Add Storage.





4. Pour ajouter le volume sans données, cliquez sur Ajouter.



La présentation des systèmes SAP HANA affiche maintenant une seconde icône dans la colonne de protection, qui indique qu'un volume non-données a été ajouté au système HANA.



5. Dans le menu contextuel situé à droite, sélectionnez protéger > volumes non-données.



6. Attribuez une policy à un volume non-data. Dans l'exemple suivant, le `SnapshotEvery4h` La règle est attribuée au volume partagé HANA.



"Next : configuration de sauvegarde des volumes globaux sans données."

Configuration de sauvegarde des volumes globaux sans données

"Précédent : configuration de sauvegarde des volumes SAP HANA non-data."

Pour définir la configuration de sauvegarde des volumes globaux non-données, procédez comme suit :

1. Accédez à SAP HANA Systems et cliquez sur Add (Ajouter).
2. Dans l'écran System Details (Détails du système), sélectionnez le type de système, Global non Data Volume (Volume global hors données). Vous pouvez fournir une liste de SID séparée par des virgules, qui sont associées au volume global. Entrez le nom du système de votre choix et cliquez sur Continuer.



3. Sélectionnez le volume et cliquez sur Continuer.



4. Cliquez sur Continuer .



5. Cliquez sur Ajouter.



6. Pour configurer la protection, cliquez sur Continuer.



7. Sélectionnez la stratégie et cliquez sur protéger.



8. Transport Directory s’affiche désormais dans la liste des systèmes HANA en tant que volume global non-data.



"Next : sauvegardes Snapshot de la base de données SAP HANA."

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.