Le gestionnaire Cloud

Cloud Manager 3.6

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/reference_new_occm.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Le gestionnaire Cloud 1
Nouveautés de Cloud Manager 3.6 1
Problèmes connus 15
Limites connues 15

Le gestionnaire Cloud

Nouveautés de Cloud Manager 3.6

OnCOMMAND Cloud Manager introduit généralement une nouvelle version chaque mois pour vous apporter de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues.

Vous recherchez une version précédente ?"Nouveautés de la version 3.5" "Nouveautés de la version 3.4"

Prise en charge de l'environnement AWS C2S (2 mai 2019)

Cloud Volumes ONTAP 9.5 et Cloud Manager 3.6.4 sont désormais disponibles pour les États-Unis Intelligence Community (IC) via l'environnement AWS commercial Cloud Services (C2S). Vous pouvez déployer des paires HA et des systèmes à un seul nœud dans C2S.

"Guide d'aide à la vente des environnements de services clouds AWS commercial"

Cloud Manager 3.6.6 (1er mai 2019)

- Prise en charge des disques de 6 To dans AWS
- Prise en charge de nouvelles tailles de disques avec des systèmes à un seul nœud dans Azure
- Prise en charge des SSD standard avec des systèmes à un seul nœud dans Azure
- Découverte automatique des clusters Kubernetes créés avec NetApp Kubernetes Service
- Possibilité de configurer un serveur NTP

Prise en charge des disques de 6 To dans AWS

Vous pouvez désormais choisir une taille de disque EBS de 6 To avec Cloud Volumes ONTAP pour AWS. Avec le récent "Performance accrue des SSD polyvalents", Un disque de 6 To est désormais le meilleur choix pour des performances maximales.

Cette modification est prise en charge par Cloud Volumes ONTAP 9.5, 9.4 et 9.3.

Prise en charge de nouvelles tailles de disques avec des systèmes à un seul nœud dans Azure

Vous pouvez désormais utiliser des disques de 8 To, 16 To et 32 To avec des systèmes à un seul nœud dans Azure. Grâce aux capacités de disque améliorées, vous pouvez atteindre jusqu'à 368 To de capacité système sur des disques seuls, en cas d'utilisation des licences Premium ou BYOL.

Cette modification est prise en charge par Cloud Volumes ONTAP 9.5, 9.4 et 9.3.

Prise en charge des SSD standard avec des systèmes à un seul nœud dans Azure

Les disques gérés SSD standard sont désormais pris en charge par les systèmes à un seul nœud dans Azure. Ces disques offrent un niveau de performances entre les SSD Premium et les disques HDD standard.

Cette modification est prise en charge par Cloud Volumes ONTAP 9.5, 9.4 et 9.3.

"En savoir plus sur les SSD standard".

Découverte automatique des clusters Kubernetes créés avec NetApp Kubernetes Service

Cloud Manager peut désormais détecter automatiquement les clusters Kubernetes que vous déployez à l'aide de NetApp Kubernetes Service. Cela vous permet de connecter les clusters Kubernetes à vos systèmes Cloud Volumes ONTAP, de sorte que vous puissiez les utiliser comme stockage persistant pour vos conteneurs.

L'image suivante montre un cluster Kubernetes détecté automatiquement. Le lien « Go to NKS » vous amène directement au service NetApp Kubernetes.



"Découvrez comment connecter vos environnements de travail aux clusters Kubernetes".

Possibilité de configurer un serveur NTP

Vous pouvez désormais configurer Cloud Volumes ONTAP de manière à utiliser un serveur NTP (Network Time Protocol). La spécification d'un serveur NTP synchronise l'heure entre les systèmes de votre réseau, ce qui peut aider à éviter les problèmes dus aux différences de temps.

Spécifiez un serveur NTP via l'API Cloud Manager ou depuis l'interface utilisateur lors de la configuration d'un serveur CIFS :

- Le "API Cloud Manager" Vous permet de spécifier n'importe quelle adresse pour le serveur NTP. Voici l'API d'un système à un seul nœud dans AWS :



- Lors de la configuration d'un serveur CIFS, l'interface utilisateur de Cloud Manager vous permet de

spécifier un serveur NTP qui utilise le domaine Active Directory. Si vous devez utiliser une autre adresse, vous devez utiliser l'API.

L'image suivante montre le champ serveur NTP, qui est disponible lors de la configuration de CIFS.



Cloud Manager 3.6.5 (2 avril 2019)

Cloud Manager 3.6.5 comprend plusieurs améliorations :

- Améliorations de Kubernetes
- Les comptes du site de support NetApp sont désormais gérés au niveau du système
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Les passerelles de transport AWS peuvent permettre l&.html#8217;accès aux adresses IP flottantes">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Les passerelles de transport AWS peuvent permettre l&.html#8217;accès aux adresses IP flottantes</a>
- Les groupes de ressources Azure sont maintenant verrouillés
- NFS 4 et NFS 4.1 sont désormais activés par défaut
- Une nouvelle API vous permet de supprimer les copies Snapshot ONTAP

Améliorations de Kubernetes

Nous avons apporté quelques améliorations qui vous permettent d'utiliser Cloud Volumes ONTAP en tant que stockage persistant pour les conteneurs :

- Vous pouvez à présent ajouter plusieurs clusters Kubernetes à Cloud Manager.

  Cela vous permet de connecter différents clusters à différents systèmes Cloud Volumes ONTAP et à plusieurs clusters sur le même système Cloud Volumes ONTAP.

- Lorsque vous connectez un cluster, vous pouvez désormais définir Cloud Volumes ONTAP comme classe de stockage par défaut pour le cluster Kubernetes.

Lorsqu'un utilisateur crée un volume persistant, le cluster Kubernetes peut utiliser Cloud Volumes ONTAP comme stockage back-end par défaut :



- Nous avons modifié la façon dont Cloud Manager nomme les classes de stockage Kubernetes pour les identifier plus facilement :
  - **netapp-fichier** : pour lier un volume persistant à un système Cloud Volumes ONTAP à un seul nœud
  - **NetApp-file-redondant** : pour relier un volume persistant à une paire HA Cloud Volumes ONTAP
- La version de NetApp Trident que Cloud Manager installe a été mise à jour vers la dernière version.

"Découvrez comment utiliser Cloud Volumes ONTAP comme stockage persistant pour Kubernetes".

Les comptes du site de support NetApp sont désormais gérés au niveau du système

La gestion des comptes du site de support NetApp dans Cloud Manager est désormais plus simple.

Dans les versions précédentes, vous aviez besoin de lier un compte sur le site de support NetApp à un locataire spécifique. Les comptes sont désormais gérés au niveau du système Cloud Manager, au même endroit que vous gérez les comptes des fournisseurs cloud. Vous pouvez choisir entre plusieurs comptes du site de support NetApp lors de l'enregistrement de vos systèmes Cloud Volumes ONTAP.



Lorsque vous créez un nouvel environnement de travail, il vous suffit de sélectionner le compte du site de support NetApp pour enregistrer le système Cloud Volumes ONTAP avec :



Lorsque Cloud Manager est mis à jour vers 3.6.5, il ajoute automatiquement des comptes sur le site de support NetApp si vous aviez déjà associé des locataires avec un compte.

"Découvrez comment ajouter des comptes au site de support NetApp à Cloud Manager".

Les passerelles de transport AWS peuvent permettre l'accès aux adresses IP flottantes

Une paire haute disponibilité dans plusieurs zones de disponibilité AWS utilise *des adresses IP flottantes* pour l'accès aux données NAS et pour les interfaces de gestion. Jusqu'à présent, ces adresses IP flottantes n'étaient pas accessibles en dehors du VPC où réside la paire haute disponibilité.

Nous avons vérifié que vous pouvez utiliser un "Passerelle de transit AWS" Pour permettre l'accès aux adresses IP flottantes depuis l'extérieur du VPC. Cela signifie que les outils de gestion NetApp et les clients NAS qui se trouvent en dehors du VPC peuvent accéder aux adresses IP flottantes et tirer parti du basculement automatique.

"Découvrez comment configurer une passerelle de transit AWS pour les paires haute disponibilité dans plusieurs AZS".

Les groupes de ressources Azure sont maintenant verrouillés

Cloud Manager verrouille désormais les groupes de ressources Cloud Volumes ONTAP dans Azure lors de leur création. Le verrouillage des groupes de ressources empêche les utilisateurs de supprimer ou de modifier accidentellement des ressources critiques.

NFS 4 et NFS 4.1 sont désormais activés par défaut

Cloud Manager active désormais les protocoles NFS 4 et NFS 4.1 sur chaque nouveau système Cloud Volumes ONTAP créé. Cette modification vous fait gagner du temps car vous n'avez plus besoin d'activer ces protocoles vous-même manuellement.

Une nouvelle API vous permet de supprimer les copies Snapshot ONTAP

Vous pouvez désormais supprimer des copies Snapshot de volumes en lecture/écriture via un appel d'API Cloud Manager.

Voici un exemple de l'appel d'API pour un système HA dans AWS :

DELETE /aws/ha/volumes/{workingEnvironmentId}/{svmName}/{volumeName}/snapshot

Delete snapshot manually.
Operation may only be performed on working environments whose status is: ON, DEGRADED.

Des appels d'API similaires sont disponibles pour les systèmes à un seul nœud dans AWS, et pour les systèmes à un seul nœud et HA dans Azure.

"Guide du développeur de l'API OnCOMMAND Cloud Manager"

Mise à jour de Cloud Manager 3.6.4 (18 mars 2019)

Cloud Manager a été mis à jour pour prendre en charge la version 9.5 de correctif P1 pour Cloud Volumes ONTAP. Avec cette version de correctif, les paires haute disponibilité dans Azure sont maintenant généralement disponibles (GA).

Voir la "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP 9.5" Pour plus d'informations, notamment sur la prise en charge des paires haute disponibilité dans la région Azure.

Cloud Manager 3.6.4 (3 mars 2019)

Cloud Manager 3.6.4 comprend plusieurs améliorations :

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Chiffrement géré par AWS avec une clé d&.html#8217;un autre compte">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Chiffrement géré par AWS avec une clé d&.html#8217;un autre compte</a>
- Restauration des disques défaillants
- Les comptes de stockage Azure sont activés pour HTTPS lors du Tiering des données dans les conteneurs de objets blob

Chiffrement géré par AWS avec une clé d'un autre compte

Lorsque vous lancez un système Cloud Volumes ONTAP dans AWS, vous pouvez maintenant activer "Chiffrement géré par AWS" Utilisation d'une clé maître client (CMK) d'un autre compte utilisateur AWS.

Les images suivantes montrent comment sélectionner l'option lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



"En savoir plus sur les technologies de cryptage prises en charge".

Restauration des disques défaillants

Cloud Manager tente désormais de récupérer les disques défectueux à partir des systèmes Cloud Volumes ONTAP. Les tentatives réussies sont indiquées dans les rapports de notification par e-mail. Voici un exemple de notification :

Vous pouvez activer les rapports de notification en modifiant votre compte utilisateur.

Les comptes de stockage Azure sont activés pour HTTPS lors du Tiering des données dans les conteneurs de objets blob

Lorsque vous configurez un système Cloud Volumes ONTAP pour hiérarchiser les données inactives vers un conteneur Azure Blob, Cloud Manager crée un compte de stockage Azure pour ce conteneur. À partir de cette version, Cloud Manager permet désormais la création de nouveaux comptes de stockage avec transfert sécurisé (HTTPS). Les comptes de stockage existants continuent d'utiliser HTTP.

Cloud Manager 3.6.3 (4 février 2019)

Cloud Manager 3.6.3 comprend plusieurs améliorations :

- Prise en charge de Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA
- Limite de capacité de 368 To pour toutes les configurations Premium et BYOL
- Prise en charge des nouvelles régions AWS
- Prise en charge du Tiering intelligent S3
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Possibilité de désactiver le Tiering des données sur l&.html#8217;agrégat initial">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Possibilité de désactiver le Tiering des données sur l&.html#8217;agrégat initial</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Type d&.html#8217;instance EC2 recommandé maintenant t3.medium pour Cloud Manager">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Type d&.html#8217;instance EC2 recommandé maintenant t3.medium pour Cloud Manager</a>
- Report des arrêts programmés pendant les transferts de données

Prise en charge de Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA

Cloud Manager prend désormais en charge la version GA d'Cloud Volumes ONTAP 9.5, dont la disponibilité générale est désormais prise en charge. Notamment la prise en charge des instances M5 et R5 dans AWS. Pour plus d'informations sur la version 9.5, consultez le "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP 9.5".

Limite de capacité de 368 To pour toutes les configurations Premium et BYOL

La limite de capacité système pour Cloud Volumes ONTAP Premium et BYOL est désormais de 368 To sur toutes les configurations : un seul nœud et une haute disponibilité, à la fois sur AWS et Azure. Cette modification s'applique à Cloud Volumes ONTAP 9.5, 9.4 et 9.3 (AWS uniquement avec 9.3).

Pour certaines configurations, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité de 368 To en utilisant uniquement des disques. Dans ce cas, vous pouvez atteindre la limite de capacité de 368 To de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Par exemple, un système à un seul nœud dans Azure peut disposer d'une capacité sur disque de 252 To, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 116 To de données inactives dans le stockage Azure Blob.

Pour plus d'informations sur les limites de disque, reportez-vous à la section limites de stockage dans le "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP".

Prise en charge des nouvelles régions AWS

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge dans les régions AWS suivantes :

- Europe (Stockholm)

  Systèmes à un seul nœud uniquement. Les paires HAUTE DISPONIBILITÉ ne sont pas prises en charge pour le moment.

- GovCloud (USA-est)

  Cette fonctionnalité vient en outre du support pour la région AWS GovCloud (USA-West).

"Voir la liste complète des régions prises en charge".

Prise en charge du Tiering intelligent S3

Lorsque vous activez le Tiering des données dans AWS, Cloud Volumes ONTAP transfère par défaut les données inactives vers la classe de stockage S3 Standard. Vous pouvez désormais modifier le niveau de hiérarchisation en classe de stockage *Intelligent Tiering*. Cette classe de stockage optimise les coûts de stockage en déplaçant les données entre deux niveaux au fur et à mesure de l'évolution des modèles d'accès aux données. L'un des niveaux est destiné aux accès fréquents et l'autre à des accès rares.

Tout comme dans les versions précédentes, vous pouvez également utiliser le niveau Standard-Infrequent Access et le niveau One zone-Infrequent Access.

"En savoir plus sur le Tiering des données" et "découvrez comment changer la classe de stockage".

Possibilité de désactiver le Tiering des données sur l'agrégat initial

Dans les versions précédentes, Cloud Manager avait automatiquement activé le Tiering des données sur l'agrégat Cloud Volumes ONTAP initial. Vous pouvez désormais choisir de désactiver le Tiering des données sur cet agrégat initial. (Vous pouvez également activer ou désactiver le Tiering des données sur les agrégats suivants.)

Cette nouvelle option est disponible lors du choix des ressources de stockage sous-jacentes. L'image suivante montre un exemple lors du lancement d'un système dans AWS :



Type d'instance EC2 recommandé maintenant t3.medium pour Cloud Manager

Le type d'instance de Cloud Manager est désormais t3.medium lors du déploiement de Cloud Manager dans AWS à partir de NetApp Cloud Central. Il s'agit également du type d'instance recommandé dans AWS Marketplace. Cette modification permet la prise en charge dans les dernières régions AWS et réduit les coûts d'instance. Le type d'instance recommandé était auparavant t2.medium, qui est toujours pris en charge.

Report des arrêts programmés pendant les transferts de données

Si vous avez planifié un arrêt automatique de votre système Cloud Volumes ONTAP, Cloud Manager reporte à l'arrêt automatique du système si un transfert de données actif est en cours. Cloud Manager arrête le système une fois le transfert terminé.

Cloud Manager 3.6.2 (2 janvier 2019)

Cloud Manager 3.6.2 inclut de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

- AWS répartit le groupe de placement pour Cloud Volumes ONTAP HA en une seule zone de disponibilité
- Protection par ransomware
- Nouvelles règles de réplication des données
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Contrôle d&.html#8217;accès de volume pour Kubernetes">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Contrôle d&.html#8217;accès de volume pour Kubernetes</a>

AWS répartit le groupe de placement pour Cloud Volumes ONTAP HA en une seule zone de disponibilité

Lorsque vous déployez Cloud Volumes ONTAP HA dans une seule zone de disponibilité AWS, Cloud Manager crée désormais un "Groupe de placement AWS réparti" Et lance les deux nœuds haute disponibilité de ce groupe de placement. Le groupe de placement réduit le risque de défaillances simultanées en répartissant les instances sur un matériel sous-jacent distinct.

> Cette fonctionnalité améliore la redondance en termes de calcul, et non en termes de défaillance des disques.

Cloud Manager requiert de nouvelles autorisations pour cette fonctionnalité. Assurez-vous que la politique IAM qui fournit les autorisations à Cloud Manager inclut les actions suivantes :

```
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
```

Vous trouverez la liste complète des autorisations requises dans le "Dernières règles AWS pour Cloud Manager".

Protection par ransomware

Les attaques par ransomware peuvent coûter du temps, des ressources et de la réputation à l'entreprise. Cloud Manager vous permet désormais d'implémenter la solution NetApp contre les attaques par ransomware qui fournit des outils efficaces pour la visibilité, la détection et la résolution de problèmes.

- Cloud Manager identifie les volumes qui ne sont pas protégés par une règle Snapshot et vous permet d'activer la règle Snapshot par défaut sur ces volumes.

  Les copies Snapshot sont en lecture seule, ce qui empêche la corruption par ransomware. Ils peuvent également assurer la granularité pour créer des images d'une copie de fichiers unique ou d'une solution complète de reprise après incident.

- Cloud Manager vous permet également de bloquer les extensions de fichiers ransomware courantes en activant la solution FPolicy d'ONTAP.





"Découvrez comment implémenter la solution NetApp contre les attaques par ransomware".

Nouvelles règles de réplication des données

Cloud Manager inclut cinq nouvelles règles de réplication des données que vous pouvez utiliser pour la protection des données.

Trois stratégies configurent la reprise après incident et la conservation à long terme des sauvegardes sur le même volume de destination. Chaque règle offre une période de conservation différente :

- Miroir et sauvegarde (durée de conservation de 7 ans)
- Mise en miroir et sauvegarde (conservation sur 7 ans avec davantage de sauvegardes hebdomadaires)
- Miroir et sauvegarde (conservation mensuelle d'un an)

Les règles restantes offrent davantage d'options pour la conservation à long terme des sauvegardes :

- Sauvegarde (conservation d'un mois)
- Sauvegarde (conservation d'une semaine)

Il vous suffit de glisser-déposer un environnement de travail pour sélectionner l'une des nouvelles stratégies.

Contrôle d'accès de volume pour Kubernetes

Vous pouvez maintenant configurer l'export policy pour les volumes persistants Kubernetes. La export policy peut activer l'accès aux clients si le cluster Kubernetes se trouve dans un réseau différent de celui du système Cloud Volumes ONTAP.

Vous pouvez configurer l'export policy lorsque vous connectez un environnement de travail à un cluster Kubernetes et en modifiant un volume existant.

Cloud Manager 3.6.1 (4 décembre 2018)

Cloud Manager 3.6.1 inclut de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Prise en charge d&.html#8217;Cloud Volumes ONTAP 9.5 dans Azure">https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/Prise en charge d&.html#8217;Cloud Volumes ONTAP 9.5 dans Azure</a>
- Comptes fournisseurs cloud

- Améliorations apportées au rapport sur les coûts AWS
- Prise en charge des nouvelles régions Azure

Prise en charge d'Cloud Volumes ONTAP 9.5 dans Azure

Cloud Manager prend désormais en charge Cloud Volumes ONTAP 9.5 dans Microsoft Azure, avec un aperçu des paires haute disponibilité. Vous pouvez demander une licence de présentation pour une paire Azure HA en nous contactant à l'adresse ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com.

Pour plus d'informations sur la version 9.5, consultez le "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP 9.5".

Nouvelles autorisations Azure requises pour Cloud Volumes ONTAP 9.5

Cloud Manager requiert de nouvelles autorisations Azure pour ses principales fonctionnalités de la version Cloud Volumes ONTAP 9.5. Pour vous assurer que Cloud Manager peut déployer et gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP 9.5, il est conseillé de mettre à jour votre politique Cloud Manager en ajoutant les autorisations suivantes :

```
"Microsoft.Network/loadBalancers/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/write",
"Microsoft.Network/loadBalancers/delete",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",
"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action"
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
"Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",
"Microsoft.Web/sites/*"
"Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
"Microsoft.Storage/usages/read",
```

Vous trouverez la liste complète des autorisations requises dans le "Dernières règles Azure pour Cloud Manager".

"Découvrez comment Cloud Manager utilise ces autorisations".

Comptes fournisseurs cloud

Il est désormais plus simple de gérer plusieurs comptes AWS et Azure dans Cloud Manager via Cloud Provider Accounts.

Dans les versions précédentes, vous aviez besoin de spécifier les autorisations de fournisseur de cloud pour chaque compte utilisateur Cloud Manager. Les autorisations sont désormais gérées au niveau du système Cloud Manager à l'aide de Cloud Provider Accounts.



Lorsque vous créez un nouvel environnement de travail, il vous suffit de sélectionner le compte dans lequel vous voulez déployer le système Cloud Volumes ONTAP :

Lorsque vous passez à la version 3.6.1, Cloud Manager crée automatiquement des comptes fournisseurs de services cloud pour vous, en fonction de votre configuration actuelle. Si vous avez des scripts, la rétrocompatibilité est en place, aucune interruption.

- "Découvrez comment fonctionnent les comptes et les autorisations des fournisseurs de services clouds"
- "Découvrez comment configurer et ajouter des comptes de fournisseurs de services clouds à Cloud Manager"

Améliorations apportées au rapport sur les coûts AWS

Le rapport sur les coûts d'AWS fournit maintenant plus d'informations et est plus facile à configurer.

- Ce rapport identifie les coûts mensuels associés aux ressources en cours d'exécution de Cloud Volumes ONTAP dans AWS. Vous pouvez afficher les coûts mensuels pour le calcul, le stockage EBS (y compris les snapshots EBS), le stockage S3 et le transfert des données.
- Le rapport présente les économies réalisables avec le Tiering des données inactives vers S3.
- Nous avons également simplifié la façon dont Cloud Manager obtient les données de coût sur AWS.

  Cloud Manager n'a plus besoin d'accéder aux rapports de facturation que vous stockez dans un compartiment S3. Cloud Manager utilise plutôt l'API de l'explorateur de coûts. Il vous suffit de vous assurer que la politique IAM qui fournit les autorisations à Cloud Manager inclut les actions suivantes :

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

Ces actions sont incluses dans la dernière "Politique fournie par NetApp". Les nouveaux systèmes déployés à partir de NetApp Cloud Central incluent automatiquement ces autorisations.



Prise en charge des nouvelles régions Azure

Vous pouvez désormais déployer Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP dans la région France Central.

Cloud Manager 3.6 (4 novembre 2018)

Cloud Manager 3.6 inclut une nouvelle fonctionnalité.

Utilisation de Cloud Volumes ONTAP en tant que stockage persistant pour un cluster Kubernetes

Cloud Manager peut désormais automatiser le déploiement de "NetApp Trident" Sur un seul cluster Kubernetes, vous pouvez utiliser Cloud Volumes ONTAP comme stockage persistant pour les conteneurs. Les utilisateurs peuvent ensuite demander et gérer des volumes persistants à l'aide d'interfaces et de constructions natives Kubernetes, tout en tirant parti des fonctionnalités avancées de gestion des données d'ONTAP, sans en connaître l'existence.

"Découvrez comment connecter des systèmes Cloud Volumes ONTAP à un cluster Kubernetes"

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Cette version de Cloud Manager ne présente aucun problème connu.

Vous trouverez les problèmes connus relatifs à Cloud Volumes ONTAP dans le "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP" Et pour les logiciels ONTAP en général dans le "Notes de version de ONTAP".

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Cloud Manager ne prend pas en charge les volumes FlexGroup

Cloud Volumes ONTAP prend en charge les volumes FlexGroup, mais pas Cloud Manager. Si vous créez un volume FlexGroup depuis System Manager ou depuis l'interface de ligne de commandes, définissez le mode de gestion de la capacité de Cloud Manager sur Manuel. Le mode automatique peut ne pas fonctionner correctement avec les volumes FlexGroup.

Active Directory n'est pas pris en charge par défaut avec les nouvelles installations de Cloud Manager

À partir de la version 3.4, les nouvelles installations de Cloud Manager ne prennent pas en charge l'authentification Active Directory de votre entreprise pour la gestion des utilisateurs. Si nécessaire, NetApp peut vous aider à configurer Active Directory avec Cloud Manager. Cliquez sur l'icône Chat dans le coin inférieur droit de Cloud Manager pour obtenir de l'aide.

Limites de la région AWS GovCloud (US)

- Cloud Manager doit être déployé dans la région AWS GovCloud (US) si vous souhaitez lancer des instances Cloud Volumes ONTAP dans la région AWS GovCloud (US).
- Lorsqu'il est déployé dans la région AWS GovCloud (US), Cloud Manager ne peut pas détecter les clusters ONTAP dans une configuration NetApp Private Storage pour Microsoft Azure ou dans une configuration NetApp Private Storage pour SoftLayer.

Limites de la vue 3D

- La vue en volume n'est pas prise en charge dans la région AWS GovCloud (États-Unis), dans l'environnement AWS Commercial Cloud Services et dans Microsoft Azure.
- La vue Volume vous permet de créer des volumes NFS uniquement.
- Cloud Manager ne lance pas les instances Cloud Volumes ONTAP BYOL dans Volume View.

Cloud Manager ne configure pas les volumes iSCSI

Lorsque vous créez un volume dans Cloud Manager à l'aide de Storage System View, vous pouvez choisir le protocole NFS ou CIFS. Vous devez utiliser OnCommand System Manager pour créer un volume pour iSCSI.

Limitation de la machine virtuelle de stockage (SVM)

Cloud Volumes ONTAP prend en charge un SVM de service de données et un ou plusieurs SVM utilisés pour la reprise après incident.

Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l'orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas en charge les tâches liées au stockage sur des SVM supplémentaires. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.