Management Von Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/occm37/task_updating_cloud_manager.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Management Von Cloud Manager . . . 1
Cloud Manager wird aktualisiert . . . 1
Managen von Workspaces und Benutzern im Cloud Central Konto . . . 2
Entfernen von Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebungen . . . 5
Konfigurieren von Cloud Manager für die Verwendung eines Proxyservers . . . 6
Erneuerung des Cloud Manager HTTPS-Zertifikats . . . 7
Cloud Manager Wird Wiederhergestellt . . . 7
Cloud Manager wird deinstalliert . . . 8

Management Von Cloud Manager

Cloud Manager wird aktualisiert

Sie können Cloud Manager auf die neueste Version oder mit einem Patch aktualisieren, den Sie von NetApp Mitarbeitern erhalten haben.

Aktivieren automatischer Updates

Cloud Manager kann sich automatisch aktualisieren, wenn eine neue Version verfügbar ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die neueste Version ausgeführt wird.

Über diese Aufgabe

Cloud Manager wird automatisch um 24:00 Uhr aktualisiert, wenn keine Vorgänge ausgeführt werden.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der Cloud Manager-Konsole auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie **Cloud Manager-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter Automatische Cloud Manager-Updates und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Aktualisierung von Cloud Manager auf die neueste Version

Sie sollten die automatischen Updates für Cloud Manager aktivieren, aber Sie können jederzeit eine manuelle Aktualisierung direkt über die Webkonsole durchführen. Cloud Manager bezieht das Software-Update von einem NetApp S3-Bucket in AWS.

Bevor Sie beginnen

Sie sollten die Prüfung durchgeführt haben "Neuerungen in dieser Version" Um neue Anforderungen und Änderungen im Support zu ermitteln.

Über diese Aufgabe

Das Softwareupdate dauert einige Minuten. Cloud Manager ist während des Updates nicht verfügbar.

Schritte

1. Prüfen Sie, ob eine neue Version verfügbar ist, indem Sie in der unteren rechten Ecke der Konsole nachsehen:



2. Wenn eine neue Version verfügbar ist, klicken Sie auf **Timeline**, um festzustellen, ob Aufgaben ausgeführt werden.

   Wenn Aufgaben ausgeführt werden, warten Sie, bis sie abgeschlossen sind, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

3. Klicken Sie rechts unten auf der Konsole auf **Neue Version verfügbar**.
4. Klicken Sie auf der Seite Cloud Manager Software Update neben der gewünschten Version auf **Update**.

5. Füllen Sie das Bestätigungsdialogfeld aus und klicken Sie dann auf **OK**.

Ergebnis

Cloud Manager startet den Update-Prozess. Sie können sich nach einigen Minuten bei der Konsole anmelden.

Aktualisierung von Cloud Manager mit einem Patch

Wenn NetApp einen Patch gemeinsam mit Ihnen verwendet, können Sie Cloud Manager direkt über die Cloud Manager Webkonsole mit dem bereitgestellten Patch aktualisieren.

Über diese Aufgabe

Das Patch-Update dauert in der Regel einige Minuten. Cloud Manager ist während des Updates nicht verfügbar.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der Cloud Manager-Konsole auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie **Software-Update**.

2. Klicken Sie auf den Link, um Cloud Manager mit dem bereitgestellten Patch zu aktualisieren.

3. Füllen Sie das Bestätigungsdialogfeld aus und klicken Sie dann auf **OK**.
4. Wählen Sie den bereitgestellten Patch aus.

Ergebnis

Cloud Manager wendet den Patch an. Sie können sich nach einigen Minuten bei der Konsole anmelden.

Managen von Workspaces und Benutzern im Cloud Central Konto

"Nach der ersten Einrichtung", Möglicherweise müssen Sie später Benutzer, Arbeitsbereiche und Service Connectors verwalten.

"Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Cloud Central-Accounts".

Benutzer hinzufügen

Cloud Central Benutzer werden mit dem Cloud Central Konto verknüpft, damit diese Arbeitsumgebungen in Cloud Manager erstellen und verwalten können.

Schritte

1. Wenn der Benutzer dies noch nicht getan hat, bitten Sie den Benutzer, zu wechseln "NetApp Cloud

Central" Und erstellen Sie ein Konto.

2. Klicken Sie in Cloud Manager auf **Kontoeinstellungen**.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Benutzer auf **Benutzer verknüpfen**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, und wählen Sie eine Rolle für den Benutzer aus:
   - **Account Admin**: Kann jede Aktion in Cloud Manager ausführen.
   - **Workspace Admin**: Kann Ressourcen in zugewiesenen Workspaces erstellen und verwalten.
5. Wenn Sie Workspace Admin ausgewählt haben, wählen Sie eine oder mehrere Arbeitsbereiche aus, die diesem Benutzer zugeordnet werden sollen.



6. Klicken Sie Auf * Benutzer Verknüpfen*.

Ergebnis

Der Benutzer sollte eine E-Mail von NetApp Cloud Central mit dem Titel „Account Association“ erhalten. Die E-Mail enthält die für den Zugriff auf Cloud Manager erforderlichen Informationen.

Ergebnis

Der Benutzer sollte eine E-Mail von NetApp Cloud Central mit dem Titel „Account Association“ erhalten. Die E-

Mail enthält die für den Zugriff auf Cloud Manager erforderlichen Informationen.

Benutzer werden entfernt

Die Trennung der Verknüpfung eines Benutzers wird dadurch erschwert, dass er nicht mehr auf die Ressourcen eines Cloud Central Kontos zugreifen kann.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Kontoeinstellungen**.
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenü in der Zeile, die dem Benutzer entspricht.



3. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Benutzer entzuordnen** und klicken Sie zur Bestätigung auf **Mitarbeiter nicht zuordnen**.

Ergebnis

Der Benutzer kann nicht mehr auf die Ressourcen in diesem Cloud Central Konto zugreifen.

Arbeitsbereiche eines Arbeitsbereichs-Administrators verwalten

Sie können Workspace-Administratoren jederzeit mit Arbeitsbereichen verknüpfen und sie ablösen. Durch die Verknüpfung des Benutzers können die Arbeitsumgebungen in diesem Arbeitsbereich erstellt und angezeigt werden.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Kontoeinstellungen**.
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenü in der Zeile, die dem Benutzer entspricht.



3. Klicken Sie Auf **Arbeitsbereiche Verwalten**.
4. Wählen Sie die Arbeitsbereiche aus, die dem Benutzer zugeordnet werden sollen, und klicken Sie auf **Anwenden**.

Ergebnis

Der Benutzer kann jetzt über Cloud Manager auf diese Arbeitsbereiche zugreifen, solange der Service Connector auch mit den Arbeitsbereichen verknüpft war.

Arbeitsbereiche verwalten

Verwalten Sie Ihre Arbeitsbereiche, indem Sie sie erstellen, umbenennen und löschen. Beachten Sie, dass Sie einen Arbeitsbereich nicht löschen können, wenn er Ressourcen enthält. Er muss leer sein.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Kontoeinstellungen**.
2. Klicken Sie Auf **Arbeitsbereiche**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    - Klicken Sie auf **Neuen Arbeitsbereich hinzufügen**, um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen.
    - Klicken Sie auf **Umbenennen**, um den Arbeitsbereich umzubenennen.
    - Klicken Sie auf **Löschen**, um den Arbeitsbereich zu löschen.

Verwalten der Arbeitsbereiche eines Service Connectors

Sie müssen den Service Connector mit Arbeitsbereichen verknüpfen, damit Workspace-Administratoren über Cloud Manager auf diese Arbeitsbereiche zugreifen können.

Wenn Sie nur Kontoadministratoren haben, ist es nicht erforderlich, den Service Connector mit Arbeitsbereichen zu verknüpfen. Account-Administratoren haben standardmäßig die Möglichkeit, auf alle Workspaces in Cloud Manager zuzugreifen.

"Erfahren Sie mehr über Benutzer, Arbeitsbereiche und Serviceanschlüsse".

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Kontoeinstellungen**.
2. Klicken Sie Auf **Service Connector**.
3. Klicken Sie auf **Arbeitsbereiche verwalten** für den Service-Anschluss, den Sie verknüpfen möchten.
4. Wählen Sie die Arbeitsbereiche aus, die mit dem Service Connector verknüpft werden sollen, und klicken Sie auf **Anwenden**.

Entfernen von Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebungen

Der Kontoadministrator kann eine Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung entfernen, in der sie auf ein anderes System verschoben oder Fehler bei der Erkennung behoben werden.

Über diese Aufgabe

Durch das Entfernen einer Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung wird sie aus Cloud Manager entfernt. Das Cloud Volumes ONTAP System wird nicht gelöscht. Sie können die Arbeitsumgebung später neu entdecken.

Durch das Entfernen einer Arbeitsumgebung aus Cloud Manager können Sie Folgendes tun:

- In einem anderen Arbeitsbereich neu entdecken
- Entdecken Sie es von einem anderen Cloud Manager-System neu
- Entdecken Sie es erneut, wenn Sie während der ersten Erkennung Probleme hatten

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der Cloud Manager-Konsole auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie **Tools**.

2. Klicken Sie auf der Seite Extras auf **Starten**.
3. Wählen Sie die Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung aus, die Sie entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf der Seite „Prüfen und genehmigen“ auf **Los**.

Ergebnis

Cloud Manager entfernt die Arbeitsumgebung. Benutzer können diese Arbeitsumgebung jederzeit über die Seite Arbeitsumgebungen neu entdecken.

Konfigurieren von Cloud Manager für die Verwendung eines Proxyservers

Wenn Sie Cloud Manager zum ersten Mal implementieren, werden Sie aufgefordert, einen Proxyserver einzugeben, wenn das System nicht über einen Internetzugang verfügt. Sie können den Proxy auch manuell unter den Einstellungen von Cloud Manager eingeben und ändern.

Über diese Aufgabe

Wenn Ihre Unternehmensrichtlinien vorschreiben, dass Sie einen Proxyserver für die gesamte HTTP-Kommunikation mit dem Internet verwenden, müssen Sie Cloud Manager so konfigurieren, dass dieser Proxyserver verwendet wird. Der Proxyserver kann sich in der Cloud oder im Netzwerk befinden.

Wenn Sie Cloud Manager für die Verwendung eines Proxy-Servers konfigurieren, verwenden Cloud Manager, Cloud Volumes ONTAP und der HA-Vermittler den Proxy-Server.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der Cloud Manager-Konsole auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie **Cloud Manager-Einstellungen**.



2. Geben Sie unter HTTP Proxy den Server mithilfe der Syntax ein <a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a>Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort an, wenn eine grundlegende Authentifizierung für den Server erforderlich ist, und klicken Sie dann auf <strong>Speichern</strong>.

> Cloud Manager unterstützt keine Kennwörter, die das Zeichen @ enthalten.

Ergebnis

Nachdem Sie den Proxyserver angegeben haben, werden neue Cloud Volumes ONTAP Systeme automatisch so konfiguriert, dass sie den Proxyserver beim Senden von AutoSupport Nachrichten verwenden. Wenn Sie den Proxyserver nicht angeben, bevor Benutzer Cloud Volumes ONTAP Systeme erstellen, müssen sie den Proxyserver mithilfe von System Manager manuell in den AutoSupport-Optionen für jedes System festlegen.

Erneuerung des Cloud Manager HTTPS-Zertifikats

Sie sollten das HTTPS-Zertifikat von Cloud Manager vor dessen Ablauf erneuern, um einen sicheren Zugriff auf die Cloud Manager-Webkonsole zu gewährleisten. Wenn Sie das Zertifikat nicht vor Ablauf erneuern, wird eine Warnung angezeigt, wenn Benutzer über HTTPS auf die Webkonsole zugreifen.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der Cloud Manager-Konsole auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie **HTTPS-Setup**.

   Details zum Cloud Manager-Zertifikat werden angezeigt, einschließlich des Ablaufdatums.

2. Klicken Sie auf **HTTPS-Zertifikat erneuern** und befolgen Sie die Schritte, um eine CSR zu erstellen oder Ihr eigenes CA-signiertes Zertifikat zu installieren.

Ergebnis

Cloud Manager verwendet das neue CA-signierte Zertifikat, um sicheren HTTPS-Zugriff zu ermöglichen.

Cloud Manager Wird Wiederhergestellt

Ihr "NetApp Cloud Central Konto" Einfache Wiederherstellung einer Cloud Manager-Konfiguration Das Konto ist ein Dienst, der in Cloud Central ausgeführt wird, sodass die Benutzer, Arbeitsbereiche und Serviceanschlüsse, die Sie dem Konto zugeordnet haben, stets zugänglich sind. Auch wenn Ihr Cloud Manager System versehentlich gelöscht wurde.

> Ab Version 3.7.1 unterstützt Cloud Manager nicht mehr das Herunterladen eines Backups und das Wiederherstellen der Konfiguration. Führen Sie diese Schritte aus, um Cloud Manager wiederherzustellen.

Schritte

1. Implementieren Sie ein neues Cloud Manager System in Ihrem bestehenden Cloud Central Konto.

   "Implementierungsoptionen"

2. Fügen Sie Ihre Cloud-Provider-Konten und NetApp Support Site Konten zu Cloud Manager hinzu.

   Mit diesem Schritt ist Cloud Manager einsatzbereit, und Sie können weitere Cloud Volumes ONTAP Systeme bei Ihrem Cloud-Provider erstellen.

   Um ein bestehendes Cloud Volumes ONTAP System zu implementieren, das in diesem neuen Cloud Manager System ermittelt werden soll, müssen Sie diesen Schritt unbedingt durchführen. Cloud Manager benötigt für die ordnungsgemäße Erkennung und das Management von Cloud Volumes ONTAP die AWS Schlüssel.

- "Hinzufügen von AWS Konten zu Cloud Manager"
- "Hinzufügen von Azure-Konten zu Cloud Manager"
- "Hinzufügen von NetApp Support Site Konten zu Cloud Manager"

3. Entdecken Sie Ihre Arbeitsumgebungen neu: Cloud Volumes ONTAP-Systeme, On-Premises-Cluster und NetApp Private Storage for Cloud-Konfigurationen.
   - "Hinzufügen vorhandener Cloud Volumes ONTAP Systeme zu Cloud Manager"
   - "Erkennung von ONTAP Clustern"

Ergebnis

Ihre Cloud Manager Konfiguration ist jetzt mit Ihren Accounts, Einstellungen und Arbeitsumgebungen wiederhergestellt.

Cloud Manager wird deinstalliert

Cloud Manager enthält ein Deinstallationsskript, mit dem Sie die Software deinstallieren können, um Probleme zu beheben oder die Software dauerhaft vom Host zu entfernen.

Schritte

1. Führen Sie auf dem Linux-Host das Deinstallationsskript aus:

   /opt/Application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [Silent]

   Silent führt das Skript aus, ohne dass Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.