ファイルサービス用のボリュームをプロビジョニングしてください

Cloud Manager 3.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_manage_anf.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファイルサービス用のボリュームをプロビジョニングしてください 1
Azure NetApp Files のボリュームの管理 1
Cloud Volumes Service for AWS を管理する 5

ファイルサービス用のボリュームをプロビジョニングしてください

Azure NetApp Files のボリュームの管理

の NFS ボリュームを表示および作成します "Azure NetApp Files の特長" Cloud Manager から直接削除できます。

構成をセットアップする

Azure NetApp Files 用のボリュームを Cloud Manager から管理するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

1. Azure NetApp Files をセットアップするには、 Azure ポータルで次の手順を実行する必要があります。
   - "Azure NetApp Files に登録します"
   - "ネットアップアカウントを作成します"
   - "容量プールをセットアップする"
   - "サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"
2. Cloud Manager は次のように設定する必要があります。
   - Azure NetApp Files をセットアップしたアカウントで、 Cloud Manager が Azure で実行されている必要があります。
   - Cloud Manager 仮想マシンは、を通じて権限を受け取る必要があります "管理された ID"。

     Cloud Central から Cloud Manager を導入した場合は、すべての設定が完了します。Cloud Central は、システムによって割り当てられた管理対象 ID を Cloud Manager 仮想マシンで自動的に有効にします。

   Azure Marketplace から Cloud Manager を導入した場合は、これに準拠する必要があります "管理 ID を有効にする手順"。

   - Cloud Manager 仮想マシンに割り当てられる Azure ロールに、最新のに記載されている権限が含まれている必要があります "Azure 向け Cloud Manager ポリシー"：

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

構成のセットアップが完了すると、 Cloud Manager の作業環境のページに Azure NetApp Files が自動的に表示されます。

ボリュームの作成

Cloud Manager では、 Azure NetApp Files 用の NFSv3 ボリュームを作成できます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. [新しいボリュームの追加] をクリックします。
3. 「 * アカウント情報 * 」ページで、ボリュームに関する基本的な詳細を入力します。
   a. Azure サブスクリプションと Azure NetApp Files アカウントを選択します。
   b. ボリュームの名前を入力します。
   c. 容量プールを選択し、ボリュームに割り当てられている論理ストレージの量であるクォータを指定します。



4. [場所とエクスポートポリシー *] ページに次の情報を入力します。
   a. VNet とサブネットを選択します。
   b. ボリュームへのアクセスを制御するエクスポートポリシーを設定します。



ページのスクリーンショット"]

5. [Go*] をクリックします。

ボリュームのマウントパスを取得しています

Linux マシンにボリュームをマウントできるように、ボリュームのマウントパスをコピーします。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせて、メニューをクリックします。



3. マウントコマンド * をクリックします。

4. マウントパスをコピーし、コピーしたテキストを使用してボリュームを Linux マシンにマウントします。

ボリュームの削除

不要になったボリュームを削除します。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせて、メニューをクリックします。



3. [削除（ Delete ）] をクリックします。
4. ボリュームを削除することを確定します。

サポートを受ける

サービスに関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

Azure NetApp Files に関連したテクニカルサポートの問題については、 Azure ポータルを使用して Microsoft にサポートリクエストを記録してください。関連する Microsoft サブスクリプションを選択し、「ストレージ」の下の「 Azure NetApp Files * 」サービス名を選択します。マイクロソフトサポートリクエストの作成に必要な残りの情報を入力します。

Cloud Manager では、 AutoSupport のローカルダウンロードをサポートダッシュボード * メニューオプションで実行できます。この 7z ファイルには、 Azure NetApp Files アカウントへのインバウンドおよびアウトバウンド通信を表示する Azure デバッグファイルが含まれます。

制限

- Cloud Manager では SMB ボリュームはサポートされません。
- Cloud Manager では、容量プールやボリューム Snapshot を管理することはできません。
- ボリュームは、初期サイズと単一のエクスポートポリシーで作成できます。ボリュームの編集は、 Azure ポータルの Azure NetApp Files インターフェイスから実行する必要があります。
- Cloud Manager は、 Azure NetApp Files との間のデータレプリケーションをサポートしていません。

関連リンク

- "NetApp Cloud Central ： Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files のドキュメント"

Cloud Volumes Service for AWS を管理する

Cloud Manager を使用すると、で NFS Cloud Volume を検出できます "Cloud Volumes Service for AWS" サブスクリプション。検出後、 NFS Cloud Volume を Cloud Manager から直接追加することができます。

> Cloud Volumes Service for AWS では、 Cloud Manager で SMB ボリュームやデュアルプロトコルボリュームを使用することはできません。

始める前に

- Cloud Manager Cloud Volumes Service で、 AWS サブスクリプションに対する _existing_aws を検出できます。を参照してください "『 NetApp Cloud Volumes Service for AWS Account Setup Guide 』を参照してください" 月額プランをまだ設定していない場合は、

  Cloud Manager でリージョンを検出するには、リージョンごとに次のセットアッププロセスを実行し、Cloud Volumes Service から最初のボリュームをプロビジョニングする必要があります。

- Cloud Manager に提供するためには、 Cloud Volumes API のキーとシークレットキーを取得する必要があります。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。

Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを検出しています

最初に、 AWS リージョンの Cloud Volume を検出する必要があります。追加のリージョンはあとで検出できます。

手順

1. 作業環境ページで、 * 検出 * をクリックします。
2. Cloud Volumes Service for AWS * を選択します。



3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。
   a. Cloud Volume が配置されている AWS リージョンを選択します。
   b. Cloud Volume の API キーとシークレットキーを入力します。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。
   c. [Go*] をクリックします。



これで、 Cloud Manager の作業環境のページに Cloud Volumes Service for AWS の設定が表示されます。

追加のリージョンを検出する

追加のリージョンに Cloud Volume がある場合は、各リージョンを検出する必要があります。

手順

1. 作業環境ページで、作業環境を選択します（ダブルクリックして開かないでください）。
2. 右ペインで、 * 別の地域で Cloud Volumes Service を検出 * をクリックします。

3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。
   a. Cloud Volume が配置されている AWS リージョンを選択します。
   b. Cloud Volume の API キーとシークレットキーを入力します。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。
   c. [Go*] をクリックします。

Cloud Manager によって、選択したリージョン内の Cloud Volume に関する情報が検出されます。

Cloud Volume を作成しています

Cloud Manager で NFSv3 Cloud Volume を作成できます。Cloud Volume は、初期サイズと単一のエクスポートポリシーでのみ作成できます。ボリュームの編集は、クラウドボリュームサービスのユーザインターフェイスから実行する必要があります。

1. 作業環境を開きます。
2. [新しいボリュームの追加] をクリックします。
3. ボリュームの詳細を入力します。
   a. ボリュームの名前を入力します。
   b. 100GiB ~ 90,000GiB の範囲でサイズを指定します（ 88 TiB に相当）。

      Cloud Manager ではボリュームが GiB 単位で表示され、 Cloud Volumes Service では GB 単位で表示されます。

   c. サービスレベルとして、 Standard 、 Premium 、または Extreme を指定します。

      "これらのサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

   d. リージョンを選択します。Cloud Manager によって検出されたリージョン内にボリュームを作成できます。
   e. IP アドレスまたは Classless Inter-Domain Routing （ CIDR ）を指定して、クライアントアクセスを制限します。



4. [Go*] をクリックします。

Cloud Volume を削除しています

不要になった Cloud Volume を削除します。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせて、メニューをクリックします。[削除（ Delete ）] をクリックします。



3. ボリュームを削除することを確定します。

サポートを受ける

サービスに関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

クラウドボリュームに関連するテクニカルサポートの問題については、 Cloud Volumes Service ユーザーインタフェースの「サポート」タブにある 20 桁の「 930 」シリアル番号を使用してください。このサポート ID は、 Web チケットを開くとき、またはサポートに電話するときに使用します。Cloud Volumes Service のシリアル番号は、必ず Cloud Volumes Service のユーザインターフェイスから有効にしてください。 "ここでは、これらの手順について説明します"。

制限

- Cloud Manager では、 SMB またはデュアルプロトコルのボリュームはサポートされません。
- Cloud Volume は、初期サイズと単一のエクスポートポリシーでのみ作成できます。ボリュームの編集は、クラウドボリュームサービスのユーザインターフェイスから実行する必要があります。
- Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションとの間のデータレプリケーションはサポートされていません。
- Cloud Manager から Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを削除することはできません。Cloud Manager からリージョンを検出する場合、料金は発生しません。

関連リンク

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service for AWS"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS のドキュメント"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。