在有 Linux 主机上安装 Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
September 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_installing_linux.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在□有 Linux 主机上安装 Cloud Manager 1

在□有 Linux 主机上安装 Cloud Manager

最常□的 Cloud Manager 部署方式是从 Cloud Central 或云提供商的市□。但是，□可以□□在网□或云中的□有 Linux 主机上下□并安装 Cloud Manager □件。

> □可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager，但不能在内部网□中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP，必□在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

□始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装 Cloud Manager 期□□□存□□以更新所需的第三方□件。
- 在安装□程中， Cloud Manager 安装程序会□□多个 URL 。□必□□保允□□些端点□行出站 Internet □□。□参□ "云管理器的网□要求"。

□于此任□

- 安装 Cloud Manager 不需要 root □限。
- Cloud Manager 将安装 AWS 命令行工具（ AWSCLI ）以□用 NetApp 支持的恢□□程。

  如果□收到安装 AWSCLI 失□的消息，□可以安全地忽略□消息。如果没有□些工具、 Cloud Manager 可以成功□行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Cloud Manager 将自□更新自身。

□□

1. □看网□要求：
   - "云管理器的网□要求"
   - "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
   - "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
   - "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
2. □□看 "云管理器主机要求"。
3. 从下□□件 "NetApp 支持站点"，然后将其□制到 Linux 主机。

   有□在 AWS 中将文件□接和□制到 EC2 □例的□助，□参□ "AWS 文□：使用 SSH □接到 Linux □例"。

4. 分配□行脚本的□限。
   - 示例 *

```
chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
. □行安装脚本：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

silent □行安装□不提示□提供信息。

如果 Cloud Manager 主机位于代理服□器之后，□需要 *proxy* 。

proxyport 是代理服□器的端口。

proxyuser 是代理服□器的用□名，前提是需要□行基本身□□□。

proxywd 是□指定的用□名的密□。

5. 除非指定了 silent 参数，否□□□入 * 。 Y* □□□行脚本，然后在出□提示□□入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、□必□□保用□可以从□程主机□□ Cloud Manager Web 控制台：

   - 修改安全□以允□通□端口□行入站□接。
   - 在□入 Cloud Manager Web 控制台的 URL □指定端口。

     □在已安装 Cloud Manager 。在安装□束□、如果指定了代理服□器、□ Cloud Manager Service (OCCM) 会重新□□□次。

6. 打□ Web □□器并□入以下 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ， □用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于 Cloud Manager 主机的配置。例如，如果云管理器位于公共云中而没有公共 IP 地址，□必□从□接到云管理器主机的主机中□入私有 IP 地址。

   如果更改了默□ HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，□需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改□ 8443 ， □□□入 https://*ipaddress*:8443[]

7. □在 NetApp Cloud Central 上注册或登□。
8. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□置□限，以便 Cloud Manager 可以在□的云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP ：

- AWS "□置 AWS □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "□置 Azure □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ：□置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。
  a. "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。
  b. "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。
  c. "将此服□□□与 Cloud Manager VM □□"。
  d. 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.