文件服配置卷

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_manage_anf.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□文件服□配置卷 1
管理 Azure NetApp Files 的卷 1
管理□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 4

□文件服□配置卷

管理 Azure NetApp Files 的卷

□看并□建 NFS 卷 "Azure NetApp Files" 直接从 Cloud Manager □□。

□置配置

□的配置需要□足一些要求，然后才能从 Cloud Manager 管理 Azure NetApp Files 的卷。

1. 必□在 Azure □□中完成以下操作来□置 Azure NetApp Files ：
   - "注册 Azure NetApp Files"
   - "□建 NetApp □□"
   - "□置容量池"
   - "将子网委派□ Azure NetApp Files"
2. Cloud Manager 必□按如下方式□置：
   - Cloud Manager 必□在□置了 Azure NetApp Files 的□□中的 Azure 中□行。
   - Cloud Manager 虚□机必□通□接收□限 "托管身□"。

     如果□从 Cloud Central 部署了 Cloud Manager， □一切准□就□。Cloud Central 会自□在 Cloud Manager 虚□机上□用系□分配的托管身□。

   如果□从 Azure Marketplace 部署了 Cloud Manager， □□遵循此操作 "□用托管身□的□明"。

   - 分配□ Cloud Manager 虚□机的 Azure 角色必□包含最新列出的□限 "□用于 Azure 的 Cloud Manager 策略"：

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

□置配置后， Cloud Manager 会自□在 " 工作□境 " □面上□示 Azure NetApp Files ：

正在□建卷

□可以使用 Cloud Manager □ Azure NetApp Files □建 NFSv3 卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ * 添加新卷 * 。
3. 在 * □□信息 * □面中□入有□卷的基本□□信息：
   a. □□ Azure □□和 Azure NetApp Files □□。
   b. □入卷的名称。
   c. □□一个容量池并指定一个配□，即分配□卷的□□存□容量。



4. 填写 * 位置和□出策略 * □面：
   a. □□一个 vNet 和子网。
   b. 配置□出策略以控制□卷的□□。



5. □□ * □行 * 。

□取卷的挂□路径

□制卷的挂□路径，以便将卷挂□到 Linux □算机。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□菜□。



3. □□ * 挂□命令 * 。

4. □制挂□路径并使用□制的文本将卷挂□到 Linux □算机。

□除卷

□除不再需要的卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□菜□。



3. □□ * □除 * 。
4. □□要□除此卷。

□取□助

有□一般服□□□，□使用 Cloud Manager 聊天工具。

□于与 Azure NetApp Files 相□的技□支持□□，□使用 Azure □□将支持□求□□到 Microsoft 。□□□□的 Azure NetApp Files □□，然后在 * 存□ * 下□□ * Microsoft * 服□名称。 * 提供□建 支持□求所需的其余信息。

Cloud Manager 在 * 支持信息板 * 菜□□□下提供本地 AutoSupport 下□。此 7z 文件包含一个 Azure □□文件，用于□示与 Azure NetApp Files □□的入站和出站通信。

限制

- Cloud Manager 不支持 SMB 卷。
- Cloud Manager 不支持□管理容量池或卷快照。
- □可以□建具有初始大小和□个□出策略的卷。必□从 Azure □□中的 Azure NetApp Files 界面□□卷。
- Cloud Manager 不支持与 Azure NetApp Files 之□的数据□制。

相□□接

- "NetApp 云中心： Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files 文□"

管理□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

□可以通□ Cloud Manager □□中的 NFS 云卷 "□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service" □

□。□□后，□可以直接从 Cloud Manager 添加其他 NFS 云卷。

> Cloud Manager 不支持使用 Cloud Volumes Service for AWS 的 SMB 或双□□卷。

□始之前

- 通□ Cloud Manager ，可以□□ *existent* Cloud Volumes Service for AWS □□。□参□ "《 NetApp Cloud Volumes Service for AWS □□□置指南》" 如果□尚未□置□□。

  □必□先□□个区域□行此□置□程，并从 Cloud Volumes Service 配置第一个卷，然后才能在 Cloud Manager 中□□□区域。

- □需要□取 Cloud Volumes API 密□和机密密□，才能将其提供□ Cloud Manager 。 "有□□明，□参□ Cloud Volumes Service for AWS 文□"。

□□ Cloud Volumes Service for AWS □□

要□始使用，□需要□□ AWS 区域中的云卷。□可以□后□□其他区域。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * □□ * 。
2. □□ * □用于 AWS* 的 Cloud Volumes Service 。



3. 提供有□ Cloud Volumes Service □□的信息：
   a. □□云卷所在的 AWS 区域。
   b. □入 Cloud Volumes API 密□和机密密□。 "有□□明，□参□ Cloud Volumes Service for AWS 文□"。
   c. □□ * □行 * 。



Cloud Manager □在□在 " 工作□境 " □面上□示□的 Cloud Volumes Service for AWS 配置。

□□其他区域

如果□在其他区域有云卷，□需要□□□个区域。

□□

1. 在 " 工作□境 " □面上，□□工作□境（但不要双□打□它）。
2. 在右□□格中，□□ * □□其他区域的 Cloud Volumes Service * 。

3. 提供有□ Cloud Volumes Service □□的信息：
   a. □□云卷所在的 AWS 区域。
   b. □入 Cloud Volumes API 密□和机密密□。 "有□□明，□参□ Cloud Volumes Service for AWS 文□"。
   c. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 可□□有□□定区域中的云卷的信息。

□建云卷

□可以使用 Cloud Manager □建 NFSv3 云卷。□只能□建具有初始大小和□个□出策略的云卷。必□从 Cloud Volume Service 用□界面□□卷。

1. 打□工作□境。
2. □□ * 添加新卷 * 。

3. □入有□卷的□□信息：
   a. □入卷的名称。
   b. 指定一个介于 100 GiB 到 90， 000 GiB □□内的大小（相当于 88 TiB ）。

      Cloud Manager 以 GiB □示卷，而 Cloud Volumes Service 以 GB □示卷。

   c. 指定服□□□：□准，高□或□速。

      "□□了解□些服□□□"。

   d. □□一个区域。□可以在 Cloud Manager □□的区域中□建卷。
   e. 通□指定 IP 地址或无□□域□路由（ CIDR ）来限制客□端□□。



4. □□ * □行 * 。

正在□除云卷

□除不再需要的云卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□菜□。□□ * □除 * 。



3. □□要□除此卷。

□取□助

有□一般服□□□，□使用 Cloud Manager 聊天工具。

□于与云卷相□的技□支持□□，□使用 Cloud Volumes Service 用□界面的 " 支持 " □□□中的 20 位 "930" 序列号。打□ Web 服□□或致□支持部□□，□使用此支持 ID 。□□必从 Cloud Volumes Service 用□界面激活 Cloud Volumes Service 序列号以□得支持。 "此□将介□□些□□"。

限制

- Cloud Manager 不支持 SMB 或双□□卷。
- □只能□建具有初始大小和□个□出策略的云卷。必□从 Cloud Volume Service 用□界面□□卷。
- Cloud Manager 不支持与 Cloud Volumes Service for AWS □□之□的数据□制。
- 不支持从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for AWS □□。从 Cloud Manager □□某个区域不收取任何□用。

相□□接

- "NetApp Cloud Central ：□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 文□"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.