클라우드에 백업

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38/concept_backup_to_cloud.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클라우드에 백업 1
클라우드 백업에 대해 자세히 알아보십시오 1
시작하십시오 4
Cloud Volumes ONTAP 및 사내 ONTAP 시스템의 백업 관리 19

클라우드에 백업

클라우드 백업에 대해 자세히 알아보십시오

클라우드 백업 은 ONTAP 및 사내 Cloud Volumes ONTAP 클러스터를 위한 애드온 서비스로, 클라우드 데이터를 보호하기 위한 백업 및 복원 기능과 장기적인 아카이브를 제공합니다. 백업은 거의 복구 또는 클론 복제에 사용되는 볼륨 Snapshot 복사본과 관계없이 클라우드 계정의 오브젝트 저장소에 저장됩니다.

클라우드 백업은 에서 제공합니다 "Cloud Backup Service".

> 모든 백업 및 복원 작업에 Cloud Manager를 사용해야 합니다. ONTAP 또는 클라우드 공급자로부터 직접 수행된 모든 작업으로 인해 지원되지 않는 구성이 발생합니다.

피처

- 데이터 볼륨의 독립 복사본을 클라우드의 저렴한 오브젝트 스토리지에 백업합니다.
- 사용 중인 AES-256비트 암호화 유휴 및 TLS 1.2 HTTPS 연결로 백업 데이터를 보호합니다.
- 클라우드에서 클라우드로, 사내 ONTAP 시스템에서 클라우드로 백업
- 단일 볼륨의 최대 1,019개 백업 지원
- 특정 시점에서 데이터 복원
- 데이터를 소스 시스템의 볼륨이나 다른 시스템으로 복구합니다.

지원되는 작업 환경 및 오브젝트 스토리지 공급자

클라우드 백업은 다음과 같은 작업 환경에서 지원됩니다.

- AWS의 Cloud Volumes ONTAP
- Azure의 Cloud Volumes ONTAP
- 온프레미스 ONTAP 클러스터

비용

Cloud Backup to Cloud는 BYOL(Bring Your Own License) 및 PAYGO(Pay As You Go)의 두 가지 가격 옵션으로 제공됩니다.

BYOL의 경우 NetApp의 요금을 지불하여 6개월 단위로 최대 용량의 백업 용량(예: 10GB(스토리지 효율성 이전)을 사용할 수 있으며, 오브젝트 스토리지 비용에 대한 클라우드 공급자의 비용을 지불해야 합니다. Cloud Manager 라이센스 페이지에 입력한 일련 번호를 받아 서비스를 활성화할 수 있습니다. 두 제한 중 하나에 도달하면 라이센스를 갱신해야 합니다. 을 참조하십시오 "Backup BYOL 라이센스 추가 및 업데이트". 백업 BYOL 라이센스는 와 관련된 모든 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 적용됩니다 "Cloud Central 계정".

PAYGO의 경우 클라우드 공급자에게 오브젝트 스토리지 비용을 지불하고 NetApp을 통해 백업 라이센스 비용을 지불해야 합니다. 라이센스 비용은 사용된 용량을 기준으로 함(스토리지 효율성 이전):

- AWS: "가격 세부 정보는 Cloud Manager Marketplace 오퍼링을 참조하십시오".
- Azure(Azure): "가격 세부 정보는 Cloud Manager Marketplace 오퍼링을 참조하십시오".

무료 평가판

30일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다. 평가판 사용 시 남은 무료 평가판 사용 일수에 대한 알림이 표시됩니다. 무료 평가판이 끝나면 백업이 생성되지 않습니다. 서비스를 계속 사용하려면 서비스에 가입하거나 라이센스를 구입해야 합니다.

서비스가 비활성화되면 백업이 삭제되지 않습니다. 백업을 삭제하지 않을 경우 클라우드 공급자가 백업 용량에 대한 오브젝트 스토리지 비용을 계속 청구합니다.

Backup to Cloud의 작동 방식

Cloud Volumes ONTAP 또는 사내 ONTAP 시스템에서 클라우드로 백업을 활성화하면 서비스가 데이터의 전체 백업을 수행합니다. 볼륨 스냅샷은 백업 이미지에 포함되지 않습니다. 초기 백업 후에는 모든 추가 백업이 증분 백업되므로 변경된 블록과 새 블록만 백업됩니다.

백업이 상주하는 위치입니다

백업 복사본은 Cloud Manager에서 클라우드 계정에 만드는 S3 버킷 또는 Azure Blob 컨테이너에 저장됩니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템의 경우 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 동일한 영역에 오브젝트 저장소가 생성됩니다. 온프레미스 ONTAP 시스템의 경우 서비스를 활성화할 때 지역을 식별합니다.

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템마다 오브젝트 저장소가 하나씩 있습니다. Cloud Manager에서 오브젝트 저장소의 이름은 NetApp-backup-_clusteruuid_입니다

이 오브젝트 저장소를 삭제하지 마십시오.

참고:

- AWS에서 Cloud Manager는 를 지원합니다 "Amazon S3 블록 공용 액세스 기능입니다" S3 버킷에서.
- Azure에서 Cloud Manager는 Blob 컨테이너용 스토리지 계정이 있는 새 리소스 그룹 또는 기존 리소스 그룹을 사용합니다.

지원되는 **S3** 스토리지 클래스

Amazon S3에서는 백업이 _Standard_storage 클래스에서 시작되고 30일 후에 _Standard - Infrequent Access_storage 클래스로 전환됩니다.

지원되는 **Azure Blob** 액세스 계층

Azure에서 각 백업은 _cold_access 계층과 연결됩니다.

백업 설정은 시스템 전체에 적용됩니다

Backup to Cloud를 활성화하면 시스템에서 식별한 모든 볼륨이 클라우드에 백업됩니다.

보존할 백업 스케줄 및 수는 시스템 레벨에서 정의됩니다. 백업 설정은 시스템의 모든 볼륨에 영향을 줍니다.

일정은 매일, 매주, 매월 또는 둘의 조합입니다

모든 볼륨의 일별 또는 주별 또는 월별 백업을 선택할 수 있습니다. 또한 3개월, 1년 및 7년 동안 백업 및 보존을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택할 수도 있습니다. 이러한 정책은 다음과 같습니다.

정책 이름	간격당 백업...			최대 백업
	* 매일 *	* 매주 *	* 매월 *	
Netapp3개월 보존	30	13	3	46
Netapp1YearRetention	30	13	12	55
Netapp7YearsRetention	30	53	84	167

범주 또는 간격에 대한 최대 백업 수에 도달하면 오래된 백업이 제거되므로 항상 최신 백업이 유지됩니다.

데이터 보호 볼륨의 백업 보존 기간은 소스 SnapMirror 관계에 정의된 보존 기간과 동일합니다. 원하는 경우 API를 사용하여 변경할 수 있습니다.

백업은 자정에 수행됩니다

- 매일 백업은 매일 자정 직후에 시작됩니다.
- 매주 백업은 일요일 아침 자정이 지난 직후에 시작됩니다.
- 매월 백업은 매월 첫 번째 자정 직후에 시작됩니다.

현재 사용자가 지정한 시간에 백업 작업을 예약할 수 없습니다.

백업 복사본은 **Cloud Central** 계정과 연결됩니다

백업 복사본은 와 연결됩니다 "Cloud Central 계정" Cloud Manager가 상주하는 위치

동일한 Cloud Central 계정에 여러 Cloud Manager 시스템이 있는 경우 각 Cloud Manager 시스템에 동일한 백업 목록이 표시됩니다. 여기에는 Cloud Volumes ONTAP와 연결된 백업 및 다른 Cloud Manager 시스템의 온프레미스 ONTAP 인스턴스가 포함됩니다.

BYOL 라이센스 고려사항

Backup to Cloud BYOL 라이센스를 사용하는 경우 Cloud Manager는 백업이 용량 제한에 도달하거나 라이센스 만료 날짜가 가까워지면 알려줍니다. 다음과 같은 알림을 받게 됩니다.

- 백업이 라이센스 용량의 80%에 도달한 경우 제한에 도달하면 다시 한 번 백업을 수행합니다
- 라이센스가 만료되기 30일 전에 라이센스가 만료되고 라이센스가 만료되면 다시 만료됩니다

Cloud Manager 인터페이스 오른쪽 아래에 있는 채팅 아이콘을 사용하여 알림을 받을 때 라이센스를 갱신하십시오.

라이센스가 만료되면 다음 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다.

- ONTAP 시스템에 사용 중인 계정에 Marketplace 계정이 있는 경우 백업 서비스가 계속 실행되지만 PAYGO 라이센스 모델로 이전됩니다. 클라우드 공급자가 오브젝트 스토리지 비용을, NetApp은 백업 라이센스 비용에 대해, 그리고 백업 시 사용 중인 용량에 대해 비용을 청구합니다.
- ONTAP 시스템에 사용 중인 계정에 마켓플레이스 계정이 없는 경우 백업 서비스가 계속 실행되지만 만료 메시지가

계속 표시됩니다.

BYOL 구독을 갱신하면 Cloud Manager는 NetApp에서 새 라이센스를 자동으로 가져와 설치합니다. Cloud Manager가 보안 인터넷 연결을 통해 라이센스 파일에 액세스할 수 없는 경우 직접 파일을 얻고 Cloud Manager에 수동으로 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Backup BYOL 라이센스 추가 및 업데이트".

PAYGO 라이센스로 전환된 시스템은 자동으로 BYOL 라이센스로 돌아갑니다. 라이센스 없이 실행 중이던 시스템은 경고 메시지 수신을 중지하고 라이센스가 만료된 동안 발생한 백업에 대해 비용이 청구됩니다.

지원되는 볼륨

Backup to Cloud는 읽기-쓰기 볼륨 및 데이터 보호(DP) 볼륨을 지원합니다.

FlexGroup 볼륨은 현재 지원되지 않습니다.

제한 사항

- 클라우드 백업을 사용하도록 설정한 경우 SnapLock 또는 사내 시스템에서 WORM 스토리지(Cloud Volumes ONTAP)가 지원되지 않습니다.
- 사내 ONTAP 시스템에서 백업할 때 클라우드 백업 제한:
  - 사내 클러스터에서 ONTAP 9.7P5 이상이 실행되고 있어야 합니다.
  - Cloud Manager는 Azure에 구축해야 합니다. 사내 Cloud Manager 구축에는 지원이 제공되지 않습니다.
  - 백업의 대상 위치는 Azure의 오브젝트 스토리지만 사용합니다.
  - 백업은 Azure에 구축된 Cloud Volumes ONTAP 시스템에만 복원할 수 있습니다. 백업을 사내 ONTAP 시스템이나 다른 클라우드 공급자를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템으로 복원할 수 없습니다.
- 데이터 보호(DP) 볼륨을 백업할 때 소스 볼륨의 SnapMirror 정책에 정의된 규칙은 허용된 Backup to Cloud 정책 이름 * 일 단위 *, * 주 * 또는 * 월 * 과 일치하는 레이블을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 DP 볼륨에 대한 백업이 실패합니다.
- Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 때 클라우드로 백업을 활성화하면 Cloud Manager에서 자동으로 리소스 그룹을 생성하고 이를 변경할 수 없습니다. 클라우드로 백업을 설정할 때 고유한 리소스 그룹을 선택하려면 * Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 * 클라우드로 백업 * 을 비활성화한 다음 클라우드로 백업 을 활성화하고 클라우드로 백업 설정 페이지에서 리소스 그룹을 선택합니다.
- Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 볼륨을 백업할 때 Cloud Manager 외부에서 생성한 볼륨은 자동으로 백업되지 않습니다.

  예를 들어, ONTAP CLI, ONTAP API 또는 System Manager에서 볼륨을 생성하는 경우 볼륨이 자동으로 백업되지 않습니다.

  이러한 볼륨을 백업하려면 Backup to Cloud를 비활성화한 다음 다시 활성화해야 합니다.

시작하십시오

Amazon S3에 데이터 백업

몇 가지 단계를 완료하여 Cloud Volumes ONTAP에서 Amazon S3로 데이터 백업을 시작하십시오.

빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

1 구성에 대한 지원을 확인합니다

- AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 9.6 이상을 실행하고 있습니다.
- 에 가입했습니다 "Cloud Manager Marketplace 백업 오퍼링"또는 을(를) 구입한 경우 "활성화합니다" Backup to Cloud BYOL 라이센스: NetApp
- Cloud Manager에 사용 권한을 제공하는 IAM 역할에는 최신 버전의 S3 권한이 포함됩니다 "Cloud Manager 정책".

2 새 시스템이나 기존 시스템에서 클라우드로 백업 을 설정합니다

- 새 시스템: 클라우드로 백업은 작업 환경 마법사에서 기본적으로 활성화됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.
- 기존 시스템: 작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널의 Backup to Cloud 서비스 옆에 있는 * Activate * 를 클릭한 다음 설정 마법사를 따릅니다.

3 백업 정책을 정의합니다

기본 정책은 매일 볼륨을 백업하고 각 볼륨의 최근 30개 백업 복사본을 유지합니다. 주별 또는 월별 백업으로 변경하거나 더 많은 옵션을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택합니다. 보존할 백업 복사본 수를 변경할 수도 있습니다.



4 백업할 볼륨을 선택합니다

Select Volumes 페이지에서 백업할 볼륨을 식별합니다.

5 필요에 따라 데이터를 복원합니다

백업 목록에서 볼륨을 선택하고 백업을 선택한 다음 백업에서 새 볼륨으로 데이터를 복원합니다.



요구 사항

S3에 볼륨을 백업하기 전에 다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

지원되는 **ONTAP** 버전

Cloud Volumes ONTAP 9.6 이상

지원되는 **AWS** 영역

클라우드 백업은 모든 AWS 지역에서 지원됩니다 "Cloud Volumes ONTAP가 지원되는 경우".

라이센스 요구 사항

Backup to Cloud PAYGO 라이센스의 경우, Cloud Volumes ONTAP 9.6 이상(PAYGO) 및 Backup to Cloud를 구축할 수 있는 AWS 마켓플레이스에서 클라우드 관리자 구독을 사용할 수 있습니다. 다음 작업을 수행해야 합니다 "이 Cloud Manager 구독을 신청하십시오" Backup to Cloud를 활성화하기 전에, Cloud Backup to Cloud에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.

Backup to Cloud BYOL 라이센스의 경우 AWS Backup to Cloud에 가입하지 않아도 됩니다. 라이센스 기간 및 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 NetApp의 일련 번호가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Backup BYOL 라이센스 추가 및 업데이트".

그리고 백업이 위치할 스토리지 공간에 대한 AWS 서브스크립션을 보유하고 있어야 합니다.

AWS 권한이 필요합니다

Cloud Manager에 사용 권한을 제공하는 IAM 역할에는 최신 버전의 S3 권한이 포함되어야 합니다 "Cloud Manager 정책".

다음은 정책의 특정 사용 권한입니다.

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

새로운 시스템에서 클라우드로 백업 지원

클라우드 백업은 작업 환경 마법사에서 기본적으로 설정됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.

단계

1. Create Cloud Volumes ONTAP * 를 클릭합니다.
2. 클라우드 공급자로 Amazon Web Services를 선택하고 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.
3. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 입력합니다.
4. 서비스 페이지에서 서비스를 활성화된 상태로 두고 * 계속 * 을 클릭합니다.



5. 마법사의 페이지를 완료하여 시스템을 구축합니다.

결과

Backup to Cloud는 시스템에서 활성화되어 매일 볼륨을 백업하며 최근 30개의 백업 복사본을 보존합니다.

다음 단계

"백업 스케줄 변경, 볼륨 복원 등을 통해 백업을 관리할 수 있습니다".

기존 시스템에서 클라우드로 백업 지원

작업 환경에서 언제든지 직접 클라우드로 백업할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널에서 Backup to Cloud 서비스 옆에 있는 * Activate * 를 클릭합니다.

2. 백업 일정 및 보존 값을 정의하고 * Continue * 를 클릭합니다.



을 참조하십시오 "기존 정책 목록입니다".

3. 백업할 볼륨을 선택하고 * Activate * 를 클릭합니다.



결과

클라우드로 백업 선택한 각 볼륨의 초기 백업을 시작합니다.

다음 단계

"백업 스케줄 변경, 볼륨 복원 등을 통해 백업을 관리할 수 있습니다".

Azure Blob 저장소에 데이터 백업

Cloud Volumes ONTAP에서 Azure Blob 저장소로 데이터 백업을 시작하려면 몇 가지 단계를 완료하십시오.

빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

1 구성에 대한 지원을 확인합니다

- Azure에서 Cloud Volumes ONTAP 9.7 이상을 실행하고 있습니다.
- 백업이 위치할 스토리지 공간에 대한 유효한 클라우드 공급자 가입이 있습니다.
- 에 가입했습니다 "Cloud Manager Marketplace 백업 오퍼링"또는 을(를) 구입한 경우 "활성화합니다" Backup to Cloud BYOL 라이센스: NetApp

2 새 시스템이나 기존 시스템에서 클라우드로 백업 을 설정합니다

- 새 시스템: 클라우드로 백업은 작업 환경 마법사에서 기본적으로 활성화됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.
- 기존 시스템: 작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널의 Backup to Cloud 서비스 옆에 있는 * Activate * 를 클릭한 다음 설정 마법사를 따릅니다.

3 제공업체 세부 정보를 입력합니다

공급자 구독을 선택하고 새 리소스 그룹을 만들 것인지 기존 리소스 그룹을 사용할 것인지 선택합니다.



4 백업 정책을 정의합니다

기본 정책은 매일 볼륨을 백업하고 각 볼륨의 최근 30개 백업 복사본을 유지합니다. 주별 또는 월별 백업으로 변경하거나 더 많은 옵션을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택합니다.



5 백업할 볼륨을 선택합니다

Select Volumes 페이지에서 백업할 볼륨을 식별합니다.

6 필요에 따라 데이터를 복원합니다

백업 목록에서 볼륨을 선택하고 백업을 선택한 다음 백업에서 새 볼륨으로 데이터를 복원합니다.



요구 사항

Azure Blob 저장소에 볼륨을 백업하기 전에 다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

지원되는 **ONTAP** 버전

Cloud Volumes ONTAP 9.7 이상

지원되는 **Azure** 지역

클라우드 백업은 모든 Azure 지역에서 지원됩니다 "Cloud Volumes ONTAP가 지원되는 경우".

라이센스 요구 사항

Backup to Cloud PAYGO 라이센스의 경우, 클라우드로 백업을 활성화하기 전에 Azure Marketplace에 가입해야 합니다. Cloud Backup to Cloud에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다. "작업 환경 마법사의 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 구독할 수 있습니다".

Backup to Cloud BYOL 라이센스의 경우, 라이센스 기간 및 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 지원하는 NetApp의 일련 번호가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Backup BYOL 라이센스 추가 및 업데이트".

그리고 백업이 위치할 스토리지 공간에 대한 Microsoft Azure 구독이 있어야 합니다.

새로운 시스템에서 클라우드로 백업 지원

클라우드 백업은 작업 환경 마법사에서 기본적으로 설정됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.

> 리소스 그룹의 이름을 선택하려면 * Cloud Volumes ONTAP 배포 시 * 클라우드로 백업 * 을 비활성화합니다. 의 단계를 따릅니다 기존 시스템에서 클라우드로 백업 가능 Backup to Cloud를 활성화하고 리소스 그룹을 선택합니다.

단계

1. Create Cloud Volumes ONTAP * 를 클릭합니다.
2. 클라우드 공급자로 Microsoft Azure를 선택하고 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.
3. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 입력하고 Azure Marketplace 구독이 있는지 확인합니다.
4. 서비스 페이지에서 서비스를 활성화된 상태로 두고 * 계속 * 을 클릭합니다.



5. 마법사의 페이지를 완료하여 시스템을 구축합니다.

결과

Backup to Cloud는 시스템에서 활성화되어 매일 볼륨을 백업하며 최근 30개의 백업 복사본을 보존합니다.

다음 단계

"백업 스케줄 변경, 볼륨 복원 등을 통해 백업을 관리할 수 있습니다".

기존 시스템에서 클라우드로 백업 지원

작업 환경에서 언제든지 직접 클라우드로 백업할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널에서 Backup to Cloud 서비스 옆에 있는 * Activate * 를 클릭합니다.

2. 제공업체 세부 정보 선택:

   a. 백업을 저장하는 데 사용되는 Azure 구독입니다.
   b. 자원 그룹 - 새 자원 그룹을 만들거나 기존 자원 그룹을 선택할 수 있습니다.
   c. 그런 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.



   서비스가 시작된 후에는 구독 또는 리소스 그룹을 변경할 수 없습니다.

3. Define Policy_페이지에서 백업 일정 및 보존 값을 선택하고 * Continue * 를 클릭합니다.



을 참조하십시오 "기존 정책 목록입니다".

4. 백업할 볼륨을 선택하고 * Activate * 를 클릭합니다.



결과

클라우드로 백업 선택한 각 볼륨의 초기 백업을 시작합니다.

다음 단계

"백업 스케줄 변경, 볼륨 복원 등을 통해 백업을 관리할 수 있습니다".

사내 **ONTAP** 시스템에서 클라우드로 데이터 백업

몇 가지 단계를 완료하여 사내 ONTAP 시스템에서 클라우드의 저비용 오브젝트 스토리지로 데이터 백업을 시작하십시오.

빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

1 구성에 대한 지원을 확인합니다

- 온프레미스 클러스터를 검색한 후 Cloud Manager의 작업 환경에 추가했습니다. 을 참조하십시오 "ONTAP 클러스터 검색" 를 참조하십시오.
- 클러스터에서 ONTAP 9.7P5 이상을 실행 중입니다.
- 백업이 위치할 스토리지 공간에 대한 유효한 클라우드 공급자 가입이 있습니다.
- 에 가입했습니다 "Cloud Manager Marketplace 백업 오퍼링"또는 을(를) 구입한 경우 "활성화합니다" Backup to Cloud BYOL 라이센스: NetApp

2 시스템에서 **Backup to Cloud**를 활성화합니다

작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널의 Backup to Cloud 서비스 옆에 있는 * Activate * 를 클릭한 다음 설정 마법사를 따릅니다.

3 클라우드 공급자를 선택하고 공급자 세부 정보를 입력합니다

공급자를 선택한 다음 공급자 구독, 지역 및 리소스 그룹을 선택합니다. 또한 볼륨이 상주하는 ONTAP 클러스터에서 IPspace를 지정해야 합니다.



4 백업 정책을 정의합니다

기본 정책은 매일 볼륨을 백업하고 각 볼륨의 최근 30개 백업 복사본을 유지합니다. 주별 또는 월별 백업으로 변경하거나

더 많은 옵션을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택합니다.



5 백업할 볼륨을 선택합니다

클러스터에서 백업할 볼륨을 식별합니다.

6 필요에 따라 데이터를 복원합니다

백업 목록에서 볼륨을 선택하고 백업을 선택한 다음 같은 클라우드 공급자를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 새 볼륨으로 백업에서 데이터를 복원합니다.



요구 사항

Azure Blob 저장소에 볼륨을 백업하기 전에 다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

지원되는 **ONTAP** 버전

ONTAP 9.7P5 이상

클러스터 네트워킹 요구 사항

인터클러스터 LIF는 백업할 볼륨을 호스팅하는 각 ONTAP 노드에 필요합니다. LIF는 ONTAP가 오브젝트 스토리지에 연결하는 데 사용해야 하는 _IPspace_와 연결되어 있어야 합니다. 관리 SVM이 IPspace에 있어야 합니다. "IPspace에 대해 자세히 알아보십시오".

클라우드에 백업을 설정하면 IPspace를 사용할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 각 LIF가 연결되는 IPspace를 선택해야 합니다. 이는 여러분이 생성한 "기본" IPspace 또는 사용자 지정 IPspace가 될 수 있습니다.

지원되는 **Azure** 지역

클라우드 백업은 모든 Azure 지역에서 지원됩니다 "클라우드 볼륨이 지원되는 위치".

라이센스 요구 사항

Backup to Cloud PAYGO 라이센스의 경우, 에 대한 구독 "Azure Marketplace Cloud Manager Backup 오퍼링입니다" Backup to Cloud를 활성화하기 전에 가 필요합니다. Cloud Backup to Cloud에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.

Backup to Cloud BYOL 라이센스의 경우, 라이센스 기간 및 용량 동안 서비스를 사용할 수 있도록 지원하는 NetApp의 일련 번호가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Backup BYOL 라이센스 추가 및 업데이트".

그리고 백업이 위치할 스토리지 공간에 대한 Microsoft Azure 구독이 있어야 합니다.

클라우드로 백업 지원

작업 환경에서 언제든지 직접 클라우드로 백업할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널에서 Backup to Cloud 서비스 옆에 있는 * Activate * 를 클릭합니다.

2. 공급자를 선택한 다음 공급자 세부 정보를 입력합니다.

   a. 백업을 저장하는 데 사용되는 Azure 구독입니다.

   b. Azure 지역:

   c. 자원 그룹 - 새 자원 그룹을 만들거나 기존 자원 그룹을 선택할 수 있습니다.

   d. 백업할 볼륨이 상주하는 ONTAP 클러스터의 IPspace

   e. 그런 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.



서비스가 시작된 후에는 구독 또는 리소스 그룹을 변경할 수 없습니다.

3. Define Policy_페이지에서 백업 일정 및 보존 값을 선택하고 * Continue * 를 클릭합니다.



을 참조하십시오 "기존 정책 목록입니다".

4. 백업할 볼륨을 선택하고 * Activate * 를 클릭합니다.

결과

클라우드로 백업 선택한 각 볼륨의 초기 백업을 시작합니다.

다음 단계

"백업 스케줄 변경, 볼륨 복원 등을 통해 백업을 관리할 수 있습니다".

Cloud Volumes ONTAP 및 사내 ONTAP 시스템의 백업 관리

백업 일정 변경, 볼륨 복원, 백업 삭제 등을 통해 Cloud Volumes ONTAP 및 온-프레미스 ONTAP 시스템의 백업을 관리합니다.

스케줄 및 백업 보존 변경

기본 정책은 매일 볼륨을 백업하고 각 볼륨의 최근 30개 백업 복사본을 유지합니다. 주별 또는 월별 백업으로 변경할 수 있으며, 보존할 백업 복제본 수를 변경할 수 있습니다. 3개월, 1년 및 7년 동안 예약된 백업을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택할 수도 있습니다.

> 백업 정책을 변경하면 스케줄을 변경한 후에 생성된 새 볼륨에만 영향을 줍니다. 기존 볼륨의 스케줄에는 영향을 주지 않습니다.

단계

1. 작업 환경을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 백업 설정 * 을 선택합니다.



3. 백업 설정 페이지에서 _ 을(를) 클릭합니다 ••• 작업 환경에 대해 * 백업 정책 수정 * 을 선택합니다.

4. Modify Backup Policy_ 페이지에서 스케줄 및 백업 보존을 변경한 다음 * Save * 를 클릭합니다.



볼륨 백업 시작 및 중지

해당 볼륨의 백업 복사본이 필요하지 않고 백업 저장 비용을 지불하지 않으려는 경우 볼륨 백업을 중지할 수 있습니다. 현재 백업 중이 아닌 경우 백업 목록에 새 볼륨을 추가할 수도 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 백업 설정 * 을 선택합니다.

3. 백업 설정 페이지에서 _ 을(를) 클릭합니다 ••• 작업 환경의 경우 * 볼륨 관리 * 를 선택합니다.

4. 백업을 시작할 볼륨의 확인란을 선택하고 백업을 중지할 볼륨의 확인란을 선택 취소합니다.



- 참고: * 볼륨이 백업되지 않도록 하는 경우 클라우드 공급자가 백업이 사용하는 용량에 대한 객체 스토리지 비용을 계속 청구합니다 백업을 삭제합니다.

백업에서 볼륨을 복원하는 중입니다

백업에서 데이터를 복구할 때 Cloud Manager는 백업의 데이터를 사용하여 _new_volume을 생성합니다. 동일한 작업 환경의 볼륨에 데이터를 복원하거나 소스 작업 환경과 동일한 클라우드 계정에 있는 다른 작업 환경에 데이터를 복원할 수 있습니다. 백업에 스냅샷이 포함되어 있지 않기 때문에 새로 복구된 볼륨도 그렇지 않습니다.

> 사내 ONTAP 시스템에서 생성된 백업은 백업 위치와 동일한 클라우드 공급자를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에만 복원할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 백업 보기 * 를 선택합니다.

3. 복원하려는 볼륨의 행을 선택하고 * 백업 목록 보기 * 를 클릭합니다.



4. 복원하려는 백업을 찾고 * 복원 * 아이콘을 클릭합니다.



5. Restore Backup to new volume_page를 입력합니다.
   a. 볼륨을 복원할 작업 환경을 선택합니다.
   b. 볼륨의 이름을 입력합니다.
   c. 복원 * 을 클릭합니다.



결과

Cloud Manager는 선택한 백업을 기반으로 새 볼륨을 생성합니다. 가능합니다 "이 새 볼륨을 관리합니다" 필요에 따라.

백업을 삭제하는 중입니다

Backup to Cloud를 사용하면 특정 볼륨의 _ALL_BACKUPS를 삭제할 수 있습니다. DISTERYAL_BURCHUPS는 삭제할 수 없습니다.

백업이 더 이상 필요하지 않거나 소스 볼륨을 삭제하고 모든 백업을 제거하려는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

> 백업이 있는 Cloud Volumes ONTAP 또는 온-프레미스 ONTAP 시스템을 삭제하려면 * 시스템을 삭제하기 전에 * 백업을 삭제해야 합니다. Cloud로 백업해도 시스템을 삭제할 때 백업이 자동으로 삭제되지 않으며, 시스템이 삭제된 후 백업을 삭제할 수 있는 UI에 현재 지원이 없습니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * Backup * 을 클릭합니다.
2. 볼륨 목록에서 볼륨을 찾고 * 백업 목록 보기 * 를 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ••• 를 선택하고 * Delete all backups * 를 선택합니다.



4. 확인 대화 상자에서 * 삭제 * 를 클릭합니다.

클라우드로 백업 해제

작업 환경에서 Backup to Cloud를 비활성화하면 시스템에 있는 각 볼륨의 백업이 비활성화되고 볼륨을 복구하는 기능도 비활성화됩니다. 기존 백업은 삭제되지 않습니다.

백업을 삭제하지 않을 경우 클라우드 공급자가 백업 용량에 대한 오브젝트 스토리지 비용을 청구하므로 비용이 계속 부과됩니다.

단계

1. 작업 환경을 선택합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 백업 설정 * 을 선택합니다.



3. 백업 설정 페이지에서 _ 을(를) 클릭합니다 ••• 작업 환경의 경우 * 클라우드로 백업 비활성화 * 를 선택합니다.

4. 확인 대화 상자에서 * 비활성화 * 를 클릭합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.