准□源和目□

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_sync_requirements.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

准□源和目□ 1
支持的同□□系 1
源和目□的网□□接 7
源和目□要求 8
SnapMirror 目□的□限 12

准□源和目□

通□□□是否支持和□置源和目□来准□同□数据。

支持的同□□系

通□ Cloud Sync， □可以将数据从源同□到目□（称□ *sync relationship* ）。□□□先了解支持的□系，然后再□始。

源位置	支持的目□位置
AWS EFS	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件（ NFS ） • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • StorageGRID
AWS S3	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID

源位置	支持的目□位置
Azure Blob	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID
Azure NetApp 文件（ NFS ）	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件（ NFS ） • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • StorageGRID
Azure NetApp 文件 (SMB)	• AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件 (SMB) • Cloud Volumes ONTAP （ SMB ） • 云卷服□（ SMB ） • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID

源位置	支持的目□位置
Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件（ NFS ） • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • StorageGRID
Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）	• AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件 (SMB) • Cloud Volumes ONTAP （ SMB ） • 云卷服□（ SMB ） • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID
云卷服□（ NFS ）	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件（ NFS ） • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • StorageGRID

源位置	支持的目□位置
云卷服□（ SMB ）	• AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件 (SMB) • Cloud Volumes ONTAP （ SMB ） • 云卷服□（ SMB ） • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID
Google Cloud 存□	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID

源位置	支持的目□位置
IBM 云□象存□	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID
NFS 服□器	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件（ NFS ） • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • StorageGRID

源位置	支持的目□位置
内部 ONTAP 集群（ NFS ）	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件（ NFS ） • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • StorageGRID
内部 ONTAP 集群（ SMB ）	• AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件 (SMB) • Cloud Volumes ONTAP （ SMB ） • 云卷服□（ SMB ） • Google Cloud 存□ • IBM 云□象存□ • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID
ONTAP S3 存□	• StorageGRID
SMB 服□器	• AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp 文件 (SMB) • Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • 云卷服□（ NFS ） • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • 内部 ONTAP 集群 • SMB 服□器 • StorageGRID

源位置	支持的目□位置
StorageGRID	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • IBM 云□象存□ • Google Cloud 存□ • NFS 服□器 • 内部 ONTAP 集群 • ONTAP S3 存□ • SMB 服□器 • StorageGRID

注□：

1. 当 BLOB 容器是目□容器□，可以□□特定的 Azure Blob 存□□：
   - □存□
   - 冷却存□
2. 如果 AWS S3 □目□，□可以□□特定的 S3 存□□：
   - □准（□是默□□）
   - Intelligent-Hierarchy
   - □准—不□常□□
   - 一个 ZONE 不常□□
   - 冰河
   - Glacier 深度存□

源和目□的网□□接

- 源和目□必□与数据代理建立网□□接。

  例如，如果 NFS 服□器位于数据中心且数据代理位于 AWS 中、□需要从网□到 VPC 的网□□接（ VPN 或直接□接）。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

源和目□要求

□□源和目□是否□足以下要求。

AWS S3 存□桶要求

□保 AWS S3 桶□足以下要求。

AWS S3 支持的数据代理位置

包含 S3 存□的同□□系需要在 AWS 或□的内部部署数据代理。在□□□情况下、 Cloud Sync 都会提示□在安装期□将数据代理与 AWS □□□□。

- "了解如何部署 AWS 数据代理"
- "了解如何在 Linux 主机上安装数据代理"

支持的 AWS 区域

除中国和戈□拉（美国）地区外，所有地区均受支持。

在其他 AWS □□中 S3 数据段所需的□限

在□置同□□系□，□可以指定一个 S3 存□分段，□存□分段□留在与数据代理不□□的 AWS □□中。

"此 JSON 文件中包含的□限" 必□□用于□ S3 存□分段，以便数据代理可以□□它。□些□限使数据代理可以将数据□制到存□桶中或从中□制数据、并列出存□桶中的□象。

□注意以下有□ JSON 文件中包含的□限的信息：

1. *<BucketName>* 是位于 AWS □□中且与数据代理不□□的存□分段的名称。
2. □将 *<RoleARN>* 替□□以下□之一：
   - 如果数据代理手□安装在 Linux 主机上，□ *RoleARN* □是部署数据代理□□其提供 AWS 凭据的 AWS 用□的 ARN 。
   - 如果数据代理是使用 CloudFormation 模板部署在 AWS 中的，□ *RoleARN* □是此模板□建的 IAM 角色的 ARN 。

     □可以通□□至 EC2 控制台、□□数据代理□例并从“描述”□□□中□□ IAM 角色来□□角色 ARN 。然后，□在 IAM 控制台中□看包含角色 ARN 的“摘要”□面。



Azure Blob 存□要求

□保 Azure Blob 存□□足以下要求。

Azure Blob 支持的数据代理位置

当同□□系包括 Azure Blob 存□□、数据代理可以□留在任何位置。

支持的 **Azure** 区域

除中国、美国政府和美国国防部地区外，所有地区均受支持。

包括 **Azure Blob** 和 **NFS/SMB** 的□系需要□接字符串

在 Azure Blob 容器和 NFS 或 SMB 服□器之□□建同□□系□，需要使用存□□□□接字符串提供 Cloud Sync ：



如果要在□个 Azure Blob 容器之□同□数据，□□接字符串必□包含 "共享□□□名" （ SAS ）。在 blob 容器和 NFS 或 SMB 服□器之□同□□，□□可以□□使用 SAS 。

SAS 必□允□□□ Blob 服□和所有□源□型（服□、容器和□象）。SAS □必□包括以下□限：

- □于源 blob 容器：□取并列出
- □于目□ BLOB 容器：□取、写入、列出、添加和□建



Azure NetApp Files 要求

在与 Azure NetApp Files 同□数据□，□使用高□或超高□服□□□。如果磁□服□□□□□准，□可能会出□故障和性能□□。

> 如果□需要□助□定合□的服□□□，□咨□解决方案架□□。卷大小和卷□决定了□可以□得的吞吐量。

"□□了解 Azure NetApp Files 服□□□和吞吐量"。

Google Cloud 存□桶要求

□保 Google Cloud 存□桶□足以下要求。

Google Cloud 存□支持的数据代理位置

包括 Google Cloud 存□的同□□系需要在 GCP 或□的内部部署数据代理。在□建同□□系□， Cloud Sync 将指□□完成数据代理安装□程。

- "了解如何部署 GCP 数据代理"

- "了解如何在 Linux 主机上安装数据代理"

支持的 **GCP** 区域

支持所有区域。

NFS 服□器要求

- NFS 服□器可以是 NetApp 系□或非 NetApp 系□。
- 文件服□器必□允□数据代理主机□□□出。
- 支持 NFS 版本 3 、 4.0 、 4.1 和 4.2 。

  必□在服□器上□用所需的版本。

- 如果要从 ONTAP 系□同□ NFS 数据，□□保已□用□ SVM NFS □出列表的□□（已□用 vserver nfs modify -vserver *svm_name* -showmount ）。

  > 从 ONTAP 9.2 □始， showmount 的默□□置□ _enabled" 。

ONTAP S3 存□要求

ONTAP 9.7 支持将 Amazon Simple Storage Service （ Amazon S3 ）作□公有□□版。 "了解有□□用于 Amazon S3 的 ONTAP 支持的更多信息"。

在□置包含 ONTAP S3 存□的同□□系□，□需要提供以下内容：

- □接到 ONTAP S3 的 LIF 的 IP 地址
- ONTAP 配置□使用的□□密□和机密密□

SMB 服□器要求

- SMB 服□器可以是 NetApp 系□或非 NetApp 系□。
- 文件服□器必□允□数据代理主机□□□出。
- 支持 SMB 版本 1.0 ， 2.0 ， 2.1 ， 3.0 和 3.11 。
- 向 " 管理□ " □授予□源文件□和目□文件□的 " 完全控制 " □限。

  如果不授予此□限，□数据代理可能没有足□的□限来□取文件或目□上的 ACL 。如果□生□□情况，□将收到以下□□： "getxattr error 95"

□藏目□和文件的 **SMB** 限制

在 SMB 服□器之□同□数据□， SMB 限制会影□□藏的目□和文件。如果源 SMB 服□器上的任何目□或文件通□ Windows □藏，□□藏属性不会□制到目□ SMB 服□器。

由于大小写不敏感限制而□致的 **SMB** 同□行□

SMB □□不区分大小写，□意味着大小写字母将被□□相同。如果同□□系包含 SMB 服□器且目□上已存在数据，

□此行□可能会□致文件被覆□和目□□制□□。

例如，假□源上有一个名□ "A" 的文件，目□上有一个名□ "A" 的文件。当 Cloud Sync 将名□ "A" 的文件□制到目□□，文件 "A" 将被源中的文件 "A" 覆□。

□于目□，假□源上有一个名□ "b" 的目□，目□上有一个名□ "B" 的目□。当 Cloud Sync □□将名□ "b" 的目□□制到目□□， Cloud Sync 会收到一条□□，指出此目□已存在。因此， Cloud Sync 始□无法□制名□ "b" 的目□。

避免此限制的最佳方法是□保将数据同□到空目□。

SnapMirror 目□的□限

如果同□□系的源是 SnapMirror 目□（只□）， □ " □ / 列表 " □限足以将数据从源同□到目□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.