从 Cloud Manager 在 Azure 中建接器

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_creating_connectors_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

从 Cloud Manager 在 Azure 中□建□接器 1
□置 Azure □限以□建 Connector 1
在 Azure 中□建□接器 2

从 Cloud Manager 在 Azure 中□建□接器

客□管理□需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何□需要□接器"。借助此□接器， Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程。

此□面介□如何直接从 Cloud Manager 在 Azure 中□建 Connector 。□□可以□□ "从 Azure Marketplace □建 Connector"或 。

□些□□必□由具有□□管理□角色的用□完成。Workspace 管理□无法□建 Connector 。

> 在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器， Cloud Manager 将提示□□建一个□接器。

□置 Azure □限以□建 Connector

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，□需要□保 Azure □□具有正□的□限。

□□

1. 使用□用于 Connector 的 Azure 策略□建自定□角色：

   a. 下□ "Connector 的 Azure 策略"。

   > 右□□□□接并□□ * 将□接□存□ ...* 以下□此文件。

   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

   - 示例 *

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   ],
   ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

   以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

   ```
   AZ role definition create -role-definition C ：
   \Policy_for_Setup_as_Service_Azure.json
   ```

   □在，□□具有一个名□ *Azure SetupAsService* 的自定□角色。

2. 将角色分配□要从 Cloud Manager 部署 Connector 的用□：

   a. 打□ * □□ * 服□并□□用□的□□。

   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。

   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：

   - □□ * Azure SetupAsService* 角色。

> Azure SetupAsService 是中提供的默□名称 "□用于 Azure 的□接器部署策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

- □ * Azure AD 用□，□或□用程序 * 分配□□□限。
- □□用□□□。
- □□ * 保存 * 。

Azure 用□□在具有从 Cloud Manager 部署 Connector 所需的□限。

在 Azure 中□建□接器

□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 Azure 中□建 Connector 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 。 "所需□限" □用于□的 Azure □□。
- Azure □□。
- □□□的 Azure 区域中的 vNet 和子网。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□ * □接器 * 下拉列表并□□ * 添加□接器 * 。



2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Microsoft Azure* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Microsoft □□，□□□□具有□建虚□机所需的□限。

   此表由 Microsoft □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

> 如果□已登□到 Azure □□，□ Cloud Manager 将自□使用□□□。如果□有多个□□，□可能需要先注□，以□保□使用的是正□的□□。

6. 提供所需信息：
   - * 虚□机身□□□ * ：□入虚□机的名称以及用□名和密□或公有密□。
   - * 基本□置 * ：□□ Azure □□， Azure 区域以及是□建新□源□□是使用□有□源□。
   - * 网□ * ：□□ vNet 和子网，是否□用公有 IP 地址，并可□□指定代理配置。
   - * 安全□ * ：□□是□建新的安全□，□是□□允□入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH □□的□有安全□。

     > 除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

7. □□ * □建 * 。

   虚□机□在大□ 7 分□内准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

□需要将□接器与工作空□□□，以便 Workspace 管理□可以使用□些□接器□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果□只有□□管理□，□不需要将 Connector 与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。 "了解更多信息。"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.