从 Azure Marketplace 建 Connector

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_launching_azure_mktp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

从 Azure Marketplace □建 Connector 1
在 Azure 中□建□接器 1
正在授予 Azure □限 2

从 Azure Marketplace □建 Connector

最好直接从 Cloud Manager □建 Connector ， 但如果□意， □可以从 Azure Marketplace □□ Connector 。□建并□置 Connector 后， Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用它。

在 Azure 中□建□接器

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector ， 然后登□到 Connector 以指定□的 Cloud Central □□。

□□

1. "□至 Azure Marketplace □面的 Cloud Manager 。"。
2. □□ * 立即□取 * ， 然后□□ * □□ * 。
3. 在 Azure □□中， □□ * □建 * ， 然后按照□□配置虚□机。

   配置虚□机□， □注意以下事□：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。
   - □□□足 CPU 和 RAM 要求的 VM 大小。我□建□使用 DS3 v2 。

     "□看虚□机要求"。

   - □于网□安全□， Connector 需要使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS □行入站□接。

     "□□了解 Connector 的安全□□□"。

   - 在 * 管理 * 下，通□□□ * □用 * 系□分配的托管身□ * 来□□接器□用。

     此□置非常重要，因□托管身□允□ Connector 虚□机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory □□自己。 "□□了解 Azure □源的托管身□"。

4. 在 * □看 + □建 * □面上， □看所做的□□并□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和 Connector □件□在大□五分□内□行。

5. 从已□接到 Connector 虚□机的主机打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后， □置 Connector ：

   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在，已安装并□置 Connector 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

正在授予 Azure □限

在 Azure 中部署 Connector □，□□已□用 "系□分配的受管身□"。□在，□必□先□建一个自定□角色，然后□一个或多个□□的 Connector 虚□机分配此角色，从而授予所需的 Azure □限。

□□

1. 使用云管理器策略□建自定□角色：

   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
Manager_Azure_3.8.7.json
```

□在，□□□□有一个名□ Cloud Manager Operator 的自定□角色，可以将□角色分配□ Connector 虚□机。

2. □一个或多个□□向 Connector 虚□机分配角色：
   a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建 Connector 虚□机的□□。
      - □□ Connector 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
   d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

□在， Connector □有管理公有云□境中的□源和流程所需的□限。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。但是，如果□有多个 Connector ，□需要 "在它□之□切□"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.