管理存储

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
September 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_managing_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理□有存□ 1
管理□有卷 1
管理□有聚合 2
修改 CIFS 服□器 3
移□卷 4
在 Cloud Manager □示 Action Required 消息□移□卷 4
卷移□速度可能□慢的原因 7

管理□有存□

利用 Cloud Manager ， □可以管理卷、聚合和 CIFS 服□器。它□会提示□移□卷以避免容量□□。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看、□□、克隆、恢□和□除卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. 管理卷：

任□	Action
□看有□卷的信息	□□一个卷，然后□□ * 信息 * 。
□□卷（□限□写卷）	a. □□一个卷，然后□□ * □□ * 。 b. 修改卷的 Snapshot 策略， NFS □□版本， NFS □□控制列表或共享□限，然后□□ * 更新 * 。 ⓘ 如果需要自定□ Snapshot 策略，可以使用 System Manager □建□些策略。
克隆卷	a. □□一个卷，然后□□ * 克隆 * 。 b. 根据需要修改克隆名称，然后□□ * 克隆 * 。 此□程将□建 FlexClone 卷。FlexClone 卷是一个可写的□□点副本、□省空□、因□它□元数据使用少量空□、然后□在更改或添加数据□占用□外空□。 要了解有□ FlexClone 卷的□□信息，□参□ "《 ONTAP 9 □□存□管理指南》"。
将数据从 Snapshot 副本恢□到新卷	a. □□一个卷，然后□□ * 从 Snapshot 副本□原 * 。 b. □□ Snapshot 副本，□入新卷的名称，然后□□ * □原 * 。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后□□ * □建 * 。
□取 NFS 挂□命令	a. □□一个卷，然后□□ * 挂□命令 * 。 b. □□ * □制 * 。

任□	Action
□看 iSCSI 卷的目□ IQN	a. □□一个卷，然后□□ * 目□ IQN* 。 b. □□ * □制 * 。 c. "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。
更改底□磁□□型	a. □□一个卷，然后□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。 b. □□磁□□型，然后□□ * 更改 * 。 Cloud Manager 会将卷移□到使用□定磁□□型的□有聚合中、或者□卷□建新聚合。
更改分□策略	a. □□一个卷，然后□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。 b. □□ * □□策略 * 。 c. □□其他策略，然后□□ * 更改 * 。 Cloud Manager 会将卷移□到使用□定磁□□型并□行分□的□有聚合中、或者□卷□建一个新聚合。
□除卷	a. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 b. 再次□□ * □除 * □行□□。

管理□有聚合

□可以通□添加磁□，□看聚合相□信息以及□除聚合来自行管理聚合。

如果要□除聚合、必□先□除聚合中的卷。

如果聚合空□不足，□可以使用 OnCommand System Manager 将卷移□到□一个聚合。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. 管理聚合：

任□	Action
□看有□聚合的信息	□□一个聚合并□□ * 信息 * 。
在特定聚合上□建卷	□□一个聚合并□□ * □建卷 * 。

任□	Action
将磁□添加到聚合	a. □□一个聚合，然后□□ * 添加 AWS 磁□ * 或 * 添加 Azure 磁□ * 。 b. □□要添加的磁□数，然后□□ * 添加 * 。 聚合中的所有磁□大小必□相同。
□除聚合	a. □□不包含任何卷的聚合，然后□□ * □除 * 。 b. 再次□□ * □除 * □行□□。

修改 CIFS 服□器

如果□更改了 DNS 服□器或 Active Directory 域、□需要在 Cloud Volumes ONTAP 中修改 CIFS 服□器、以便它可以□□□客□端提供存□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > CIFS □置 * 。
2. 指定 CIFS 服□器的□置：

任□	Action
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

3. □□ * 保存 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会根据更改更新 CIFS 服□器。

移□卷

移□卷以提高容量利用率，提高性能并□足服□□□□□的要求。

□可以在 System Manager 中移□卷，方法是□□卷和目□聚合，□□卷移□操作，并可□□□控卷移□作□。使用 System Manager □，卷移□操作会自□完成。

□□

1. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移□到聚合。

   在大多数情况下，□可以使用 System Manager 移□卷。

   有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 卷移□快速指南》"。

在 Cloud Manager □示 Action Required 消息□移□卷

云管理器可能会□示一条需要□行的操作消息、指出需要移□卷以避免容量□□、但无法提供解决□□的建□。如果□生□□情况，□需要□定如何更正□□、然后移□一个或多个卷。

□□

1. □定如何解决此□□。。
2. 根据□的分析、移□卷以避免容量□□：
   - 将卷移□到□一个系□。。
   - 将卷移□到同一系□上的□一个聚合。。

□定如何解决容量□□

如果云管理器无法提供移□卷以避免容量□□的建□、□必□□定需要移□的卷以及是否□将它□移□到同一系□上的□一个聚合或□一个系□上。

□□

1. □看“ Action Required ”（需要操作）消息中的高□信息以□定已□到其容量限制的聚合。

   例如，高□信息□□示□似于以下内容的内容：聚合 aggr1 已□到其容量限制。

2. □定要从聚合中移出的一个或多个卷：
   a. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
   b. □□聚合，然后□□ * 信息 * 。
   c. 展□卷列表。



d. □□□个卷的大小并□□一个或多个卷以从聚合中移出。

□□□□□足□大的卷来□放聚合中的空□、以便将来避免出□□外的容量□□。

3. 如果系□未□到磁□限制、□□将卷移□到同一系□上的□有聚合或新聚合。

有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个聚合以避免容量□□"。

4. 如果系□已□到磁□限制，□□行以下任一操作：

a. □除所有未使用的卷。

b. 重新排列卷以□放聚合上的空□。

有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个聚合以避免容量□□"。

c. 将□个或多个卷移□到□一个具有空□的系□。

有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个系□以避免容量□□"。

将卷移□到□一个系□以避免容量□□

□可以将一个或多个卷移□到□一个 Cloud Volumes ONTAP 系□以避免容量□□。如果系□□到其磁□限制，□可能需要□行此操作。

□可以按照此任□中的□□更正以下需要□行的操作消息：

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.□□
. □定具有可用容量的 Cloud Volumes ONTAP 系□或部署新系□。
. 将源工作□境□放到目□工作□境中以□行卷的一次性数据□制。
```

+
有□□□信息，□参□ "在系□之□□制数据"。

1. □到□制状□□，然后中断 SnapMirror □系、将□制的卷从数据保□卷□□□□ / 写卷。

   有□□□信息，□参□ "管理数据□制□□和□系"。

2. 配置卷以□行数据□□。

   有□□数据□□配置目□卷的信息，□参□ "《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》"。

3. □除原始卷。

   有□□□信息，□参□ "管理□有卷"。

将卷移□到□一个聚合以避免容量□□

□可以将一个或多个卷移□到□一个聚合中以避免容量□□。

□可以按照此任□中的□□更正以下需要□行的操作消息：

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.□□
. □□□有聚合是否具有需要移□的卷的可用容量：
```

+
.. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
.. □□□个聚合，□□ * 信息 * ，然后□看可用容量（聚合容量□去已用聚合容量）。

+

aggr1

Aggregate Capacity:	442.94 GB
Used Aggregate Capacity:	105.66 GB

1. 如果需要，□将磁□添加到□有聚合：
   a. □□聚合，然后□□ * 添加磁□ * 。
   b. □□要添加的磁□数，然后□□ * 添加 * 。
2. 如果没有聚合可用容量，□□建新聚合。

   有□□□信息，□参□ "□建聚合"。

3. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移□到聚合。
4. 在大多数情况下，□可以使用 System Manager 移□卷。

有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 卷移□快速指南》"。

卷移□速度可能□慢的原因

如果 Cloud Volumes ONTAP □足以下任一条件，□移□卷所需□□可能会比□期□：

- 此卷□克隆卷。
- 卷是克隆的父卷。
- 源聚合或目□聚合具有一个吞吐量□化型 HDD （ st1 ）磁□。
- Cloud Volumes ONTAP 系□位于 AWS 中，一个聚合使用□早的□象命名方案。□个聚合必□使用相同的名称格式。

  如果在 9.4 版或更早版本中的聚合上□用了数据分□，□会使用□早的命名方案。

- 源聚合和目□聚合上的加密□置不匹配，或者正在重新□置密□。
- 在卷移□□指定了 *-tiering-policy* □□以更改分□策略。
- 在卷移□□指定了 *-generate-destination-key* □□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.