# AWS

## Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_accounts_aws.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

AWS . . . . . 1
AWS 認證與權限 . . . . . 1
管理 AWS 認證資料和 Cloud Manager 訂閱 . . . . . 3

# AWS

## AWS 認證與權限

Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的 AWS 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 AWS 認證來部署所有的資訊系統、也可以新增其他認證資料。

### 初始 AWS 認證資料

從 Cloud Manager 部署 Connector 時、您需要使用具有啟動 Connector 執行個體權限的 AWS 帳戶。所需權限列於 "AWS 的連接器部署原則"。

Cloud Manager 在 AWS 中啟動 Connector 執行個體時、會為執行個體建立 IAM 角色和執行個體設定檔。它也附加原則、為 Cloud Manager 提供管理該 AWS 帳戶內資源和程序的權限。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。




Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 AWS 認證資料：




### 其他 AWS 認證資料

如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 AWS 帳戶中啟動功能、您也可以選擇 "為 IAM 使用者或信任帳戶中角色的 ARN 提供 AWS 金鑰"。下圖顯示兩個額外的帳戶、一個透過信任帳戶中的 IAM 角色提供權限、另一個則透過 IAM 使用者的 AWS 金鑰提供權限：




您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 資源名稱（ARN）或 IAM 使用者的 AWS 金鑰。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料：



### Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明建議的連接器部署方法、該方法來自 Cloud Manager 。您也可以從部署 AWS 中的 Connector "AWS Marketplace" 您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立和設定 IAM 角色、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法為 Cloud Manager 系統設定 IAM 角色、但您可以像提供額外 AWS 帳戶一樣提供權限。

### 我該如何安全地旋轉 AWS 認證資料？

如上所述、 Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料：與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、它是自動且安全的。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

## 管理 AWS 認證資料和 Cloud Manager 訂閱

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 一個功能完善的系統時、您需要選取 AWS 認證資料和訂閱、才能與該系統搭配使用。如果您管理多個 AWS 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 AWS 認證資料。

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之前、您必須先提供該帳戶所需的權限。這些權限可讓 Cloud Manager 管理該 AWS 帳戶內的資源和程序。您提供權限的方式取決於您是要為 Cloud Manager 提供 AWS 金鑰、還是要為信任帳戶中的角色提供 ARN 。

> 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動為您部署 Connector 的帳戶新增 AWS 認證資料。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增此初始帳戶。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

- 選項 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

### 我該如何安全地旋轉 AWS 認證資料？

Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料：與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、自動化且安全無虞。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

## 提供 AWS 金鑰來授予權限

如果您想要為 IAM 使用者提供 AWS 金鑰給 Cloud Manager 、則必須將必要的權限授予該使用者。Cloud Manager IAM 原則定義了允許 Cloud Manager 使用的 AWS 動作和資源。

步驟

1. 請從下載 Cloud Manager IAM 原則 "Cloud Manager 原則頁面"。
2. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。

   "AWS 文件：建立 IAM 原則"

3. 將原則附加至 IAM 角色或 IAM 使用者。
   - "AWS 文件：建立 IAM 角色"
   - "AWS 文件：新增和移除 IAM 原則"

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

## 在其他帳戶中假設 IAM 角色來授予權限

您可以使用 IAM 角色、在部署 Connector 執行個體的來源 AWS 帳戶與其他 AWS 帳戶之間建立信任關係。接著、您將從信任的帳戶中、為 Cloud Manager 提供 IAM 角色的 ARN 。

步驟

1. 前往您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目標帳戶、並選取 * 其他 AWS 帳戶 * 來建立 IAM 角色。

   請務必執行下列動作：

   - 輸入連接器執行個體所在帳戶的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 原則、可從取得 "Cloud Manager 原則頁面"。




2. 前往連接器執行個體所在的來源帳戶、然後選取附加至執行個體的 IAM 角色。

   a. 按一下「 * 附加原則 * 」、然後按一下「 * 建立原則 * 」。

   b. 建立包含「 STS:AssumeRole 」動作的原則、以及您在目標帳戶中建立之角色的 ARN 。

      - 範例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

## 將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager

在您提供具備所需權限的 AWS 帳戶之後、您可以將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。




2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 AWS

3. 提供 AWS 金鑰或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 選擇您要與認證相關聯的隨用隨付訂閱、或是如果您還沒有認證、請按一下 * 新增訂閱 * 。

   若要建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、 AWS 認證資料必須與 Cloud Volumes ONTAP 從 AWS Marketplace 訂閱的功能相關聯。

6. 按一下「 * 新增 * 」。

現在、您可以在建立新的工作環境時、從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證資料集：




## 將 AWS 訂閱關聯至認證資料

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 AWS Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂

閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 AWS Marketplace 訂閱的關聯：

- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 AWS Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。




4. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「 * 新增訂閱 * 」、然後依照步驟建立新的訂閱。

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.