管理認證資料

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_accounts_aws.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理認證資料 1
AWS 1
Azure 7
GCP 18
新增 NetApp 支援網站帳戶至 Cloud Manager 22

管理認證資料

AWS

AWS 認證與權限

Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的 AWS 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 AWS 認證來部署所有的資訊系統、也可以新增其他認證資料。

初始 AWS 認證資料

從 Cloud Manager 部署 Connector 時、您需要使用具有啟動 Connector 執行個體權限的 AWS 帳戶。所需權限列於 "AWS 的連接器部署原則"。

Cloud Manager 在 AWS 中啟動 Connector 執行個體時、會為執行個體建立 IAM 角色和執行個體設定檔。它也附加原則、為 Cloud Manager 提供管理該 AWS 帳戶內資源和程序的權限。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 AWS 認證資料：



其他 AWS 認證資料

如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 AWS 帳戶中啟動功能、您也可以選擇 "為 IAM 使用者或信任帳戶中角色的 ARN 提供 AWS 金鑰"。下圖顯示兩個額外的帳戶、一個透過信任帳戶中的 IAM 角色提供權限、另一個則透過 IAM 使用者的 AWS 金鑰提供權限：



您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 資源名稱（ARN）或 IAM 使用者的 AWS 金鑰。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明建議的連接器部署方法、該方法來自 Cloud Manager 。您也可以從部署 AWS 中的 Connector "AWS Marketplace" 您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立和設定 IAM 角色、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法為 Cloud Manager 系統設定 IAM 角色、但您可以像提供額外 AWS 帳戶一樣提供權限。

我該如何安全地旋轉 **AWS** 認證資料？

如上所述、 Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料：與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、它是自動且安全的。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

管理 **AWS** 認證資料和 **Cloud Manager** 訂閱

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 一個功能完善的系統時、您需要選取 AWS 認證資料和訂閱、才能與該系統搭配使用。如果您管理多個 AWS 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 AWS 認證資料。

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之前、您必須先提供該帳戶所需的權限。這些權限可讓 Cloud Manager 管理該 AWS 帳戶內的資源和程序。您提供權限的方式取決於您是要為 Cloud Manager 提供 AWS 金鑰、還是要為信任帳戶中的角色提供 ARN 。

> 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動為您部署 Connector 的帳戶新增 AWS 認證資料。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增此初始帳戶。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

- 選項 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

我該如何安全地旋轉 **AWS** 認證資料？

Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料：與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、自動化且安全無虞。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

提供 AWS 金鑰來授予權限

如果您想要為 IAM 使用者提供 AWS 金鑰給 Cloud Manager 、則必須將必要的權限授予該使用者。Cloud Manager IAM 原則定義了允許 Cloud Manager 使用的 AWS 動作和資源。

步驟

1. 請從下載 Cloud Manager IAM 原則 "Cloud Manager 原則頁面"。
2. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。

   "AWS 文件：建立 IAM 原則"

3. 將原則附加至 IAM 角色或 IAM 使用者。
   - "AWS 文件：建立 IAM 角色"
   - "AWS 文件：新增和移除 IAM 原則"

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

在其他帳戶中假設 IAM 角色來授予權限

您可以使用 IAM 角色、在部署 Connector 執行個體的來源 AWS 帳戶與其他 AWS 帳戶之間建立信任關係。接著、您將從信任的帳戶中、為 Cloud Manager 提供 IAM 角色的 ARN 。

步驟

1. 前往您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目標帳戶、並選取 * 其他 AWS 帳戶 * 來建立 IAM 角色。

   請務必執行下列動作：

   - 輸入連接器執行個體所在帳戶的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 原則、可從取得 "Cloud Manager 原則頁面"。



2. 前往連接器執行個體所在的來源帳戶、然後選取附加至執行個體的 IAM 角色。

   a. 按一下「 * 附加原則 * 」、然後按一下「 * 建立原則 * 」。

b. 建立包含「 STS:AssumeRole 」動作的原則、以及您在目標帳戶中建立之角色的 ARN 。

- 範例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

將 **AWS** 認證資料新增至 **Cloud Manager**

在您提供具備所需權限的 AWS 帳戶之後、您可以將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 AWS
3. 提供 AWS 金鑰或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 選擇您要與認證相關聯的隨用隨付訂閱、或是如果您還沒有認證、請按一下 * 新增訂閱 * 。

   若要建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、 AWS 認證資料必須與 Cloud Volumes ONTAP 從 AWS Marketplace 訂閱的功能相關聯。

6. 按一下「 * 新增 * 」。

現在、您可以在建立新的工作環境時、從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證資料集：



將 **AWS** 訂閱關聯至認證資料

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 AWS Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 AWS Marketplace 訂閱的關聯：

- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 AWS Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。

2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「 * 新增訂閱 * 」、然後依照步驟建立新的訂閱。

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure

Azure 認證與權限

Cloud Manager 可讓您在部署 Cloud Volumes ONTAP 時選擇要使用的 Azure 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 Azure 認證來部署所有的整套系統、也可以新增其他認證資料。

Azure 初始認證

從 Cloud Manager 部署 Connector 時、您需要使用具備部署 Connector 虛擬機器權限的 Azure 帳戶。所需權限列於 "Azure 的連接器部署原則"。

當 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虛擬機器時、就能實現 "系統指派的託管身分識別" 在虛擬機器上建立自訂角色、然後將其指派給虛擬機器。此角色可讓 Cloud Manager 在該 Azure 訂閱中管理資源和程序。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 Azure 認證資料：



額外的 **Azure** 訂閱、提供託管身分識別

託管身分識別與您啟動 Connector 的訂閱相關聯。如果您想要選擇不同的 Azure 訂閱、則需要 "將託管身分識別與這些訂閱建立關聯"。

其他 **Azure** 認證資料

如果您要使用 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 認證資料來部署功能、則必須授予所需的權限 "在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體" 針對每個 Azure 帳戶。下圖顯示兩個額外的帳戶、每個帳戶都設有提供權限的服務主體和自訂角色：



您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 提供 AD 服務主體的詳細資料。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明推薦的 Connector 部署方法、該方法來自 NetApp Cloud Central 。您也可以從部署連接器至 Azure "Azure Marketplace"您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立及設定 Connector 的託管身分識別、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法設定 Connector 的託管身分識別、但您可以像使用服務主體一樣提供額外帳戶的權限。

管理 Azure 認證與 Cloud Manager 訂閱

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 一個不完善的系統時、您必須選擇 Azure 認證資料和 Marketplace 訂閱、才能與該系統搭配使用。如果您管理多個 Azure Marketplace 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 Azure 認證。

在 Cloud Manager 中管理 Azure 認證的方法有兩種。首先、如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 帳戶中部署功能、則必須提供必要的權限、並將認證資料新增至 Cloud Manager 。第二種方法是將額外的訂閱與 Azure 託管身分識別建立關聯。

> 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動新增您部署 Connector 的 Azure 帳戶。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增初始帳戶。 "瞭解 Azure 帳戶與權限"。

使用服務主體授予 Azure 權限

Cloud Manager 需要權限才能在 Azure 中執行動作。您可以在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體、並取得 Cloud Manager 所需的 Azure 認證資料、將必要的權限授予 Azure 帳戶。

下圖說明 Cloud Manager 如何取得在 Azure 中執行作業的權限。與一或多個 Azure 訂閱相關聯的服務主體物件、代表 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 、並指派給允許必要權限的自訂角色。



步驟

1. 建立 Azure Active Directory 應用程式。
2. 將應用程式指派給角色。
3. 新增 Windows Azure Service Management API 權限。
4. 取得應用程式 ID 和目錄 ID。
5. 建立用戶端機密。

建立 **Azure Active Directory** 應用程式

建立 Azure Active Directory （AD）應用程式與服務主體、讓 Cloud Manager 可用於角色型存取控制。

您必須在 Azure 中擁有適當權限、才能建立 Active Directory 應用程式、並將應用程式指派給角色。如需詳細資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件：必要權限"。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟 * Azure Active Directory * 服務。



2. 在功能表中、按一下 * 應用程式註冊 * 。
3. 按一下「 * 新登錄 * 」。
4. 指定應用程式的詳細資料：
    - * 名稱 * ：輸入應用程式的名稱。
    - * 帳戶類型 * ：選取帳戶類型（任何帳戶類型都可與 Cloud Manager 搭配使用）。
    - * 重新導向 URI* ：選取 * Web* 、然後輸入任何 URL 、例如： https://url
5. 按一下 * 註冊 * 。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

您必須將服務委託人繫結至一或多個 Azure 訂閱、並指派自訂的「 OnCommand 支援對象」角色給該委託人、以便 Cloud Manager 在 Azure 中擁有權限。

步驟

1. 建立自訂角色：
    a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
    b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

    您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

    - 範例 *

    ```
    "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
    ```

    c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

    下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

    「 AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Cloud Manager 、 Azure _3.8.7.json 」

    您現在應該擁有名為 *Cloud Manager operator* 的自訂角色。

2. 將應用程式指派給角色：
    a. 從 Azure 入口網站開啟 * 訂閱 * 服務。
    b. 選取訂閱。
    c. 按一下 * 存取控制（ IAM ） > 新增 > 新增角色指派 * 。
    d. 選取 * Cloud Manager operator* 角色。
    e. 保留 * Azure AD 使用者、群組或服務主體 * 的選取狀態。

f. 搜尋應用程式名稱（您無法透過捲動在清單中找到）。



g. 選取應用程式、然後按一下 * 「 Save （儲存）」 * 。

Cloud Manager 的服務主體現在擁有該訂閱所需的 Azure 權限。

如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 多個 Azure 訂閱中部署支援功能、則必須將服務授權對象繫結至每個訂閱項目。Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure Service Management API** 權限

服務主體必須具有「 Windows Azure Service Management API 」權限。

步驟

1. 在 * Azure Active Directory * 服務中、按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取應用程式。
2. 按一下「 * API 權限 > 新增權限 * 」。
3. 在「 * Microsoft API* 」下、選取「 * Azure 服務管理 * 」。



4. 按一下「 * 以組織使用者身分存取 Azure 服務管理 * 」、然後按一下「 * 新增權限 * 」。



取得應用程式 **ID** 和目錄 **ID**

將 Azure 帳戶新增至 Cloud Manager 時、您必須提供應用程式的應用程式（用戶端） ID 和目錄（租戶） ID 。Cloud Manager 會使用 ID 以程式設計方式登入。

步驟

1. 在 * Azure Active Directory * 服務中、按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取應用程式。
2. 複製 * 應用程式（用戶端） ID* 和 * 目錄（租戶） ID* 。



建立用戶端機密

您需要建立用戶端機密、然後為 Cloud Manager 提供機密的價值、以便 Cloud Manager 使用它來驗證 Azure AD 。

> 將帳戶新增至 Cloud Manager 時、 Cloud Manager 會將用戶端機密稱為應用程式金鑰。

步驟

1. 開啟 * Azure Active Directory * 服務。
2. 按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取您的應用程式。
3. 按一下 * 「憑證與機密」 > 「新用戶端機密」 * 。
4. 提供機密與持續時間的說明。
5. 按一下「 * 新增 * 」。
6. 複製用戶端機密的值。

您的服務主體現在已設定完成、您應該已經複製應用程式（用戶端） ID 、目錄（租戶） ID 、以及用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

將 **Azure** 認證資料新增至 **Cloud Manager**

在您提供 Azure 帳戶所需的權限之後、即可將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 Microsoft Azure 」
3. 輸入 Azure Active Directory 服務主體的相關資訊、以授予必要的權限：
   - 應用程式（用戶端） ID ：請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目錄（租戶） ID ：請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 用戶端機密：請參閱 [Creating a client secret]。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 選擇您要與認證相關聯的隨用隨付訂閱、或是如果您還沒有認證、請按一下 * 新增訂閱 * 。

   若要建立隨用付費 Cloud Volumes ONTAP 的功能、 Azure 認證資料必須與 Cloud Volumes ONTAP 從 Azure Marketplace 訂閱的功能相關聯。

6. 按一下「 * 新增 * 」。

您現在可以從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證集合 "在建立新的工作環境時"：



將 **Azure Marketplace** 訂閱與認證資料建立關聯

將 Azure 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 Azure Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 Azure Marketplace 訂閱的關聯：

- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 Azure Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「 * 新增訂閱 * 」、然後依照步驟建立新的訂閱。

   下列影片會從工作環境精靈的內容開始播放、但會在您按一下「 * 新增訂閱 * 」之後顯示相同的工作流程：

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

將額外的 **Azure** 訂閱與託管身分識別建立關聯

Cloud Manager 可讓您選擇要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 認證和 Azure 訂閱。除非您建立關聯、否則您無法為託管身分識別設定檔選取不同的 Azure 訂閱 "託管身分識別" 這些訂閱。

託管身分識別是 "初始 Azure 帳戶" 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時。部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立 Cloud Manager 操作員角色、並將其指派給 Connector 虛擬機器。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. 開啟 * 訂閱 * 服務、然後選取您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱內容。
3. 按一下 * 存取控制（IAM） * 。
   a. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

        Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
      - 選取 Connector 虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
4. 請重複這些步驟以取得額外訂閱內容。

當您建立新的工作環境時、現在應該能夠從多個 Azure 訂閱中選取託管身分識別設定檔。



GCP

Google Cloud 專案、權限和帳戶

服務帳戶可讓 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 的同一個專案中、或在不同專案中、擁有部署和管理這些系統的權限。

Cloud Manager 的專案與權限

在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中部署時、您必須先在 Google Cloud 專案中部署 Connector 。Connector 無法在您的內部環境或其他雲端供應商中執行。

直接從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、必須先設定兩組權限：

1. 您需要使用具有從 Cloud Manager 啟動 Connector VM 執行個體權限的 Google 帳戶來部署 Connector 。
2. 部署 Connector 時、系統會提示您選取 "服務帳戶" 適用於 VM 執行個體。Cloud Manager 可從服務帳戶取得權限 Cloud Volumes ONTAP 、代表您建立及管理各種系統。將自訂角色附加至服務帳戶、即可提供權限。

我們已設定兩個 Y反 洗錢檔案、其中包含使用者和服務帳戶所需的權限。 "瞭解如何使用 Yaml 檔案來設定權限 "。

下圖說明上述第 1 和第 2 項所述的權限要求：



適用於此產品的專案 **Cloud Volumes ONTAP**

可與 Connector 位於同一個專案中、或位於不同的專案中。 Cloud Volumes ONTAP若要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的專案中部署功能、您必須先將 Connector 服務帳戶和角色新增至該專案。

- "瞭解如何設定服務帳戶（請參閱步驟 2）"。
- "瞭解如何在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署功能、並選擇專案"。

負責資料分層

> Cloud Manager 需要 GCP 帳戶 Cloud Volumes ONTAP 才能執行效能提升 9.6 、但不適用於 9.7 及更新版本。如果您想使用Cloud Volumes ONTAP 資料分層搭配使用NetApp 9.7、請依照中的步驟4進行 "在 Google Cloud Platform 中開始 Cloud Volumes ONTAP 使用功能"。

需要在 Cloud Manager 中新增 Google Cloud 帳戶、才能在 Cloud Volumes ONTAP 支援資料分層的過程中、在支援的系統上執行資料分層。資料分層會自動將冷資料分層至低成本的物件儲存設備、讓您回收主儲存設備的空間、並縮減二線儲存設備。

新增帳戶時、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存設備存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分層。

新增 Google Cloud 帳戶之後、您就可以在建立、修改或複寫個別磁碟區時、在這些磁碟區上啟用資料分層功能。

- "瞭解如何設定 GCP 帳戶、並將其新增至 Cloud Manager"。
- "瞭解如何將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

管理 **Cloud Manager** 的 **GCP** 認證與訂閱

您可以從 Cloud Manager 管理兩種類型的 Google Cloud Platform 認證資料：與 Connector VM 執行個體相關的認證資料、以及 Cloud Volumes ONTAP 與適用於的更新版本的更新版本資訊（例如 "資料分層"。

將 **Marketplace** 訂閱與 **GCP** 認證建立關聯

在 GCP 中部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立一組與 Connector VM 執行個體相關的預設認證資料。這些是 Cloud Manager 用來部署 Cloud Volumes ONTAP 功能的認證資料。

您可以隨時變更與這些認證資料相關的 Marketplace 訂閱。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。

4. 從下拉式清單中選取 Google Cloud 專案並訂閱、或按一下 * 「 Add Subscription* （新增訂閱 * ）」、然後依照步驟建立新的訂閱。



5. 按一下「 * 經銷 * 」。

利用 **Cloud Volumes ONTAP NetApp** 功能升級和新增 **GCP** 帳戶、以利資料分層

如果您想要啟用 Cloud Volumes ONTAP 的支援功能為 "資料分層"、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分

層。

> 如果您想使用Cloud Volumes ONTAP 資料分層搭配使用NetApp 9.7、請依照中的步驟4進行 "在 Google Cloud Platform 中開始 Cloud Volumes ONTAP 使用功能"。

設定 **Google Cloud Storage** 的服務帳戶和存取金鑰

服務帳戶可讓 Cloud Manager 驗證及存取用於資料分層的雲端儲存桶。這些金鑰是必要的、以便 Google Cloud Storage 知道誰在提出要求。

步驟

1. 開啟 GCP IAM 主控台和 "建立具有 Storage Admin 角色的服務帳戶"。



2. 前往 "GCP 儲存設定"。
3. 如果出現提示、請選取專案。
4. 按一下「 * 互通性 * 」索引標籤。
5. 如果您尚未啟用、請按一下 * 「啟用互通性存取」 * 。
6. 在 * 服務帳戶的存取金鑰 * 下、按一下 * 建立服務帳戶的金鑰 * 。
7. 選取您在步驟 1 中建立的服務帳戶。



8. 按一下「 * 建立金鑰 * 」。
9. 複製存取金鑰和密碼。

   新增 GCP 帳戶以進行資料分層時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

將 GCP 帳戶新增至 Cloud Manager

現在您已擁有服務帳戶的存取金鑰、可以將其新增至 Cloud Manager 。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 Google Cloud 」
3. 輸入服務帳戶的存取金鑰和密碼。

   這些關鍵功能可讓 Cloud Manager 設定雲端儲存庫、以利資料分層。

4. 確認已符合原則需求、然後按一下「 * 建立帳戶 * 」。

現在、您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立、修改或複寫資料時、在各個磁碟區上啟用資料分層功能。如需詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

但在您之前、請確定 Cloud Volumes ONTAP 駐留的子網路已設定為私有 Google Access 。如需相關指示、請參閱 "Google Cloud 文件：設定私有 Google Access"。

新增 NetApp 支援網站帳戶至 Cloud Manager

若要部署 BYOL 系統、必須將 NetApp Support Site 帳戶新增至 Cloud Manager 。此外、

您也必須註冊隨用付費系統、並升級 ONTAP 各種版本的軟件。

觀看下列影片、瞭解如何將 NetApp 支援網站帳戶新增至 Cloud Manager 。或向下捲動以閱讀步驟。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 如果您還沒有 NetApp 支援網站帳戶、 "註冊一項"。
2. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



3. 按一下 * 「 Add Credential* （新增認證 * ）」、然後選取 * 「 NetApp Support Site"
4. 指定帳戶名稱、然後輸入使用者名稱和密碼。
   - 帳戶必須是客戶層級的帳戶（不是來賓帳戶或臨時帳戶）。
   - 如果您打算部署 BYOL 系統：
     - 帳戶必須獲得授權、才能存取 BYOL 系統的序號。
     - 如果您購買安全的 BYOL 訂閱、則需要安全的 NSS 帳戶。
5. 按一下「 * 建立帳戶 * 」

使用者現在可以在建立新 Cloud Volumes ONTAP 的功能表系統和註冊現有系統時、選擇帳戶。

- "在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"
- "在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"
- "註冊隨用隨付系統"
- "瞭解 Cloud Manager 如何管理授權檔案"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.