# 轉換後將LUN復原至7-Mode

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_rolling_back_clustered_ontap_luns_back_to_7_mode_on_rhel_hosts.html on June 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

轉換後將LUN復原至7-Mode . . . . . 1
在ONTAP RHEL主機上將VMware LUN復原至7-Mode LUN . . . . . 1
在ONTAP Windows主機上、將還原的LUN復原至7-Mode LUN . . . . . 2

# 轉換後將LUN復原至7-Mode

## 如果您不滿意叢集Data ONTAP 式的支援LUN效能、可以從叢集Data ONTAP 式的支援升級到Data ONTAP 以7-Mode運作的支援、以實現無複製轉換（CFT）。複本型轉換（CBT）不支援復原。只有某些主機支援復原。

在7-Mode Transition Tool（7MTT）中按一下* Commit 之前、您可以**Data ONTAP** 隨時從叢集式的支援功能復原至**Data ONTAP** 以**7-Mode**運作的支援功能。按一下 commit *之後、就無法復原。

下列主機支援復原：

- Windows
- Red Hat Enterprise Linux（RHEL）
- ESXi

下列主機不支援復原：

- HP-UX
- AIX

# 在ONTAP RHEL主機上將VMware LUN復原至7-Mode LUN

## 如果ONTAP 從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉到7-Mode後、您的支援LUN效能不如預期、您可以在ONTAP Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5或RHEL 6主機上、從VMware復原至7-Mode LUN。

您的7-Mode LUN必須對應回RHEL 5或RHEL 6主機。

步驟

1. 探索7-Mode LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

2. 設定7-Mode LUN的DMP裝置：

   ‘多重路徑’

3. 驗證您的7-Mode LUN：

   「* sanlun LUN show*」

4. 確定7-Mode LUN設備的處理ID：

   hy*多重路徑-ll *DEVICE®Handle_name**

5. 如果主機已設定使用邏輯Volume Manager（LVM）、請執行下列動作：

   a. 匯入Volume群組：+`* vgimport_vg_name_*

b. 驗證Volume群組狀態：+「* vgdisplay*」

c. 啟用邏輯磁碟區：+`* vgchange -ay *vg_name**

d. 驗證邏輯磁碟區狀態：+「* lvdisplay*」

   「低電壓狀態」應顯示為「可用」。

e. 將邏輯磁碟區從ONTAP SURELUN掛載到其各自的掛載點目錄：+ h.* mount *lv*名稱*mount_point**

   如果在「etc/fstab」檔案中定義掛載點、您也可以使用「mount-A'命令來掛載邏輯磁碟區。

f. 驗證掛載點：+"* mount*（掛載）

# 在ONTAP Windows主機上、將還原的LUN復原至7-Mode LUN

## 如果ONTAP 從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉到7-Mode之後、您的支援LUN效能不如預期、您可以在ONTAP Windows主機上從VMware復原到7-Mode LUN。

您的7-Mode LUN必須重新對應至主機。

步驟

1. 使用Hyper-V Manager關閉LUN上執行的所有虛擬機器（VM）。
2. 使用Windows磁碟管理程式將LUN離線。
3. 使用叢集磁碟管理程式讓叢集磁碟離線。
4. 關閉主機。
5. 回復Data ONTAP 至7-Mode運作的支援。
6. 開機主機。
7. 使用Windows磁碟管理程式將7-Mode LUN上線。
8. 使用叢集磁碟管理程式將叢集磁碟上線。
9. 使用Hyper-V Manager讓VM上線。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。