実行フェーズのワークフロー

ONTAP

NetApp
December 02, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_migration_execute_phase_workflow.html on December 02, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

実行フェーズのワークフロー 1
実行フェーズのワークフロー 1
オフライン移行ワークフロー 1
オンライン移行ワークフロー 5

実行フェーズのワークフロー

実行フェーズのワークフロー

実行フェーズでは、 FLI オフラインまたはオンライン移行を実行するための LUN 移行タスクを行います。

問題を検出して修正し、リスクを軽減するために、ホストイベントログを確認します。大規模な再構成を行う前に、ホストをリブートして、ホストに根本的な問題がないことを確認します。

ソース LUN がデスティネーションストレージで認識されたら、移行ジョブを作成して実行できます。移行が完了するか（ FLI オフライン）、 FLI LUN 関係が確立される（ FLI オンライン）と、ホストがデスティネーションストレージにゾーニングされます。新しい LUN がマッピングされ、ドライバ、マルチパスソフトウェア、および分析フェーズで特定されたその他の更新について、ホストの更新を開始できます。

オフライン移行ワークフロー

オフライン移行ワークフローは、移行プロセスの実行フェーズで実行されます。次のオフラインワークフローの図は、ホスト、ファブリック、デスティネーションストレージ、ソースストレージで実行されるタスクを示しています。



オフラインワークフローのタスクを次の表に示します。

コンポーネント	タスク
ホスト	1. ホストをリブートして、すべてのファイルシステムがマウントされ、すべての LUN パスが使用可能で、サービスが開始されていることを確認します。 2. ホストを準備してシャットダウンします。 3. 移行が完了したら、ホストの電源をオンにします。 4. 新しい SAN ブート LUN を使用するように HBA を設定します（ SAN ブートのみ）。 5. サードパーティ製 MPIO をアンインストールします。 6. ネットアップホストソフトウェアをインストールし、マルチパスを設定します。 7. SAN ブート LUN へのすべてのパスが正常であることを確認します（ SAN ブートのみ）。 8. 新しいデバイスを反映するようにシステムファイルと構成を更新します。 9. すべての LUN へのすべてのパスが正常であることを確認します。 10. すべてのサービスを再度有効にし、ホストをリブートします（ホストが稼働状態に戻ったこと、すべてのファイルシステムがマウントされたこと、すべてのサービスが開始されたことを確認し 11. 新しい SAN ブート LUN への 2 番目のパスで HBA を設定します（ SAN ブートのみ）。
ファブリック	1. ホストとソースストレージのゾーニングを解除します。 2. ホストからデスティネーションストレージへのゾーンを作成します。

コンポーネント	タスク
デスティネーションストレージ	1. ソースアレイと新しい LUN を検出します。 2. ソース LUN を外部としてマークします。 3. 外部 LUN を使用してデスティネーション LUN を作成します。 4. ホストイニシエータ igroup を作成し、デスティネーション LUN を igroup にマッピングします。migration Snapshot copy 5. デスティネーション LUN をオフラインにします。 6. インポート関係を作成し、インポートジョブを開始します。 7. 検証ジョブを作成します（オプション）。 8. インポート関係を削除します。 9. 外部 LUN 属性を false にマークします。 10. デスティネーション LUN をオンラインにします。 11. Snapshot ® コピーを作成して、デスティネーション LUN のロールバックを有効にします。 12. 接続を単一のパスに制限します（ SAN ブートのみ）。 13. SAN ブート LUN をホストに割り当てます。この時点では、データ LUN の割り当ては行いません（ SAN ブートのみ）。 14. すべてのホストポートにログインしていることを確認します。 15. 定期的な Snapshot コピーを作成して、デスティネーション SAN ブート LUN のロールバックを有効にします（ SAN ブートのみ）。 16. SAN ブート LUN へのすべてのパスを有効にします（ SAN ブートのみ）。 17. データ LUN をホストに割り当てます。 18. 最終的な Snapshot コピーを作成します。
ソースストレージ	1. ソース LUN をデスティネーションストレージに割り当てます。 2. デスティネーションストレージに割り当てられているソース LUN を削除します。

オンライン移行ワークフロー

オンライン移行ワークフローは、移行プロセスの実行フェーズで実行されます。次のオンラインワークフローの図は、ホスト、ファブリック、デスティネーションストレージ、ソースストレージで実行されるタスクを示しています。



オンラインワークフローのタスクを次の表に示します。

コンポーネント	タスク
ホスト	1. すべてのファイルシステムがマウントされ、すべての LUN パスとアプリケーションが使用可能であることを確認します。 2. * オプション：インポートする LUN が ESX 用の場合は、「付録 A ： ESX CAW / ATS の更新」を参照して、記載されている手順に従ってください。 3. ホストを準備してシャットダウンします。 4. デスティネーション LUN のホストの電源をオンにします。 5. 新しい SAN ブート LUN を使用するように HBA を設定します（ SAN ブートのみ）。 6. サードパーティ製 MPIO をアンインストールします。 7. ネットアップホストソフトウェアをインストールし、マルチパスを設定します。 8. SAN ブート LUN へのすべてのパスが正常であることを確認します（ SAN ブートのみ）。 9. 新しいデバイスを反映するようにシステムファイルと構成を更新します。 10. すべての LUN へのすべてのパスが正常であることを確認します。 11. すべてのサービスを再度有効にし、ホストをリブートします（ホストが稼働状態に戻ったこと、すべてのファイルシステムがマウントされたこと、すべてのサービスが開始されたことを確認し 12. 新しい SAN ブート LUN への 2 番目のパスで HBA を設定します（ SAN ブートのみ）。
ファブリック	1. ホストとソーススストレージのゾーニングを解除します。 2. ホストからデスティネーションストレージへのゾーンを作成します。

コンポーネント	タスク
デスティネーションストレージ	1. ソースアレイと新しい LUN を検出します。 2. ソース LUN を外部としてマークします。 3. 外部 LUN を使用してデスティネーション LUN を作成します。 4. ホストイニシエータ igroup を作成し、デスティネーション LUN を igroup にマッピングします。 5. デスティネーション LUN をオフラインにします。 6. ソースアレイの LUN マスキング（ igroup ）からホストを削除します。 7. インポート関係を作成し、インポートジョブを開始します。 8. 前述のホストの手順 4 を実行します（ホストを新しい LUN の場所に再マッピングします）。 9. 接続を単一のパスに制限します（ SAN ブートのみ）。 10. SAN ブート LUN をホストに割り当てます。この時点では、データ LUN の割り当ては行いません（ SAN ブートのみ）。 11. 定期的な Snapshot コピーを作成して、デスティネーション SAN ブート LUN のロールバックを有効にします（ SAN ブートのみ）。 12. SAN ブート LUN へのすべてのパスを有効にします（ SAN ブートのみ）。 13. デスティネーション LUN をオンラインにします。 14. Snapshot コピーを作成して、デスティネーション LUN のロールバックを有効にします。 15. インポート関係を開始します（ソース LUN からデスティネーション LUN へのデータコピーを開始します）。 16. 検証ジョブを作成し、インポート関係を停止します（オプション）。 17. インポート関係を削除します。 18. 外部 LUN 属性を false にマークします。

コンポーネント	タスク
ソースストレージ	1. ソース LUN をデスティネーションストレージに割り当てます。 2. ソース LUN のホストへのマッピングを解除します。 3. Snapshot コピーを作成して、デスティネーション LUN のロールバックを有効にします。 4. デスティネーションストレージに割り当てられているソース LUN を削除します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.