导出策略

System Manager Classic

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_export_policy.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

导出策略 1
创建导出策略 1
重命名导出策略 1
正在删除导出策略 1
向导出策略添加规则 2
修改导出策略规则 3
正在删除导出策略规则 3
导出策略如何控制客户端对卷或 qtree 的访问 3
导出策略窗口 4

导出策略

您可以使用 System Manager 创建，编辑和管理导出策略。

创建导出策略

您可以使用 System Manager 创建导出策略，以便客户端可以访问特定卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 单击 * 创建 * 。
5. 在 * 创建导出策略 * 对话框中，指定导出策略的名称。
6. 如果要通过从现有导出策略复制规则来创建导出策略，请选中 * 从 * 复制规则复选框，然后选择 Storage Virtual Machine （ SVM ）和导出策略。

   您不应从下拉菜单中选择用于灾难恢复的目标 SVM 来创建导出策略。

7. 在 "* 导出规则 " 区域中，单击 * 添加 * 向导出策略添加规则。
8. 单击 * 创建 * 。
9. 验证创建的导出策略是否显示在 * 导出策略 * 窗口中。

重命名导出策略

您可以使用 System Managerto 重命名现有导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要重命名的导出策略，然后单击 * 重命名策略 * 。
5. 在 * 重命名策略 * 对话框中，指定新策略名称，然后单击 * 修改 * 。
6. 验证您在 * 导出策略 * 窗口中所做的更改。

正在删除导出策略

您可以使用 System Manager 删除不再需要的导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。

2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要删除的导出策略，然后单击 * 删除策略 * 。
5. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

向导出策略添加规则

您可以使用 System Manager 向导出策略添加规则，以便定义客户端对数据的访问。

您必须已创建要添加导出规则的导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要添加规则的导出策略，然后从 * 导出规则 * 选项卡中单击 * 添加 * 。
5. 在 * 创建导出规则 * 对话框中，执行以下步骤：
   a. 指定需要访问数据的客户端。

      您可以将多个客户端指定为逗号分隔值。

      您可以使用以下任意格式指定客户端：

      - 作为主机名；例如 host1
      - IPv4 地址；例如 10.1.12.24
      - 具有网络掩码的 IPv4 地址；例如 10.1.16.0/255.255.255.0
      - 作为 IPv6 地址；例如， FE80： 0202： B3FF： FE1E： 8329
      - 作为具有网络掩码的 IPv6 地址；例如 2001： db8：：： /32
      - 作为网络组，网络组名称前面带有 AT 符号（@ ）；例如， @netgroup
      - 前面带有句点（ . ）的域名；例如 .example.com

      > 您不能输入 IP 地址范围，例如 10.1.12.10 到 10.1.12.70 。此格式的条目将被解释为文本字符串，并被视为主机名。

      + + 您可以输入 IPv4 地址 `0.0.0.0/0` 来提供对所有主机的访问权限。

   b. 如果要修改规则索引编号，请选择相应的规则索引编号。
   c. 选择一个或多个访问协议。

      如果不选择任何访问协议，则会为导出规则分配默认值 "`any` " 。

   d. 选择一个或多个安全类型和访问规则。

6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证添加的导出规则是否显示在选定导出策略的 * 导出规则 * 选项卡中。

修改导出策略规则

您可以使用 System Manager 修改导出策略规则的指定客户端，访问协议和访问权限。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 在 * 导出策略 * 窗口中，选择要编辑导出规则的导出策略，然后在 * 导出规则 * 选项卡中，选择要编辑的规则，然后单击 * 编辑 * 。
5. 根据需要修改以下参数：
   - 客户端规范
   - 访问协议
   - 访问详细信息
6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证导出规则的更新更改是否显示在 * 导出规则 * 选项卡中。
   - 相关信息 *

设置 CIFS

正在删除导出策略规则

您可以使用 System Manager 删除不再需要的导出策略规则。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要删除导出规则的导出策略。
5. 在 * 导出规则 * 选项卡中，选择要删除的导出规则，然后单击 * 删除 * 。
6. 在确认框中，单击 * 删除 * 。

导出策略如何控制客户端对卷或 **qtree** 的访问

导出策略包含一个或多个 *export rules* ，用于处理每个客户端访问请求。此过程的结果将确定客户端是被拒绝还是被授予访问权限，以及访问级别。Storage Virtual Machine （ SVM ）上必须存在具有导出规则的导出策略，客户端才能访问数据。

您只需将一个导出策略与每个卷或 qtree 相关联，即可配置客户端对卷或 qtree 的访问。SVM 可以包含多个导出策略。这样，您可以对包含多个卷或 qtree 的 SVM 执行以下操作：

- 为 SVM 的每个卷或 qtree 分配不同的导出策略，以控制单个客户端对 SVM 中每个卷或 qtree 的访问。
- 为 SVM 的多个卷或 qtree 分配相同的导出策略，以实现相同的客户端访问控制，而无需为每个卷或 qtree 创建新的导出策略。

如果客户端发出适用导出策略不允许的访问请求，则此请求将失败，并显示权限被拒绝的消息。如果客户端与导出策略中的任何规则不匹配，则会拒绝访问。如果导出策略为空，则会隐式拒绝所有访问。

您可以在运行 ONTAP 的系统上动态修改导出策略。

导出策略窗口

您可以使用导出策略窗口创建，查看和管理有关导出策略及其相关导出规则的信息。

导出策略

通过导出策略窗口，您可以查看和管理为 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建的导出策略。

- * 命令按钮 *
  - 创建

    打开创建导出策略对话框，在此可以创建导出策略并添加导出规则。您还可以从现有 SVM 复制导出规则。

  - 重命名

    打开重命名策略对话框，在此可以重命名选定导出策略。

  - 删除

    打开删除导出策略对话框，在此可以删除选定的导出策略。

  - 刷新

    更新窗口中的信息。

导出规则选项卡

通过导出规则选项卡，您可以查看有关为特定导出策略创建的导出规则的信息。您还可以添加，编辑和删除规则。

- * 命令按钮 *
  - 添加

    打开创建导出规则对话框，在此可以向选定导出策略添加导出规则。

  - 编辑

打开修改导出规则对话框，在此可以修改选定导出规则的属性。

- 删除

  打开删除导出规则对话框，在此可以删除选定的导出规则。

- 上移

  上移选定导出规则的规则索引。

- 下移

  下移选定导出规则的规则索引。

- 刷新

  更新窗口中的信息。

- * 导出规则列表 *
  - 规则索引

    指定处理导出规则所依据的优先级。您可以使用上移和下移按钮选择优先级。

  - 客户端

    指定规则所适用的客户端。

  - 访问协议

    显示为导出规则指定的访问协议。

  如果未指定任何访问协议，则会考虑默认值 "`any` " 。

  - 只读规则

    为只读访问指定一个或多个安全类型。

  - 读 / 写规则

    为读 / 写访问指定一个或多个安全类型。

  - 超级用户访问

    指定超级用户访问的安全类型。

已分配对象选项卡

通过分配的对象选项卡，您可以查看分配给选定导出策略的卷和 qtree 。您还可以查看卷是否已加密。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.