共享

System Manager Classic

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_cifs_share.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

共享 1
创建 CIFS 共享 1
正在停止共享访问 1
创建主目录共享 2
编辑共享设置 2
ONTAP 如何启用动态主目录 3
共享窗口 4

共享

您可以使用 System Manager 创建，编辑和管理共享。

创建 CIFS 共享

您可以使用 System Manager 创建 CIFS 共享，以便指定 CIFS 用户可以访问的文件夹，qtree 或卷。

在设置和启动 CIFS 之前，您必须已安装 CIFS 许可证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要在其中创建 CIFS 共享的 SVM 。
3. 单击 * 创建共享 * 。
4. 在 * 创建共享 * 窗口中，单击 * 浏览 * ，然后选择应共享的文件夹， qtree 或卷。
5. 指定新 CIFS 共享的名称。
6. 选中 * 为 Hyper-V 和 SQL* 启用持续可用性复选框，以允许支持 SMB 3.0 及更高版本的客户端在无中断运行期间持久打开文件。

   使用此选项打开的文件不会受到故障转移，交还和 LIF 迁移等中断事件的影响。

   从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。
7. 选中 * 访问此共享时加密数据 * 复选框以启用 SMB 3.0 加密。
8. 为共享提供问题描述或注释，然后单击 * 创建 * 。

此时将创建 CIFS 共享，并在组中将访问权限设置为 "`Full Control for Everyone` " 。

- 相关信息 *

设置 CIFS

共享窗口

正在停止共享访问

如果要删除对文件夹， qtree 或卷的共享网络访问权限，可以使用 System Manager 停止共享。

您必须已安装 CIFS 许可证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。

2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要停止的 CIFS 共享所在的 SVM 。
3. 从共享列表中，选择要停止共享的共享，然后单击 * 停止共享 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 停止 * 。
5. 确认共享不再列在 * 共享 * 窗口中。
    - 相关信息 *

共享窗口

创建主目录共享

您可以使用 System Manager 创建主目录共享并管理主目录搜索路径。

必须设置并启动 CIFS 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 单击 * 创建主目录 * ，然后提供用于确定用户如何映射到目录的模式信息。
3. 单击 * 创建 * 。
4. 验证您创建的主目录是否已列在 * 共享 * 窗口中。

编辑共享设置

您可以使用 System Manager 修改共享的设置，例如符号链接设置，用户或组的共享访问权限以及对共享的访问类型。您还可以启用或禁用通过 Hyper-V 持续提供共享，以及启用或禁用基于访问的枚举（ABE ）。从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 从共享列表中选择要修改的共享，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑共享设置 * 对话框中，根据需要修改共享设置：
    a. 在 * 常规 * 选项卡中，通过 Hyper-V 启用共享的持续可用性

        启用持续可用性可以使 SMB 3.0 和支持 SMB 3.0 的客户端在无中断运行期间持久打开文件。持久打开的文件不会受到故障转移，交还和 LIF 迁移等中断事件的影响。

    b. 在 * 权限 * 选项卡中，添加用户或组，然后分配权限以指定访问类型。
    c. 在 * 选项 * 选项卡中，选择所需选项。
4. 单击 * 保存并关闭 * 。
5. 在 * 共享 * 窗口中验证您对选定共享所做的更改。
    - 相关信息 *

ONTAP 如何启用动态主目录

通过 ONTAP 主目录，您可以配置一个 SMB 共享，该共享根据连接到它的用户和一组变量映射到不同的目录。您可以使用一些主目录参数配置一个共享，以定义入口点（共享）与主目录（ SVM 上的目录）之间的用户关系，而不是为每个用户创建单独的共享。

以来宾用户身份登录的用户没有主目录，无法访问其他用户的主目录。可通过四个变量确定用户映射到目录的方式：

- * 共享名称 *

  这是您创建的共享的名称，用户将连接到该共享。您必须为此共享设置主目录属性。

  共享名称可以使用以下动态名称：

  - ` %w` （用户的 Windows 用户名）
  - ` %d` （用户的 Windows 域名）
  - ` %u` （用户映射的 UNIX 用户名）要使共享名称在所有主目录中都是唯一的，共享名称必须包含 ` %w` 或 ` %u` 变量。共享名称可以同时包含 ` %d` 和 ` %w` 变量（例如， ` %d` /` %w` ），也可以包含静态部分和可变部分（例如 home_ `%w` ）。

- * 共享路径 *

  此路径是由共享定义的相对路径，因此与某个共享名称关联，并附加到每个搜索路径中，以便从 SVM 的根目录生成用户的整个主目录路径。它可以是静态的（例如， `home` ），动态的（例如， ` %w` ）或两者的组合（例如， `eng/%w` ）。

- * 搜索路径 *

  这是从 SVM 根目录开始的一组绝对路径，您可以指定这些绝对路径来指示 ONTAP 搜索主目录。您可以使用 `vserver cifs home-directory search-path add` 命令指定一个或多个搜索路径。如果指定了多个搜索路径，则 ONTAP 将按指定顺序尝试这些路径，直到找到有效路径为止。

- * 目录 *

  这是您为用户创建的用户主目录。目录名称通常是用户的名称。您必须在搜索路径定义的一个目录中创建主目录。

例如，请考虑以下设置：

- 用户： John Smith
- 用户域： acme
- 用户名： jsmith
- SVM 名称： vs1
- 主目录共享名称 1 ： home_ `%w` - 共享路径： ` %w`

- 主目录共享名称 2： ` %w` - 共享路径： ` %d/%w`
- 搜索路径 1： ` /vol0home/home`
- 搜索路径 2： ` /vol1home/home`
- 搜索路径 3： ` /vol2home/home`
- 主目录： ` /vol1home/home/jsmith`

场景 1： 用户连接到 ` \\vs1\home_jsmith` 。这与第一个主目录共享名称匹配，并生成相对路径 `jsmith` 。现在， ONTAP 会通过按顺序检查每个搜索路径来搜索名为 `jsmith` 的目录：

- ` /vol0home/home/jsmith` 不存在；继续搜索路径 2 。
- ` /vol1home/home/jsmith` 存在；因此，不会检查搜索路径 3 ；用户现在已连接到其主目录。

场景 2： 用户连接到 ` \\vs1\jsmith` 。这与第二个主目录共享名称匹配，并生成相对路径 `acme/jsmith` 。现在， ONTAP 会通过按顺序检查每个搜索路径来搜索名为 `acme/jsmith` 的目录：

- ` /vol0home/home/acme/jsmith` 不存在；继续搜索路径 2 。
- ` /vol1home/home/acme/jsmith` 不存在；继续搜索路径 3 。
- ` /vol2home/home/acme/jsmith` 不存在；主目录不存在；因此连接失败。

共享窗口

您可以使用共享窗口管理共享并查看有关共享的信息。

命令按钮

- * 创建共享 *

  打开创建共享对话框，在此可以创建共享。

- * 创建主目录 *

  打开创建主目录共享对话框，在此可以创建新的主目录共享。

- * 编辑 * 。

  打开编辑设置对话框，在此可以修改选定共享的属性。

- * 停止共享 *

  停止共享选定对象。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

共享列表

共享列表显示每个共享的名称和路径。

- * 共享名称 *

  显示共享的名称。

- * 路径 *

  显示共享的现有文件夹， qtree 或卷的完整路径名。路径分隔符可以是反斜线或正斜线，但 ONTAP 会将所有路径分隔符显示为正斜线。

- * 主目录 *

  显示主目录共享的名称。

- * 注释 *

  显示共享的其他说明（如果有）。

- * 持续可用共享 *

  显示是否为共享启用了持续可用性。从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。

详细信息区域

共享列表下方的区域显示每个共享的共享属性和访问权限。

- * 属性 *
  - Name

    显示共享的名称。

  - 机会锁状态

    指定共享是否使用机会锁（ oplock ）。

  - 可浏览

    指定 Windows 客户端是否可以浏览共享。

  - 显示 Snapshot

    指定客户端是否可以查看 Snapshot 副本。

  - 持续可用的共享

    指定是启用还是禁用共享以实现持续可用性。从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。

- 基于访问的枚举

  指定共享上是启用还是禁用基于访问的枚举（ABE）。

- BranchCache

  指定共享上是启用还是禁用 BranchCache 。

- SMB 加密

  指定是在 Storage Virtual Machine （SVM）级别还是在共享级别启用使用 SMB 3.0 的数据加密。如果在 SVM 级别启用了 SMB 加密，则 SMB 加密适用于所有共享，并且此值显示为已启用（在 SVM 级别）。

- 先前版本

  指定是否可以从客户端查看和还原先前的版本。

- * 共享访问控制 *

  显示共享的域用户，域组，本地用户和本地组的访问权限。

- 相关信息 *

创建 CIFS 共享

正在停止共享访问

编辑共享设置

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.