支援備份組態工作流程SnapVault

System Manager Classic

NetApp
June 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/task_verify_cluster_peer_relationship.html on June 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

支援備份組態工作流程SnapVault . . . 1
驗證叢集對等關係和SVM對等關係 . . . 1
建立SnapVault 不合作關係（從ONTAP 功能9.3開始） . . . 2
建立SnapVault 不二關係ONTAP （例如、0、9.2或更早版本） . . . 4
監控SnapVault 彼此之間的關係 . . . 6
何處可找到其他資訊 . . . 7

支援備份組態工作流程SnapVault

設定SnapVault 支援功能的關係包括驗證叢集對等關係、建立SnapVault 來源與目的地Volume之間的支援關係、以及監控SnapVault 彼此之間的支援關係。



驗證叢集對等關係和SVM對等關係

在使用SnapVault 支援技術設定磁碟區以進行資料保護之前、您必須先確認來源叢集和目的地叢集已連接、並透過對等關係彼此通訊。您也必須驗證來源SVM和目的地SVM是否已連接、並透過對等關係彼此通訊。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

程序

- 如果您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請執行下列步驟來驗證叢集對等關係和SVM對等關係：
  a. 按一下*組態*>*叢集對等端點*。
  b. 驗證連接的叢集是否已通過驗證且可供使用。

  c. 按一下「組態>* SVM對等端點*」。
  d. 確認目的地SVM已與來源SVM連接。
- 如果您執行ONTAP 的是Sf2 9.2或更早版本、請執行下列步驟來驗證叢集對等關係和SVM對等關係：
  a. 按一下「組態」索引標籤。
  b. 在*叢集詳細資料*窗格中、按一下*叢集對等端點*。

c. 驗證連接的叢集是否已通過驗證且可供使用。



d. 按一下「* SVMS*」索引標籤、然後選取來源SVM。

e. 在*對等儲存虛擬機器*區域中、確認目的地SVM已與來源SVM連接。

如果您在這個區域沒有看到任何已處理的SVM、您可以在建立SnapVault 該SVM關係時建立SVM對等關係。

建立SnapVault 不二關係ONTAP （例如、0、2、2或更早版本）

建立SnapVault 不合作關係（從ONTAP 功能9.3開始）

您必須在SnapVault 一個叢集上的來源Volume和連接叢集上的目的地Volume之間建立一個不二元關係、才能建立SnapVault 一個不二元的備份。

開始之前

- 您必須擁有目的地叢集的叢集管理員使用者名稱和密碼。
- 目的地Aggregate必須有可用空間。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下「動作」>「保護」。

   您也可以選取多個來源Volume、然後SnapVault 使用單一目的地Volume建立彼此之間的不穩定性關係。

3. 在「* Volume：Protect Volumes 」（*磁碟區：保護磁碟區）頁面中、提供下列資訊：

   a. 從「關係類型」下拉式清單中選取「* Vault *」。

   b. 選取目的地叢集、目的地SVM及目的地Volume的尾碼。

   目的地SVM下方只會列出經過對等程序的SVM和允許的SVM。

   系統會自動建立目的地Volume。目的地Volume的名稱是附加後置的來源Volume名稱。

   a. 按一下 。

   b. 在*進階選項*對話方塊中、確認*保護原則*設為「XDPDefault」。

   c. 選取*保護排程*。

預設會選取「每日」排程。

d. 確認已選取* Yes*來初始化SnapVault 「不實」關係。

所有資料保護關係依預設都會初始化。

e. 按一下「套用」以儲存變更。



4. 在「* Volume：Protect Volumes*」（磁碟區：保護磁碟區）頁面中、按一下「驗證」以驗證磁碟區是否具有相符的SnapMirror標籤。
5. 按一下*「Save」（儲存）*建立SnapVault 「S動關聯」。
6. 驗證SnapVault 該等資訊關係的狀態是否為「nap鏡 射」狀態。

   a. 瀏覽至* Volumes（磁碟區）*視窗、然後選取要備份的磁碟區。

   b. 展開磁碟區、然後按一下* protection *以檢視磁碟區的資料保護狀態。



建立SnapVault 不二關係ONTAP （例如、0、9.2或更早版本）

您必須在SnapVault 一個叢集上的來源Volume和連接叢集上的目的地Volume之間建立一個不二元關係、才能建立SnapVault 一個不二元的備份。

開始之前

- 您必須擁有目的地叢集的叢集管理員使用者名稱和密碼。
- 目的地Aggregate必須有可用空間。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
3. 按一下「* Volumes （*磁碟區）
4. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下*保護*。
5. 在「建立保護關係」對話方塊中、從「關係類型」下拉式清單中選取「* Vault *」。
6. 在「*目的地Volume *」區段中、選取已連接的叢集。
7. 指定目的地Volume的SVM：

如果**SVM**是…	然後…
很好	從清單中選取已啟用的SVM。
不需要	a. 選取SVM。 b. 按一下*驗證*。 c. 輸入所連接叢集的叢集管理員認證、然後按一下*「Create」（建立）*。

8. 建立新的目的地Volume：
   a. 選擇*新Volume *選項。
   b. 使用預設磁碟區名稱或輸入新的磁碟區名稱。
   c. 選取目的地Aggregate。
   d. 確保選中* Enable Dedupe（啟用重複資料刪除）*核取方塊。

9. 在「組態詳細資料」區段中、選取「XDPDefault」作為保護原則。
10. 從排程清單中選取保護排程。
11. 確保選中*初始化關係*複選框以傳輸基礎Snapshot複本，然後單擊*創建*

精靈會建立與指定資料保險箱原則和排程的關係。此關係是透過從來源磁碟區開始基準傳輸資料至目的地磁碟區來初始化。

「狀態」區段會顯示每個工作的狀態。



12. 驗證SnapVault 該等資訊關係的關係狀態是否為「nap鏡 射」狀態。
    a. 從Volumes（磁碟區）清單中選取磁碟區、然後按一下* Data Protection（資料保護）*。
    b. 在「資料保護」底部索引標籤中、確認您建立的SnapMirror關係已列出、而且關係狀態為「napMirrored」、類型為「Vault」。



監控SnapVault 彼此之間的關係

您應該定期監控SnapVault 彼此之間的關聯狀態、以確保根據指定的排程、在目的地磁碟區上備份資料。

您必須從*目的地*叢集執行此工作。

步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
    - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
    - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取SnapVault 來源磁碟區與目的地磁碟區之間的「還原」關係、然後在「詳細資料」底部索引標籤中驗證狀態。

    畫面會顯示「不健全狀況」關係、SnapVault 任何傳輸錯誤及延遲時間：

    - 「正常」欄位必須顯示「是」。

      對於大多數的資料傳輸失敗、欄位會顯示「否」。但是在某些失敗情況下、欄位會持續顯示「Yes（是）」。您必須檢查「詳細資料」區段中的傳輸錯誤、以確保不會發生資料傳輸失敗。

    - 「關係狀態」欄位必須顯示「nap鏡 射」。
    - 延遲時間不得超過傳輸排程時間間隔。

      例如、如果傳輸排程為每日、則延遲時間不得超過一天。

      您應該疑難排解SnapVault 任何有關「不穩固」關係的問題。SnapMirror關係的疑難排解程序也適用於SnapVault 不必要的關係。

"NetApp技術報告4015：SnapMirror組態與最佳實務ONTAP 做法、適用於NetApp 9.1、9.2"



何處可找到其他資訊

您可以取得其他文件、協助您從目的地磁碟區還原資料、以測試備份資料、或在來源磁碟區遺失時進行還原。

- Volume還原管理功能SnapVault

  說明如何在SnapVault 還原中快速從還原的功能區中還原磁碟區ONTAP

- "概念ONTAP"

  說明叢集式系統的災難恢復與磁碟對磁碟備份的概念性資訊

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。