ONTAP ツールのメンテナンスコンソールにアクセスします

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
September 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere-910/manage/reference_maintenance_console_of_ontap_tools_for_vmware_vsphere.html on September 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP ツールのメンテナンスコンソールにアクセスします 1
ONTAP ツールメンテナンスコンソールの概要 1
Virtual Storage Console と VASA Provider のログファイル 2
管理者パスワードを変更します 3
SSH を使用するように VASA Provider を設定する 3
リモート診断アクセスを設定します 4

ONTAP ツールのメンテナンスコンソールにアクセスします

ONTAP ツールメンテナンスコンソールの概要

ONTAP ツールのメンテナンスコンソールを使用して、アプリケーション、システム、およびネットワークの構成を管理できます。管理者パスワードとメンテナンスパスワードを変更することができます。サポートバンドルの生成、異なるログレベルの設定、 TLS 設定の表示と管理、およびリモート診断の開始を行うこともできます。

ONTAP ツールを導入したあと、メンテナンスコンソールにアクセスするために VMware ツールをインストールしておく必要があります。ONTAP ツールのメンテナンスコンソールにログインするには、導入時に設定したユーザ名とパスワードに「パスワード」を使用する必要があります。

> リモート診断をイネーブルにするときは、「 ```ip 」ユーザのパスワードを設定する必要があります。

導入した ONTAP ツールの [Summary] タブを使用して、メンテナンスコンソールにアクセスする必要があります。をクリックします をクリックすると、メンテナンスコンソールが起動します。

* コンソール・メニュー *	* オプション *
アプリケーションの設定	1. サーバステータスの概要を表示します 2. Virtual Storage Console サービスを開始します 3. Virtual Storage Console サービスを停止します 4. VASA Provider および SRA サービスを開始する 5. VASA Provider および SRA サービスを停止する 6. 「管理者」ユーザのパスワードを変更します 7. 証明書を再生成します 8. キーストアと証明書をハードリセットします 9. データベースをハードリセットしました 10. Virtual Storage Console サービスのログレベルを変更します 11. VASA Provider サービスと SRA サービスのログレベルを変更します 12. TLS 設定を表示する 13. TLS プロトコルを有効にします 14. TLS プロトコルを無効にします

System Configuration （システム設定）	1. 仮想マシンをリブートします 2. 仮想マシンをシャットダウンします 3. 「 maint 」ユーザのパスワードを変更します 4. タイムゾーンを変更します 5. 新しい NTP サーバを追加します NTP サーバの IPv6 アドレスを指定できます。 6. SSH アクセスを有効にします 7. jail ディスクサイズ（ /jail ）の拡張 8. アップグレード 9. VMware Tools をインストールします
ネットワーク構成：	1. IP アドレス設定を表示します 2. IP アドレスの設定を変更します このオプションを使用すると、導入後に IP アドレスを IPv6 に変更できます。 3. ドメイン名検索設定を表示します 4. ドメイン名検索設定を変更します 5. 静的ルートを表示します 6. 静的ルートを変更します このオプションを使用すると、 IPv6 ルートを追加できます。 7. 変更をコミットします 8. ホストに ping を実行します このオプションを使用すると、 IPv6 ホストに ping を送信できます。 9. デフォルト設定に戻します
サポートと診断	1. サポートバンドルの生成 2. 診断シェルにアクセスします 3. リモート診断アクセスを有効にします

Virtual Storage Console と VASA Provider のログファイル

エラーが発生した場合は、「 /opt/NetApp/vscserver/log 」ディレクトリと「

/opt/NetApp/smserver/log' 」ディレクトリでログファイルを確認できます。

問題の特定には、次の 3 つのログファイルが役立ちます。

- 「 cxf.log 」。 VASA Provider との間の API トラフィックに関する情報が記録されます。「 kaminoPrefs.xml 」には、 VSC の設定に関する情報が含まれています
- vvolvp.log ： VASA Provider に関するすべてのログ情報が含まれます

VMware vSphere 用 ONTAP ツールのメンテナンスメニューでは、要件に応じてさまざまなログレベルを設定できます。次のログレベルを使用できます。

- 情報
- デバッグ
- エラー
- トレース

ログレベルを設定すると、次のファイルが更新されます。

- VSC サーバ： 'kamino.log' および 'vvolvp.log
- VASA Provider サーバー： vvolvp.log ' error.log ' および NetApp.log

また、 VASA Provider Web コマンドラインインターフェイス（ CLI ）ページで、実行された API 呼び出し、返されたエラー、パフォーマンス関連のいくつかのカウンタを確認できます。Web CLI ページは https://<IP_address_or_hostname>:9083/stats` にあります

管理者パスワードを変更します

導入後、メンテナンスコンソールを使用して ONTAP ツールの管理者パスワードを変更することができます。

- 手順 *
  1. vCenter Server で、 ONTAP ツールへのコンソールを開きます。
  2. maintenance ユーザとしてログインします。
  3. メンテナンスコンソールで「 1 」と入力して、アプリケーション構成を選択します。
  4. 「 6 」を入力して、「管理者」のユーザーパスワードを変更 * を選択します。
  5. 8~63 文字のパスワードを入力します。
  6. 確認ダイアログボックスに「 y 」と入力します。

SSH を使用するように VASA Provider を設定する

ONTAP ツールを設定することで、セキュアなアクセスに SSH を使用するように VASA Provider を設定できます。

- このタスクについて *

SSH の設定を行うときは、 maintenance ユーザとしてログインする必要があります。VASA Provider へのルートアクセスは無効になっているためです。他のログインクレデンシャルを使用すると、 SSH を使用して VASA Provider にアクセスできません。

- 手順 *
  1. vCenter Server で、 ONTAP ツールへのコンソールを開きます。
  2. maintenance ユーザとしてログインします。
  3. 「 3 」を入力して、「 * システム構成 * 」を選択します。
  4. 「 6 」と入力して、「 SSH アクセスを有効にする」を選択します。
  5. 確認ダイアログボックスに「 y 」と入力します。

リモート診断アクセスを設定します

diag ユーザの SSH アクセスを有効にするように ONTAP ツールを設定することができます。

- 必要なもの *

vCenter Server インスタンスの VASA Provider 拡張機能を有効にする必要があります。

- このタスクについて *

SSH を使用して diag ユーザアカウントにアクセスする際は次の制限があります。

- SSH をアクティブ化した場合、使用できるログインアカウントは 1 つだけです。
- diag ユーザアカウントへの SSH アクセスは、次のいずれかの状況になると無効になります。
  - タイムアウトした場合。

    ログインセッションの有効期限は翌日の午前 0 時までです。

  - SSH を使用して diag ユーザとして再度ログインした場合。
- 手順 *
  1. vCenter Server で、 VASA Provider へのコンソールを開きます。
  2. maintenance ユーザとしてログインします。
  3. 「 4 」と入力して、 Support and Diagnostics （サポートと診断）を選択します。
  4. リモート診断アクセスを有効にするを選択するには '3' を入力します
  5. 確認ダイアログボックスに「 y 」と入力して、リモート診断アクセスを有効にします。
  6. リモート診断アクセス用のパスワードを入力します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。