ONTAP ツールを導入

ONTAP tools for VMware vSphere

NetApp
December 02, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere/deploy/concept_how_to_download_ontap_tools.html on December 02, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP ツールを導入 1
ONTAP ツールのダウンロード方法 1
ONTAP ツールの導入方法 1
仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化 3
NFS VAAI プラグインをインストールします 4
vSphere にキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリアします 5

ONTAP ツールを導入

ONTAP ツールのダウンロード方法

VMware vSphere 用の ONTAP ツールに対応した .ova ファイルをネットアップサポートサイトからダウンロードできます。

ova ファイルには **ONTAP** ツールが含まれています。導入が完了すると、 **3** つの製品がすべてインストールされます。導入モデルを決定し、その要件に基づいて **VASA Provider** と **SRA** を有効にするかどうかを選択すると、すぐに **VSC** が起動します。

ONTAP ツールはからダウンロードできます "ネットアップサポートサイト" ソフトウェアのダウンロードページを使用します。

ONTAP ツールの導入時に SRA を有効にする場合は、 Site Recovery Manager （ SRM ）サーバに SRA プラグインをインストールしておく必要があります。SRA プラグインのインストールファイルは、ソフトウェアのダウンロードセクションの * Storage Replication Adapter for ONTAP * メニューからダウンロードできます。

ONTAP ツールの導入方法

アプライアンスを使用するには、環境に ONTAP ツールを導入し、必要なパラメータを指定する必要があります。

- 必要なもの *
- サポートされているリリースの vCenter Server が実行されている必要があります。

> ONTAP ツールは、 Windows 環境の vCenter Server または VMware vCenter Server Virtual Appliance （ vCSA ）環境に登録できます。

"Interoperability Matrix Tool ： OTV 9.8"

- vCenter Server 環境を設定およびセットアップしておく必要があります。
- 仮想マシン用の ESXi ホストのセットアップが完了している必要があります。
- .ova ファイルをダウンロードしておく必要があります。
- vCenter Server インスタンスの管理者のログインクレデンシャルが必要です。
- vSphere Client のすべてのブラウザセッションからログアウトして、ブラウザを閉じておきます。また、ONTAP ツールの導入時にブラウザキャッシュの問題がブラウザキャッシュに表示されないように、ブラウザキャッシュを削除しておく必要があります。
- Internet Control Message Protocol （ ICMP ）を有効にしておく必要があります。

  ICMP が無効になっていると、 ONTAP ツールの初期設定が失敗し、導入後に VSC が VSC サービスと VASA Provider サービスを開始できなくなります。導入後に、 VSC サービスと VASA Provider サービスを手動で有効にする必要があります。

- このタスクについて *

ONTAP ツールを新規に導入する場合は、デフォルトで VASA Provider が有効になります。ただし、以前のリリースの ONTAP ツールからアップグレードする場合は、アップグレード前の VASA Provider の状態が維持されるため、 VASA Provider を手動で有効にしなければならないことがあります。

"仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化"

- 手順 *

1. vSphere Client にログインします。
2. ホーム > ホストおよびクラスタ * を選択します。
3. 必要なデータセンターを右クリックし、 * OVA テンプレートの導入 * をクリックします。
4. ONTAP ツールの導入ファイルを提供する方法を選択し、 * 次へ * をクリックします。

* 場所 *	* アクション *
URL	ONTAP ツールの _.ova ファイルの URL を指定します。
フォルダ	ONTAP ツールの _.ova ファイルを保存先から選択します。

5. 詳細を入力して、導入ウィザードをカスタマイズします。

   を参照してください "導入のカスタマイズに関する考慮事項" を参照してください。

6. 構成データを確認し、 [次へ *] をクリックして導入を終了します。

   展開が完了するまで待つ間に、 [タスク] タブから展開の進行状況を表示できます。

7. ONTAP Tools 仮想マシンの電源をオンにし、 ONTAP ツールを実行している仮想マシンのコンソールを開きます。
8. 導入の完了後に、 ONTAP ツールが実行されていることを確認します。
9. ONTAP ツールがどの vCenter Server にも登録されていない場合は、 https://appliance_ip:8143/Register.html` を使用して VSC インスタンスを登録します。
10. vSphere Client からログアウトして再度ログインすると、導入した ONTAP ツールが表示されます。

    vSphere Client でプラグインが更新されるまでに数分かかる場合があります。

- トラブルシューティング： * ログインしてもプラグインが表示されない場合は、 vSphere Client のキャッシュをクリーンアップする必要があります。

  "vSphere にキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリアします"

> ONTAP 9.6 以前を使用している場合、 vVol ダッシュボードを表示するには、 OnCommand API サービスをダウンロードしてインストールする必要があります。ただし、 ONTAP 9.7 の場合は、 OnCommand API サービスを VASA Provider に登録する必要はありません。

"仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化"

- 関連情報 *

"VSC 、 VASA Provider 、 SRA 仮想アプライアンスの新規導入時にエラーが発生する"

仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化

VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは、 VASA Provider 機能がデフォルトで有効になっています。VMware 仮想ボリューム（ vVol ）データストアは、それぞれの vVol データストアに必要なストレージ機能プロファイルを使用して設定できます。

- 必要なもの *
- vCenter Server インスタンスをセットアップし、 ESXi を設定しておく必要があります。
- ONTAP ツールを導入しておく必要があります。
- このタスクについて *

ONTAP ツール 9.7.1 にアップグレードする前に VASA Provider 機能を無効にしていた場合は、アップグレード後も VASA Provider 機能は無効なままになります。本リリースでは、 VVOL データストアに対する vVol のレプリケーション機能を有効にすることができます。

- 手順 *
  1. VMware vSphere の Web ユーザインターフェイスにログインします。
  2. vSphere Client で、 * Menu * > * ONTAP tools Console * の順にクリックします。
  3. [* 設定 *] をクリックします。
  4. [管理設定] タブの [機能の管理] をクリックします。
  5. Manage Capabilities ダイアログボックスで、有効にする VASA Provider 拡張機能を選択します。
  6. VVOL データストアのレプリケーション機能を使用する場合は、「 * VVol レプリケーションを有効にする * 」切り替えボタンを使用します。
  7. ONTAP ツールの IP アドレスと管理者パスワードを入力し、 * 適用 * をクリックします。

> VASA Provider 拡張機能を有効にしても VASA Provider のステータスが「オフライン」と表示される場合は、「 /var/log/vmware/vmware-SPS /SPS .log 」ファイルで VASA Provider との接続エラーを確認するか、「 VMware-ssps 」サービスを再起動してください。

OnCommand API サービスを ONTAP 9.6 以前のリリースに登録します

ONTAP 9.6 以前を使用している場合、 VMware 仮想ボリューム（ vVol ）データストアと仮想マシンの詳細を vVol ダッシュボードに表示するためには、 VASA Provider の OnCommand API サービスを登録して vVol の VM およびデータストアのレポートのデータを取得する必要があります。

- 必要なもの *

ネットアップサポートサイトから OnCommand API サービス 2.1 以降をダウンロードしておく必要があります。

vVol ダッシュボードには、 ONTAP 9.3 以降を使用して SAN vVol データストアと仮想マシンが設定されている場合にのみパフォーマンス指標が表示されます。

- 手順 *

1. ONTAP ツールのホームページで、 * 設定 * をクリックします。
2. [管理設定] タブの [拡張機能の管理] をクリックします。
3. [API サービスの登録（ Register OnCommand API Services ）] スライダを使用して、 OnCommand API サービスを有効にします。
4. OnCommand API サービスの IP アドレス、サービスポート、およびクレデンシャルを入力します。

   VASA Provider 拡張機能の管理ダイアログボックスを使用して、次の変更を行うこともできます。

   - クレデンシャルに変更があったときに OnCommand API サービスの登録を更新する。
   - vVol ダッシュボードが不要になったときに OnCommand API サービスの登録を解除する。

     VASA Provider への OnCommand API サービスの登録を解除するには、 OnCommand API サービスの登録チェックボックスをオフにする必要があります。

5. [適用（ Apply ）] をクリックします。

   vVol ダッシュボードには、 OnCommand API サービスの登録が完了した時点で初めて、 ONTAP 9.6 以前の SAN vVol データストアの指標が表示されます。

- 関連情報 *

"ネットアップサポート"

NFS VAAI プラグインをインストールします

VMware vSphere 用 ONTAP ツールの GUI を使用して、ネットアップ NFS Plug-in for VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）をインストールできます。

- 必要なもの *
- NetApp Support Site から NFS Plug-in for VAAI (`.vib') のインストールパッケージをダウンロードしておく必要があります。

  "ネットアップサポート"

- ESXi ホスト 6.5 以降と ONTAP 9.1 以降をインストールしておく必要があります。
- ESXi ホストの電源をオンにし、 NFS データストアをマウントしておく必要があります。
- 「 ataMover.HardwareAcceleratedMove 」、「 DataMover.HardwareAcceleratedInit 」、および「 VMFS3.HardwareAcceleratedLocking 」の値を「 1` 」に設定しておく必要があります。

  これらの値は、推奨設定ダイアログボックスが更新されると、 ESXi ホストで自動的に設定されます。

- vserver nfs modify -vserver vserver_name -vStorage enabled` コマンドを使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の vstorage オプションを有効にしておく必要があります。

- NetApp NFS VAAI Plug-in 2.0 を使用している場合は、 ESXi 7.0 update1 以降が必要です。
- 手順 *
  1. ネットアップサポートサイトからダウンロードした「 .vib 」ファイルの名前を、 VSC で使用する事前定義された名前に変更します。
  2. ONTAP ツールのホームページで「 * 設定」をクリックします。
  3. NFS VAAI ツール * タブをクリックします。
  4. [既存のバージョン * （ Existing version * ）] セクションで [* 変更 * （ Change * ）] をクリックする
  5. 名前を変更した「 .vib` 」ファイルを参照して選択し、「 * アップロード」をクリックしてファイルを ONTAP ツールにアップロードします。
  6. ESXi ホストにインストールセクションで、 NFS VAAI プラグインをインストールする ESXi ホストを選択し、 * インストール * をクリックします。

     画面に表示される手順に従ってインストールを完了する必要があります。インストールの進行状況は、 vSphere Web Client のタスクセクションで監視できます。
  7. インストールが終了したら、 ESXi ホストをリブートします。

     ESXi ホストをリブートすると、 NFS VAAI プラグインが VSC で自動的に検出されます。プラグインを有効にするための追加の手順は必要ありません。

vSphere にキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリアします

ONTAP ツールの導入またはアップグレード後にプラグインが自動的に更新されない場合は、ブラウザおよび vCenter Server にキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリーンアップして、 vCenter Server プラグインの問題を解決する必要があります。

- 手順 *
  1. 既存の vSphere Web Client または vSphere Client からログアウトします。
  2. ブラウザキャッシュを削除します。
  3. vSphere Client にキャッシュされたプラグインパッケージを削除します。

* を使用している場合 *	* 次の手順を実行します。 *

Windows vCenter Server の場合	次の場所にある com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx`、 com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx`、および com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx` フォルダを削除します。 • vSphere Web Client のパス： C ：\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client\vc-packages\vsphere-client-serenity • vSphere Client （ HTML5 ）のパス：「 C ：\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-ui\vc-packages\vsphere-client-serenity 」
vCSA	a. SSH で VCSA アプライアンスに接続します。 b. cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity を使用して、 vCenter Web Client UI 拡張ディレクトリにディレクトリを変更します c. 「 rm -rf 」コマンドを使用して、ネットアップに固有のキャッシュされたプラグインパッケージを削除します。例：ここで、x.x.x.xxxx はプラグインのバージョンです。 --rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx ---- d. 「 cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity 」を使用して、ディレクトリを vCenter クライアント（ HTML5 ） UI 拡張ディレクトリに変更します e. 「 rm -rf 」コマンドを使用して、ネットアッププラグインに固有のキャッシュされたプラグインパッケージを削除します。例： here x.x.x.xxxx は、プラグインのバージョンです。 --rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx ----

4. vSphere にログインし、次のコマンドを使用して vSphere Web Client サービスと vSphere Client サービスを再起動します。

```
service-control --stop vsphere-client vsphere-ui
service-control --start vsphere-client vsphere-ui
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.