# SnapMirror DR
# デスティネーションボリュームからのデータの提供
## ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/element-replication/make-destination-volume-writeable-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供 . . . . . 1
デスティネーションボリュームを書き込み可能にします . . . . . 1
データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定 . . . . . 2
元のソースボリュームを再有効化 . . . . . 2

# SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供

## デスティネーションボリュームを書き込み可能にします

災害によって SnapMirror DR 関係のプライマリサイトが機能しなくなった場合は、システム停止を最小限に抑えてデスティネーションボリュームからデータを提供できます。プライマリサイトでサービスが復旧したら、ソースボリュームを再アクティブ化できます。

デスティネーションボリュームからクライアントにデータを提供する前に、そのボリュームを書き込み可能にする必要があります。「 snapmirror quiesce 」コマンドを使用すると、デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止できます。「 snapmirror abort 」コマンドを使用すると、実行中の転送を停止できます。「 snapmirror break 」コマンドを使用すると、デスティネーションを書き込み可能にできます。

Element のソースパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 "LUN`" で 'name' は Element ボリュームの名前です

手順

1. デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止します。

   「 snapmirror quiesce -source-path *hostip* ： *//LUN/ _name*-destination-path SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム volA_dst の間のスケジュールされた転送を停止します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. デスティネーションへの実行中の転送を停止します。

   「 napmirror abort -source-path *hostip* ： *//LUN/ _name* -destination-path SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム volA_dst の間の実行中の転送を停止します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. SnapMirror DR 関係を解除します。

「 snapmirror break -source-path *hostip* ： *//LUN/ _name*-destination-path SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume_'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と、 'vm_backup' のデスティネーションボリューム 'volA_dst' と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム 'volA_dst' 間の関係を解除します。

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

# データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定

## デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあとで、データにアクセスできるようにそのボリュームを設定する必要があります。SAN ホストは、ソースボリュームが再アクティブ化されるまでの間、デスティネーションボリュームのデータにアクセスできます。

1. Element LUN を適切なイニシエータグループにマッピングします。
2. SAN ホストイニシエータから SAN LIF への iSCSI セッションを作成します。
3. SAN クライアントで、ストレージの再スキャンを実行して接続された LUN を検出します。

# 元のソースボリュームを再有効化

## デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で元のデータ保護関係を再確立できます。

以下の手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベースラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。

Element のソースパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 "LUN`" で 'name' は Element ボリュームの名前です

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP デスティネーションからデータを提供している間に作成された LUN の Snapshot コピーは Element ソースが再アクティブ化されたときに自動的にレプリケートされます。

レプリケーションルールは次のとおりです。

- iSCSI LUN のみがサポートされます。
- ONTAP ボリュームから Element ボリュームに複数の LUN をレプリケートすることはできません。
- ONTAP ボリュームから複数の Element ボリュームに LUN をレプリケートすることはできません。

手順

1. 元のデータ保護関係を削除します。

「 napmirror delete -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/ *name*-policy_'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、元のソースボリューム「 0005 」（ IP アドレス 10.0.0.11 ）と、データを提供しているボリューム「 volA_dst 」（「 vm_backup 」）との間の関係を削除します。

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 元のデータ保護関係を反転します。

「 snapmirror resync -source-path_SVM ： volume_|*cluster* ： *//SVM/volume_destination-path_hostip* ： *//LUN/ _name*-policy_'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は ' 元のソース・ボリューム '0005 と IP アドレス 10.0.0.11 の間の関係を反転し ' データを提供しているボリューム 'volA_dst' と 'vm_backup' の間の関係を反転します

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 反転した関係を更新します。

「 snapmirror update -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/ *name*`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

> ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。「 Snapmirror initialize 」を使用して、関係を再初期化します。

次の例では、データの提供元ボリュームである「 volA_dst 」と元のソースボリュームである「 0005 」の間の関係を、 IP アドレス 10.0.0.11 で更新します。

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。

「 snapmirror quiesce -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/ *name*`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、データの提供元のボリューム「 volA_dst 」と元のソースボリューム「 0005 」の間の、 IP アドレス 10.0.0.11 のスケジュールされた転送を停止します。

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 反転した関係の実行中の転送を停止します。

   「 snapmirror abort -source-path SVM 」に移動します。 volume_|| cluster ： //SVM/volume_volume-destination-path *hostip* ： *//LUN/ _name*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は ' データを提供しているボリューム 'volA_dst' から元のソース・ボリューム '0005 との間の ' IP アドレス 10.0.0.11 の実行中の転送を停止します

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 反転した関係を解除します。

   「 snapmirror break -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/*name*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、データの提供元ボリュームである「 volA_dst 」と元のソースボリュームである「 0005 」の間の関係を IP アドレス 10.0.0.11 で解除します。

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 反転したデータ保護関係を削除します。

   「 snapmirror delete -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip_ ： /LUN/ *name*-policy_policy _

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、元のソースボリューム「 0005 」（ IP アドレス 10.0.0.11 ）と、データの提供元のボリューム「 volA_dst 」（「 vm_backup 」）との間の反転された関係を削除します。

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 元のデータ保護関係を再確立します。

   「 snapmirror resync -source-path *hostip* ： /LUN/ *name* -destination-path SVM ： volume/cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は ' 元のソース・ボリューム '0005 （ IP アドレス 10.0.0.11 ）と元のデスティネーション・ボリューム 'volA_dst' （ 'vm_backup' ）の間の関係を再確立します

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.