# トラバースチェックのバイパスを設定する
ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-bypass-traverse-checking-concept.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

トラバースチェックのバイパスを設定する . . . . . 1
トラバースチェックのバイパスの設定の概要 . . . . . 1
ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する . . . . . 2
ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します . . . . . 3

# トラバースチェックのバイパスを設定する

## トラバースチェックのバイパスの設定の概要

トラバースチェックのバイパスは、トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにない場合でも、ファイルのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできるかどうかを判断するユーザ権限です。トラバースチェックのバイパスを許可または拒否した場合の動作と、 Storage Virtual Machine （ SVM ）でのユーザに対するトラバースチェックのバイパスの設定方法を理解しておく必要があります。

### トラバースチェックのバイパスを許可または拒否した場合の動作

- 許可した場合、ユーザがファイルにアクセスしようとすると、中間ディレクトリのトラバース権限が ONTAP でチェックされないで、ファイルへのアクセスの可否が判別されます。
- 拒否した場合、 ONTAP はファイルのパスにあるすべてのディレクトリでトラバース（実行）権限をチェックします。

  中間ディレクトリのいずれかに「 X 」（トラバース権限）がない場合、 ONTAP はファイルへのアクセスを拒否します。

### トラバースチェックのバイパスを設定する

ONTAP CLI を使用するか、 Active Directory グループポリシーにこのユーザ権限を設定すると、トラバースチェックのバイパスを設定できます。

ユーザーがトラバースチェックのバイパスを許可するかどうかは、「ユーザーの特権」によって制御されます。

- この権限を SVM のローカル SMB ユーザまたはグループ、ドメインユーザまたはグループに追加すると、トラバースチェックのバイパスを許可できます。
- この権限を SVM のローカル SMB ユーザまたはグループ、ドメインユーザまたはグループから削除すると、トラバースチェックのバイパスを拒否できます。

SVM の次の BUILTIN グループには、デフォルトでトラバースチェックのバイパス権限が割り当てられています。

- 「 BUILTIN\Administrators 」
- 「 BUILTIN\Power Users 」のようになります
- 「 BUILTIN\Backup Operators 」のようになります
- 「 BUILTIN\Users 」です
- 「みんな」

これらのいずれかのグループのメンバーにトラバースチェックのバイパスを許可したくない場合は、グループからこの権限を削除する必要があります。

CLI を使用して SVM のローカル SMB ユーザおよびグループのトラバースチェックのバイパスを設定する場

合は、次の点に注意する必要があります。

- カスタムのローカルグループまたはドメイングループのメンバーにトラバースチェックのバイパスを許可する場合は、そのグループに「すべてのグループ」権限を追加する必要があります。
- 個々のローカルユーザまたはドメインユーザにトラバースチェックのバイパスを許可し、そのユーザがその権限を持つグループのメンバーでない場合は、そのユーザアカウントに「すべてのグループ」権限を追加できます。
- ローカルまたはドメインのユーザまたはグループに対するトラバースチェックのバイパスを無効にするには、「一時的に」権限を削除します。

> 指定されたローカルまたはドメインのユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスを無効にするには、「 Everyone 」グループから「 S ekleygeble` 」権限も削除する必要があります。

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止する

ボリュームでの SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを設定する

SMB 共有の ACL を使用したファイルアクセスの保護

ファイル権限を使用したファイルアクセスの保護

サポートされる権限のリスト

ローカル権限の管理

# ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

トラバースするディレクトリに対する権限がない場合でも、ファイルへのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできるようにするには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のローカル SMB ユーザまたはグループに「ショート」権限を追加します。デフォルトでは、ユーザはディレクトリのトラバースチェックをバイパスできます。

作業を開始する前に

- SVM 上に CIFS サーバが存在している必要があります。
- ローカルユーザとローカルグループの CIFS サーバオプションが有効になっている必要があります。
- 「ユーザー・グループ」権限を追加するローカルまたはドメインのユーザーまたはグループがすでに存在している必要があります。

ドメインユーザまたはグループへの権限の追加時、 ONTAP では、ドメインコントローラに接続してそのドメインユーザまたはグループを検証することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. 「特権ユーザ」権限をローカルまたはドメインユーザまたはグループに追加して、トラバースチェックのバイパスを有効にします。「 vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name -user-or-group-name name _-privileges SeChangeNotifyPrivilege

   '-user-' または -group-name' パラメータの値は ' ローカル・ユーザまたはグループ ' あるいはドメイン・ユーザまたはグループです

2. 指定したユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスが有効になっていることを確認します。 vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name _-user-or-group-name name `
   _

次のコマンドでは、 "EXAMPLE\eng" グループに属するユーザが、グループに "S eStrong" 権限を追加することで、ディレクトリのトラバースチェックをバイパスできるようにします。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege
```

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止する

# ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します

トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにない場合に、ファイルへのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできないようにするには、Storage Virtual Machine （ SVM ）のローカル SMB ユーザまたはグループから「すべての UNIX ユーザまたはグループ」権限を削除します。

権限を削除する対象となるローカルまたはドメインのユーザまたはグループがすでに存在している必要があります。

ドメインのユーザまたはグループの権限を削除する場合、 ONTAP でそれらのユーザやグループを検証するために、ドメインコントローラに接続することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. トラバースチェックのバイパスを禁止します。 vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name name _—privileges SeChangeNotifyPrivilege

   このコマンドを実行すると、「 -user-or-group-name 」パラメータの値で指定したローカルまたはドメインのユーザまたはグループから「 UNIX ユーザまたはドメイングループ」の権限が削除されます。

2. 指定したユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスが無効になっていることを確認します。 vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name _-user-or-group-name name

`

次のコマンドを実行すると、「 EXAMPLE\eng 」グループに属するユーザに対して、ディレクトリのトラバースチェックのバイパスが禁止されます。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges
SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           -
```

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.