SMTape に関するエラーメッセージ

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/chunks-out-order-reference.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMTape に関するエラーメッセージ 1
順序どおりにならないチャンク 1
チャンクフォーマットはサポートされていません 1
メモリの割り当てに失敗しました 1
データバッファを取得できませんでした 2
Snapshot が見つかりませんでした 2
Snapshot を作成できませんでした 2
Snapshot をロックできませんでした 2
Snapshot を削除できませんでした 3
最新の Snapshot を取得できませんでした 3
新しいテープをロードできませんでした 3
テープの初期化に失敗しました 4
リストアストリームを初期化できませんでした 4
バックアップイメージを読み取れませんでした 5
イメージヘッダーがないか、破損しています 5
内部アサーションです 5
バックアップイメージのマジック番号が無効です 6
バックアップイメージのチェックサムが無効です 6
無効な入力テープです 6
ボリュームパスが無効です 6
バックアップセット ID が一致しません 7
バックアップタイムスタンプが一致しません 7
シャットダウンが原因でジョブが中止されました 7
Snapshot の自動削除が原因でジョブが中止されました 8
テープは現在他の処理で使用されています 8
テープの順序が切れています 8
転送に失敗しました（ MetroCluster 処理が原因で中止されました） 9
転送に失敗しました（ ARL で中止） 9
転送に失敗しました（ CFO が中止を開始） 9
転送に失敗（ SFO によって中止が開始されました） 9
移行の基盤となるアグリゲート 10
ボリュームは現在移動中です 10
ボリュームはオフラインです 10
ボリュームが制限されていません 11

SMTape に関するエラーメッセージ

順序どおりにならないチャンク

- * メッセージ *

  ```
  Chunks out of order
  ```

- * 原因 *

  バックアップテープが正しい順序でリストアされていません。

- * 是正措置 *

  リストア処理を再試行し、正しい順序でテープを装填します。

チャンクフォーマットはサポートされていません

- * メッセージ *

  ```
  Chunk format not supported
  ```

- * 原因 *

  SMTape にバックアップイメージが含まれていません。

- * 是正措置 *

  SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使用して処理を再試行します。

メモリの割り当てに失敗しました

- * メッセージ *

  ```
  Failed to allocate memory
  ```

- * 原因 *

  システムのメモリが不足しています。

- * 是正措置 *

  システムがあまりビジー状態でないときに、ジョブを再試行します。

データバッファを取得できませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to get data buffer
  ```

- * 原因 *

  ストレージシステムのバッファが不足しています。

- * 是正措置 *

  ストレージシステムの処理がいくつか完了するのを待ってから、ジョブを再試行します。

Snapshot が見つかりませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to find snapshot
  ```

- * 原因 *

  バックアップに指定された Snapshot コピーが使用できません。

- * 是正措置 *

  指定した Snapshot コピーが使用可能かどうかを確認してください。表示されない場合は、正しい Snapshot コピーを使用して再試行します。

Snapshot を作成できませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to create snapshot
  ```

- * 原因 *

  ボリュームにはすでに許容最大数の Snapshot コピーが含まれています。

- * 是正措置 *

  いくつかの Snapshot コピーを削除してから、バックアップ処理を再試行します。

Snapshot をロックできませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to lock snapshot
  ```

- * 原因 *

  Snapshot コピーが使用中であるか、削除されています。

- * 是正措置 *

  Snapshot コピーを別の処理で使用中の場合は、その処理が完了するのを待ってからバックアップを再試行します。Snapshot コピーが削除されている場合は、バックアップを実行できません。

Snapshot を削除できませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to delete snapshot
  ```

- * 原因 *

  自動 Snapshot コピーは他の処理で使用中のため、削除できませんでした。

- * 是正措置 *

  を使用します `snap` コマンドを使用してSnapshotコピーのステータスを確認します。Snapshot コピーが不要である場合は、手動で削除します。

最新の Snapshot を取得できませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to get latest snapshot
  ```

- * 原因 *

  ボリュームが SnapMirror によって初期化されているために、最新の Snapshot コピーが存在しない可能性があります。

- * 是正措置 *

  初期化が完了してから再試行してください。

新しいテープをロードできませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to load new tape
  ```

- * 原因 *

  テープドライブまたはメディアのエラーです。

- * 是正措置 *

  テープを取り替えて、処理を再試行します。

テープの初期化に失敗しました

- * メッセージ *

  ```
  Failed to initialize tape
  ```

- * 原因 *

  このエラーメッセージは、次のいずれかの理由で表示されることがあります。

  - SMTape にバックアップイメージが含まれていません。
  - 指定したテープブロック化因数が正しくありません。
  - テープが破損しています。
  - リストア用の正しいテープが装填されていません。

- * 是正措置 *
  - SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使用して処理を再試行します。
  - ブロック化因数が正しくない場合は、正しいブロック化因数を指定して処理を再試行します。
  - テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。
  - 間違ったテープが装填されている場合は、正しいテープを使用して処理を再試行します。

リストアストリームを初期化できませんでした

- * メッセージ *

  ```
  Failed to initialize restore stream
  ```

- * 原因 *

  このエラーメッセージは、次のいずれかの理由で表示されることがあります。

  - SMTape にバックアップイメージが含まれていません。
  - 指定したテープブロック化因数が正しくありません。
  - テープが破損しています。
  - リストア用の正しいテープが装填されていません。

- * 是正措置 *
  - SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使用して処理を再試行します。
  - ブロック化因数が正しくない場合は、正しいブロック化因数を指定して処理を再試行します。

- テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。
- 間違ったテープが装填されている場合は、正しいテープを使用して処理を再試行します。

バックアップイメージを読み取れませんでした

- * メッセージ *

  `Failed to read backup image`

- * 原因 *

  テープが破損しています。

- * 是正措置 *

  テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。

イメージヘッダーがないか、破損しています

- * メッセージ *

  `Image header missing or corrupted`

- * 原因 *

  テープに有効な SMTape バックアップが含まれていません。

- * 是正措置 *

  有効なバックアップが含まれているテープを使用して再試行します。

内部アサーションです

- * メッセージ *

  `Internal assertion`

- * 原因 *

  SMTape 内部エラーがあります。

- * 是正措置 *

  エラーを報告し、を送信します `etc/log/backup` テクニカルサポートにファイルを送信します。

バックアップイメージのマジック番号が無効です

- * メッセージ *

  ```
  Invalid backup image magic number
  ```

- * 原因 *

  SMTape にバックアップイメージが含まれていません。

- * 是正措置 *

  SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使用して処理を再試行します。

バックアップイメージのチェックサムが無効です

- * メッセージ *

  ```
  Invalid backup image checksum
  ```

- * 原因 *

  テープが破損しています。

- * 是正措置 *

  テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。

無効な入力テープです

- * メッセージ *

  ```
  Invalid input tape
  ```

- * 原因 *

  バックアップイメージのシグネチャがテープヘッダーで無効です。テープ内のデータが破損しているか、テープに有効なバックアップイメージが含まれていません。

- * 是正措置 *

  有効なバックアップイメージを指定して、リストアジョブを再試行します。

ボリュームパスが無効です

- * メッセージ *

```
Invalid volume path
```

- * 原因 *

  バックアップ処理またはリストア処理に指定されたボリュームが見つかりません。

- * 是正措置 *

  有効なボリュームパスとボリューム名を指定してジョブを再試行します。

バックアップセット ID が一致しません

- * メッセージ *

  ```
  Mismatch in backup set ID
  ```

- * 原因 *

  テープの変更時に装填されたテープが、バックアップセットに含まれるテープではありません。

- * 是正措置 *

  正しいテープを装填して、ジョブを再試行します。

バックアップタイムスタンプが一致しません

- * メッセージ *

  ```
  Mismatch in backup time stamp
  ```

- * 原因 *

  テープの変更時に装填されたテープが、バックアップセットに含まれるテープではありません。

- * 是正措置 *

  を使用します `smtape restore -h` コマンドを使用して、テープのヘッダー情報を確認します。

シャットダウンが原因でジョブが中止されました

- * メッセージ *

  ```
  Job aborted due to shutdown
  ```

- * 原因 *

  ストレージシステムをリブートしています。

- * 是正措置 *

ストレージシステムのリブート後にジョブを再試行します。

Snapshot の自動削除が原因でジョブが中止されました

- * メッセージ *

  `Job aborted due to Snapshot autodelete`

- * 原因 *

  ボリュームに十分なスペースがないため、 Snapshot コピーの自動削除を実行できません。

- * 是正措置 *

  ボリューム内のスペースを解放して、ジョブを再試行します。

テープは現在他の処理で使用されています

- * メッセージ *

  `Tape is currently in use by other operations`

- * 原因 *

  テープドライブが別のジョブで使用中です。

- * 是正措置 *

  現在アクティブなジョブが完了してから、バックアップを再試行します。

テープの順序が切れています

- * メッセージ *

  `Tapes out of order`

- * 原因 *

  リストア処理に使用する一連のテープの最初のテープに、イメージヘッダーがありません。

- * 是正措置 *

  イメージヘッダーの付いたテープを装填して、ジョブを再試行します。

転送に失敗しました（ MetroCluster 処理が原因で中止されました）

- * メッセージ *

  ```
  Transfer failed (Aborted due to MetroCluster operation)
  ```

- * 原因 *

  スイッチオーバー処理またはスイッチバック処理が原因で、 SMTape 処理が中止されます。

- * 是正措置 *

  スイッチオーバー処理またはスイッチバック処理が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

転送に失敗しました（ ARL で中止）

- * メッセージ *

  ```
  Transfer failed (ARL initiated abort)
  ```

- * 原因 *

  SMTape 処理の実行中にアグリゲートの再配置を開始すると、 SMTape 処理が中止されます。

- * 是正措置 *

  アグリゲートの再配置処理が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

転送に失敗しました（ CFO が中止を開始）

- * メッセージ *

  ```
  Transfer failed (CFO initiated abort)
  ```

- * 原因 *

  CFO アグリゲートのストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）処理が原因で、 SMTape 処理が中止されます。

- * 是正措置 *

  CFO アグリゲートのストレージフェイルオーバーが終了したあとに SMTape 処理を実行します。

転送に失敗（ SFO によって中止が開始されました）

- * メッセージ *

```
Transfer failed (SFO initiated abort)
```

- * 原因 *

  ストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）処理が原因で、 SMTape 処理が中止されます。

- * 是正措置 *

  ストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）処理が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

移行の基盤となるアグリゲート

- * メッセージ *

  ```
  Underlying aggregate under migration
  ```

- * 原因 *

  移行（ストレージフェイルオーバーまたはアグリゲートの再配置）を実行中のアグリゲートで SMTape 処理が開始されると、その SMTape 処理は失敗します。

- * 是正措置 *

  アグリゲートの移行が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

ボリュームは現在移動中です

- * メッセージ *

  ```
  Volume is currently under migration
  ```

- * 原因 *

  ボリューム移行と SMTape バックアップは同時に実行できません。

- * 是正措置 *

  ボリューム移行が完了してから、バックアップジョブを再試行します。

ボリュームはオフラインです

- * メッセージ *

  ```
  Volume offline
  ```

- * 原因 *

バックアップ対象のボリュームがオフラインです。

- * 是正措置 *

  ボリュームをオンラインに戻し、バックアップを再試行します。

ボリュームが制限されていません

- * メッセージ *

  ```
  Volume not restricted
  ```

- * 原因 *

  データのリストア先のデスティネーションボリュームが制限されていません。

- * 是正措置 *

  ボリュームを制限して、リストア処理を再試行します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。