トラバースチェックのバイパスを設定する
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-bypass-traverse-checking-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラバースチェックのバイパスを設定する 1
トラバースチェックのバイパスの設定の概要 1
ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する 2
ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します 3

トラバースチェックのバイパスを設定する

トラバースチェックのバイパスの設定の概要

トラバースチェックのバイパスは、トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにない場合でも、ファイルのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできるかどうかを判断するユーザ権限です。トラバースチェックのバイパスを許可または拒否した場合の動作と、 Storage Virtual Machine （ SVM ）でのユーザに対するトラバースチェックのバイパスの設定方法を理解しておく必要があります。

トラバースチェックのバイパスを許可または拒否した場合の動作

- 許可した場合、ユーザがファイルにアクセスしようとすると、中間ディレクトリのトラバース権限が ONTAP でチェックされないで、ファイルへのアクセスの可否が判別されます。
- 拒否した場合、 ONTAP はファイルのパスにあるすべてのディレクトリでトラバース（実行）権限をチェックします。

  中間ディレクトリのいずれかに「 X 」（トラバース権限）がない場合、 ONTAP はファイルへのアクセスを拒否します。

トラバースチェックのバイパスを設定する

ONTAP CLI を使用するか、 Active Directory グループポリシーにこのユーザ権限を設定すると、トラバースチェックのバイパスを設定できます。

。 `SeChangeNotifyPrivilege` 権限は、ユーザにトラバースチェックのバイパスを許可するかどうかを制御します。

- この権限を SVM のローカル SMB ユーザまたはグループ、ドメインユーザまたはグループに追加すると、トラバースチェックのバイパスを許可できます。
- この権限を SVM のローカル SMB ユーザまたはグループ、ドメインユーザまたはグループから削除すると、トラバースチェックのバイパスを拒否できます。

SVM の次の BUILTIN グループには、デフォルトでトラバースチェックのバイパス権限が割り当てられています。

- `BUILTIN\Administrators`
- `BUILTIN\Power Users`
- `BUILTIN\Backup Operators`
- `BUILTIN\Users`
- `Everyone`

これらのいずれかのグループのメンバーにトラバースチェックのバイパスを許可したくない場合は、グループからこの権限を削除する必要があります。

CLI を使用して SVM のローカル SMB ユーザおよびグループのトラバースチェックのバイパスを設定する場

合は、次の点に注意する必要があります。

- カスタムのローカルグループまたはドメイングループのメンバーにトラバースチェックのバイパスを許可する場合は、を追加する必要があります `SeChangeNotifyPrivilege` そのグループへの特権。
- ローカルユーザまたはドメインユーザにトラバースチェックのバイパスを個別に許可する場合に、そのユーザがその権限を持つグループのメンバーでないときは、を追加できます `SeChangeNotifyPrivilege` そのユーザアカウントに対する権限。
- ローカルまたはドメインのユーザまたはグループのトラバースチェックのバイパスを無効にするには、を削除します `SeChangeNotifyPrivilege` いつでも特権。

> 特定のローカルまたはドメインのユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスを無効にするには、も削除する必要があります `SeChangeNotifyPrivilege` 権限を取得します `Everyone` グループ：

関連情報

ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します

ボリュームでの SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを設定します

SMB 共有のアクセス制御リストを作成

ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護

サポートされる権限のリスト

ローカルまたはドメインのユーザまたはグループに権限を追加します

ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにない場合でも、ファイルへのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできるようにするには、を追加します `SeChangeNotifyPrivilege` Storage Virtual Machine（SVM）上のローカルSMBユーザまたはグループに対する権限。デフォルトでは、ユーザはディレクトリのトラバースチェックをバイパスできます。

作業を開始する前に

- SVM上にSMBサーバが存在している必要があります。
- ローカルユーザとローカルグループのSMBサーバオプションが有効になっている必要があります。
- が格納されているローカルまたはドメインのユーザまたはグループ `SeChangeNotifyPrivilege` 追加する権限はすでに存在している必要があります。

このタスクについて

ドメインユーザまたはグループへの権限の追加時、 ONTAP では、ドメインコントローラに接続してそのドメ

インユーザまたはグループを検証することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. を追加して、トラバースチェックのバイパスを有効にします `SeChangeNotifyPrivilege` ローカルまたはドメインのユーザまたはグループに対する権限： `vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *name* -privileges SeChangeNotifyPrivilege`

   の値 `-user-or-group-name` パラメータは、ローカルユーザまたはローカルグループ、ドメインユーザまたはグループです。

2. 指定したユーザまたはグループでトラバースチェックのバイパスが有効になっていることを確認します。 `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *name*`

例

次のコマンドは、「example\eng'」グループに属するユーザがを追加してディレクトリのトラバースチェックをバイパスできるようにします `SeChangeNotifyPrivilege` グループに対する権限：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege
```

関連情報

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止する

ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します

トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにないために、ファイルのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできないようにするには、を削除します `SeChangeNotifyPrivilege` Storage Virtual Machine（SVM）上のローカルSMBユーザまたはグループからの権限。

作業を開始する前に

権限を削除する対象となるローカルまたはドメインのユーザまたはグループがすでに存在している必要があります。

このタスクについて

ドメインのユーザまたはグループの権限を削除する場合、 ONTAP でそれらのユーザやグループを検証するために、ドメインコントローラに接続することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない

場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. トラバースチェックのバイパスを禁止します。 `vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *name* -privileges SeChangeNotifyPrivilege`

   コマンドは、を削除します `SeChangeNotifyPrivilege` の値で指定したローカルまたはドメインのユーザまたはグループの権限 `-user-or-group-name *name*` パラメータ

2. 指定したユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスが無効になっていることを確認します。 `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *name*`

例

次のコマンドを実行すると、「 EXAMPLE\eng 」グループに属するユーザに対して、ディレクトリのトラバースチェックのバイパスが禁止されます。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges
SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           -
```

関連情報

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。