ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付け

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/fabricpool/object-tagging-user-created-custom-tags-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付け . . . 1
ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付けの概要 . . . 1
ボリュームの作成時に新しいタグを割り当てます . . . 1
既存のタグを変更します . . . 2
タグを削除します . . . 3
ボリュームの既存のタグを表示します . . . 4
FabricPool ボリュームでオブジェクトのタグ付けステータスを確認します . . . 4

ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付け

ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付けの概要

ONTAP 9.8 以降では、 FabricPool でユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付けがサポートされているため、オブジェクトを分類して分類し、管理を容易にすることができます。admin 権限レベルのユーザは、新しいオブジェクトタグを作成し、既存のタグを変更、削除、および表示できます。

ボリュームの作成時に新しいタグを割り当てます

作成する新しいボリュームから階層化された新しいオブジェクトに 1 つ以上のタグを割り当てる場合は、新しいオブジェクトタグを作成できます。タグを使用すると、階層化オブジェクトを分類およびソートしてデータを簡単に管理できます。ONTAP 9.8以降では、System Managerを使用してオブジェクトタグを作成できます。

このタスクについて

タグは、 StorageGRID に接続された FabricPool でのみ設定できます。これらのタグはボリュームの移動時に保持されます。

- ボリュームあたり最大 4 つのタグを使用できます
- CLIでは、各オブジェクトタグはキーと値のペアを等号で区切って指定する必要があります (`""`)
- CLIでは、複数のタグをカンマで区切る必要があります (`""`)
- 各タグ値の最大文字数は 127 文字です
- 各タグキーの 1 文字目はアルファベットかアンダースコアにする必要があります。

  キーに使用できる文字は英数字とアンダースコアのみです。最大文字数は 127 文字です。

手順

オブジェクトタグは、ONTAP システムマネージャまたはONTAP CLIを使用して割り当てることができます。

System Manager の略

1. [ストレージ]>[階層]に移動します。
2. タグを付けるボリュームを含むストレージ階層を特定します。
3. [* Volumes （ボリューム）] タブをクリックします
4. タグを付けるボリュームを探し、*オブジェクトタグ*列で*クリックしてタグを入力*を選択します。
5. キーと値を入力します。
6. [適用（ Apply ）] をクリックします。

CLI の使用

1. を使用します `volume create` コマンドにを指定します `-tiering-object-tags` 指定したタグを使用して新しいボリュームを作成するオプション。複数のタグをカンマで区切って指定できます。

   ```
   volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>
   -tiering-object-tags <key1=value1> [
       ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   次の例は、 3 つのオブジェクトタグが指定された FP_volume1 という名前のボリュームを作成します。

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=abc,content=data
   ```

既存のタグを変更します

タグの名前を変更したり、オブジェクトストア内の既存のオブジェクトでタグを置き換えたり、あとで追加する予定の新しいオブジェクトに別のタグを追加したりできます。

このタスクについて

を使用する `volume modify` コマンドにを指定します `-tiering-object-tags` オプションを指定すると、既存のタグが指定した新しい値に置き換えられます。

手順

System Manager の略

1. [ストレージ]>[階層]に移動します。
2. 変更するタグが含まれているボリュームを含むストレージ階層を特定します。
3. [* Volumes （ボリューム）] タブをクリックします
4. 変更するタグが付いたボリュームを探し、*オブジェクトタグ*列でタグ名をクリックします。
5. タグを変更します。
6. [適用（ Apply ）] をクリックします。

CLI の使用

1. を使用します `volume modify` コマンドにを指定します `-tiering-object-tags` 既存のタグを変更するオプション。

   ```
   volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>
   -tiering-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
   <key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   次の例では、既存のタグタイプ =abc の名前を type=xyz に変更します。

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=xyz,content=data
   ```

タグを削除します

ボリュームまたはオブジェクトストア内のオブジェクトに設定する必要がなくなったオブジェクトタグは削除できます。

手順

ONTAP システムマネージャまたはONTAP CLIを使用して、オブジェクトタグを削除できます。

System Manager の略

1. [ストレージ]>[階層]に移動します。
2. 削除するタグが含まれているボリュームを含むストレージ階層を特定します。
3. [* Volumes （ボリューム）] タブをクリックします
4. 削除するタグが付いたボリュームを探し、*オブジェクトタグ*列でタグ名をクリックします。
5. タグを削除するには、ごみ箱のアイコンをクリックします。
6. [適用（ Apply ）] をクリックします。

CLI の使用

1. を使用します `volume modify` コマンドにを指定します `-tiering-object-tags` オプションの後に空の値を入力します (`""`）をクリックして既存のタグを削除します。

   次の例は、 FP_volume1 の既存のタグを削除します。

   ```
   vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
   ```

ボリュームの既存のタグを表示します

ボリューム上の既存のタグを表示して、新しいタグをリストに追加する前に使用できるタグを確認できます。

ステップ

1. を使用します `volume show` コマンドにを指定します `-tiering-object-tags` ボリュームの既存のタグを表示するオプション。

   ```
   volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
   -tiering-object-tags
   ```

FabricPool ボリュームでオブジェクトのタグ付けステータスを確認します

1 つ以上の FabricPool ボリュームでタギングが完了しているかどうかを確認できます。

ステップ

1. を使用します `vol show` コマンドにを指定します `-fieldsneeds-object-retagging` タグ付けが進行中かどうか、完了しているかどうか、またはタグ付けが設定されていないかどうかを確認するオプション。

```
vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
name>]
```

次のいずれかの値が表示されます。

- `true` --このボリュームに対してオブジェクトタグ付けスキャナがまだ実行されていないか、再実行する必要があります
- `false` --このボリュームに対するオブジェクトタグ付けスキャナのタグ付けが完了しました
- `<->` --オブジェクトタグ付けスキャナはこのボリュームには適用されません。これは、 FabricPool にないボリュームで発生します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。