# FlexVol
# ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する
## ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/event-logging-concept.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する . . . . . 1
FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理の概要を監視する . . . . . 1
イベントログファイルにアクセスします . . . . . 1
ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式 . . . . . 2
イベントロギングの有効化または無効化 . . . . . 4

# FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する

## FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理の概要を監視する

イベントログファイルを表示して、テープバックアップおよびリストア処理を監視できます。ONTAP は ' 重要なバックアップ / リストア・イベントと ' それらが発生する時刻を ' コントローラの /etc/log/ ディレクトリ内の backup という名前のログ・ファイルに自動的に記録しますデフォルトでは ' イベント・ロギングは 'ON' に設定されています

イベントログファイルを表示する理由には、次のものがあります。

- 夜間バックアップが成功したかどうかを確認しています
- バックアップ処理に関する統計の収集
- 過去のイベントログファイルの情報を使用した、バックアップおよびリストア処理に関する問題の診断

イベントログファイルは、週に 1 回ローテーションされます。「 /etc/log/backup 」ファイルの名前が「 /etc/log/backup.0 」に変更され、「 /etc/log/backup.0 」ファイルの名前が「 /etc/log/backup.1 」に変更されます。以降も同様です。システムはログファイルを最長 6 週間保存します。したがって、最大 7 つのメッセージファイル (`/etc/log/backup.[0-5]` と現在の `/etc/log/backup` ファイル ) を保持できます。

## イベントログファイルにアクセスします

ノードシェルで rdfile コマンドを使用して、 /etc/log/ ディレクトリにあるテープバックアップおよびリストア処理用のイベントログファイルにアクセスできます。これらのイベントログファイルを表示して、テープバックアップおよびリストア処理を監視できます。

さらに 'si`web サービスへのアクセス権を持つアクセス制御ロールや 'http`access メソッドを使用して設定されたユーザアカウントなどの構成では 'Web ブラウザを使用してこれらのログファイルにアクセスすることもできます

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、次のコマンドを入力します。

   **'node run -node node_name _**

   「 node_name 」はノードの名前です。

2. テープバックアップおよびリストア処理用のイベントログファイルにアクセスするには、次のコマンドを入力します。

   `*rdfile/etc/log/` バックアップ `*`

"システム管理"

# ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式

## ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式の概要

## バックアップログファイルには、ダンプイベントやリストアイベントが発生するたびにメッセージが書き込まれます。

ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式は次のとおりです。

*type timestamp identifier* イベント *(event_info)*

次に、イベントログメッセージ形式のフィールドについて説明します。

- 各ログ・メッセージは、次の表に示すいずれかのタイプ・インジケータで始まります。

| を入力します | 説明 |
|---|---|
| ログ | ロギングイベント |
| DMP | ダンプイベント |
| RST | リストアイベント |

- 「 timestamp 」は、イベントの日付と時刻を示します。
- ダンプ・イベントの [identifier] フィールドには ' ダンプ・パスとダンプの一意の ID が含まれますリストア・イベントの [identifier] フィールドは ' リストア先のパス名のみを一意の識別子として使用しますロギング関連のイベント・メッセージには 'identifier' フィールドは含まれません

## ロギングイベントとは

## log で始まるメッセージの event フィールドは、ロギングの開始または終了を示します。

次の表に示すいずれかのイベントが含まれています。

| イベント | 説明 |
|---|---|
| Start_Logging | ロギングの開始、またはディセーブル化後にロギングが再びオンになったことを示します。 |
| Stop_Logging | ロギングがオフになっていることを示します。 |

## ダンプイベントとは

ダンプイベントの event フィールドでは、イベント形式のあとのかっこ内にイベント固有の情報が示されます。

次の表に、ダンプ処理に関して記録されるイベント、その説明、および関連するイベント情報を示します。

| イベント | 説明 | イベント情報 |
|---|---|---|
| 開始 | NDMP ダンプが開始された | ダンプレベルおよびダンプのタイプ |
| 終了 | ダンプが正常に完了しました | 処理されたデータの量 |
| 中止 | 処理がキャンセルされました | 処理されたデータの量 |
| オプション（ Options ） | 指定されたオプションが一覧表示されます | NDMP オプションを含む、すべてのオプションとその関連値 |
| tape_open | 読み取り / 書き込みに対してテープが開いています | 新しいテープデバイスの名前 |
| tape_close です | 読み取り / 書き込みでテープを閉じます | テープデバイスの名前 |
| フェーズ変更 | ダンプの新しい処理フェーズの開始 | 新しいフェーズの名前 |
| エラー | ダンプ処理における予期せぬイベントの発生 | エラーメッセージです |
| スナップショット | Snapshot コピーが作成されるか、または検出される | Snapshot コピーの名前と時刻 |
| base_dump | 内部メタファイルにベースダンプエントリが見つかりました | ベースダンプのレベルと時刻（増分ダンプの場合のみ） |

## リストアイベントとは

リストアイベントの event フィールドでは、イベント形式のあとのかっこ内にイベント固有の情報が示されます。

次の表に、リストア処理に関して記録されるイベント、その説明、および関連するイベント情報を示します。

| イベント | 説明 | イベント情報 |
| --- | --- | --- |
| 開始 | NDMP リストアが開始されます | リストアレベルおよびリストアタイプ |
| 終了 | リストアが正常に完了しました | 処理されたファイルの数とデータの量 |
| 中止 | 処理がキャンセルされました | 処理されたファイルの数とデータの量 |
| オプション（ Options ） | 指定されたオプションが一覧表示されます | NDMP オプションを含む、すべてのオプションとその関連値 |
| tape_open | 読み取り / 書き込みに対してテープが開いています | 新しいテープデバイスの名前 |
| tape_close です | 読み取り / 書き込みでテープを閉じます | テープデバイスの名前 |
| フェーズ変更 | リストアの新しい処理フェーズの開始中です | 新しいフェーズの名前 |
| エラー | リストア処理で予期しないイベントが発生しました | エラーメッセージです |

# イベントロギングの有効化または無効化

## イベントロギングのオンとオフを切り替えることができます。

手順

1. イベントロギングを有効または無効にするには、クラスタシェルで次のコマンドを入力します。

   **'options_-option_name_backup.log.enable__** オプション **-value_{ on | off }**`

   「 on 」を指定すると、イベントロギングがオンになります。

   off は ' イベント・ロギングをオフにします

   イベントロギングはデフォルトでオンになっています。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。