# トラバースチェックのバイパスを設定する
ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-bypass-traverse-checking-concept.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

トラバースチェックのバイパスを設定する . . . . . 1
トラバースチェックのバイパスの設定の概要 . . . . . 1
ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する . . . . . 2
ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します . . . . . 3

# トラバースチェックのバイパスを設定する

## トラバースチェックのバイパスの設定の概要

トラバースチェックのバイパスは、トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにない場合でも、ファイルのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできるかどうかを判断するユーザ権限です。トラバースチェックのバイパスを許可または拒否した場合の動作と、 Storage Virtual Machine （ SVM ）でのユーザに対するトラバースチェックのバイパスの設定方法を理解しておく必要があります。

### トラバースチェックのバイパスを許可または拒否した場合の動作

- 許可した場合、ユーザがファイルにアクセスしようとすると、中間ディレクトリのトラバース権限が ONTAP でチェックされないで、ファイルへのアクセスの可否が判別されます。
- 拒否した場合、 ONTAP はファイルのパスにあるすべてのディレクトリでトラバース（実行）権限をチェックします。

  中間ディレクトリのいずれかに「 X 」（トラバース権限）がない場合、 ONTAP はファイルへのアクセスを拒否します。

### トラバースチェックのバイパスを設定する

ONTAP CLI を使用するか、 Active Directory グループポリシーにこのユーザ権限を設定すると、トラバースチェックのバイパスを設定できます。

ユーザーがトラバースチェックのバイパスを許可するかどうかは、「ユーザーの特権」によって制御されます。

- この権限を SVM のローカル SMB ユーザまたはグループ、ドメインユーザまたはグループに追加すると、トラバースチェックのバイパスを許可できます。
- この権限を SVM のローカル SMB ユーザまたはグループ、ドメインユーザまたはグループから削除すると、トラバースチェックのバイパスを拒否できます。

SVM の次の BUILTIN グループには、デフォルトでトラバースチェックのバイパス権限が割り当てられています。

- 「 BUILTIN\Administrators 」
- 「 BUILTIN\Power Users 」のようになります
- 「 BUILTIN\Backup Operators 」のようになります
- 「 BUILTIN\Users 」です
- 「みんな」

これらのいずれかのグループのメンバーにトラバースチェックのバイパスを許可したくない場合は、グループからこの権限を削除する必要があります。

CLI を使用して SVM のローカル SMB ユーザおよびグループのトラバースチェックのバイパスを設定する場

合は、次の点に注意する必要があります。

- カスタムのローカルグループまたはドメイングループのメンバーにトラバースチェックのバイパスを許可する場合は、そのグループに「すべてのグループ」権限を追加する必要があります。
- 個々のローカルユーザまたはドメインユーザにトラバースチェックのバイパスを許可し、そのユーザがその権限を持つグループのメンバーでない場合は、そのユーザアカウントに「すべてのグループ」権限を追加できます。
- ローカルまたはドメインのユーザまたはグループに対するトラバースチェックのバイパスを無効にするには、「一時的に」権限を削除します。

> 指定されたローカルまたはドメインのユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスを無効にするには、「 Everyone 」グループから「 S ekleygeble` 」権限も削除する必要があります。

ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します

ボリュームでの SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを設定します

SMB 共有のアクセス制御リストを作成

ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護

サポートされる権限のリスト

ローカルまたはドメインのユーザまたはグループに権限を追加します

# ユーザまたはグループにディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

トラバースするディレクトリに対する権限がない場合でも、ファイルへのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできるようにするには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のローカル SMB ユーザまたはグループに「ショート」権限を追加します。デフォルトでは、ユーザはディレクトリのトラバースチェックをバイパスできます。

作業を開始する前に

- SVM 上に SMB サーバが存在している必要があります。
- ローカルユーザとローカルグループの SMB サーバオプションが有効になっている必要があります。
- 「ユーザー・グループ」権限を追加するローカルまたはドメインのユーザーまたはグループがすでに存在している必要があります。

ドメインユーザまたはグループへの権限の追加時、 ONTAP では、ドメインコントローラに接続してそのドメインユーザまたはグループを検証することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. 「特権ユーザ」権限をローカルまたはドメインユーザまたはグループに追加して、トラバースチェックのバイパスを有効にします。「 vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name -user-or-group-name name _-privileges SeChangeNotifyPrivilege

   '-user-' または -group-name' パラメータの値は ' ローカル・ユーザまたはグループ ' あるいはドメイン・ユーザまたはグループです

2. 指定したユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスが有効になっていることを確認します。 vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name _-user-or-group-name name `
   _

次のコマンドでは、 "EXAMPLE\eng" グループに属するユーザが、グループに "S eStrong" 権限を追加することで、ディレクトリのトラバースチェックをバイパスできるようにします。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege
```

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止する

# ユーザまたはグループに対してディレクトリのトラバースチェックのバイパスを禁止します

トラバースするディレクトリに対する権限がユーザにない場合に、ファイルへのパスに含まれるすべてのディレクトリをユーザがトラバースできないようにするには、Storage Virtual Machine （ SVM ）のローカル SMB ユーザまたはグループから「すべての UNIX ユーザまたはグループ」権限を削除します。

権限を削除する対象となるローカルまたはドメインのユーザまたはグループがすでに存在している必要があります。

ドメインのユーザまたはグループの権限を削除する場合、 ONTAP でそれらのユーザやグループを検証するために、ドメインコントローラに接続することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. トラバースチェックのバイパスを禁止します。 vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name name _—privileges SeChangeNotifyPrivilege

   このコマンドを実行すると、「 -user-or-group-name 」パラメータの値で指定したローカルまたはドメインのユーザまたはグループから「 UNIX ユーザまたはドメイングループ」の権限が削除されます。

2. 指定したユーザまたはグループに対してトラバースチェックのバイパスが無効になっていることを確認します。 vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name _-user-or-group-name name

`

次のコマンドを実行すると、「 EXAMPLE\eng 」グループに属するユーザに対して、ディレクトリのトラバースチェックのバイパスが禁止されます。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges
SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           -
```

ユーザまたはグループに対するディレクトリのトラバースチェックのバイパスを許可する

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。