# 配置本地 UNIX 用户和组

ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-config/configure-local-unix-users-groups-concept.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置本地 UNIX 用户和组 . . . . . 1
配置本地 UNIX 用户和组概述 . . . . . 1
创建本地 UNIX 用户 . . . . . 1
从 URI 加载本地 UNIX 用户 . . . . . 1
创建本地 UNIX 组 . . . . . 2
将用户添加到本地 UNIX 组 . . . . . 3
从 URI 加载本地 UNIX 组 . . . . . 3

# 配置本地 UNIX 用户和组

## 配置本地 UNIX 用户和组概述

您可以在 SVM 上使用本地 UNIX 用户和组进行身份验证和名称映射。您可以手动创建 UNIX 用户和组，也可以通过统一资源标识符（ Uniform Resource Identifier ， URI ）加载包含 UNIX 用户或组的文件。

默认情况下，集群中本地 UNIX 用户组和组成员的组合上限为 32 ， 768 。集群管理员可以修改此限制。

## 创建本地 UNIX 用户

您可以使用 `vserver services name-service unix-user create` 命令创建本地 UNIX 用户。本地 UNIX 用户是指您在 SVM 上创建的 UNIX 用户，该用户作为 UNIX 名称服务选项，用于处理名称映射。

步骤

1. 创建本地 UNIX 用户：

   `vserver services name-service unix-user create -vserver` *`vserver_name`* `-user` *`user_name`* `-id` *`integ`* `-primary-gid` *`integ`* `-full-name` *`full_name`*

   ` -user *user_name*` 指定用户名。用户名长度不能超过 64 个字符。

   ` -id *intege*` 指定您分配的用户 ID 。

   ` -primary-gid *intege*` 指定主组 ID 。此操作会将用户添加到主组。创建用户后，您可以手动将该用户添加到任何所需的其他组。

以下命令会在名为 vs1 的 SVM 上创建一个名为 johnm （全名为 "John Miller" ）的本地 UNIX 用户。用户的 ID 为 123 ，主组 ID 为 100 。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

## 从 URI 加载本地 UNIX 用户

除了在 SVM 中手动创建单个本地 UNIX 用户之外，您还可以通过统一资源标识符（ Uniform Resource Identifier ， URI ）（`vserver services name-service unix-user load-from-uri` ）将本地 UNIX 用户列表加载到 SVM 中来简化此任务。

步骤

1. 创建一个包含要加载的本地 UNIX 用户列表的文件。

此文件必须包含 UNIX ` /etc/passwd` 格式的用户信息：

` 用户名：密码： user_ID ： Group_ID ： full_name_`

此命令会丢弃 ` *password*` 字段的值以及 ` Full_name_` 字段（` *HOME_DIRECTORY*` 和 ` *shell*` ）后面的字段值。

支持的最大文件大小为 2.5 MB 。

2. 验证此列表是否不包含任何重复信息。

   如果此列表包含重复条目，则加载此列表将失败并显示错误消息。

3. 将文件复制到服务器。

   存储系统必须可通过 HTTP ， HTTPS ， FTP 或 FTPS 访问此服务器。

4. 确定文件的 URI 。

   此 URI 是您为存储系统提供的地址，用于指示文件的位置。

5. 从 URI 将包含本地 UNIX 用户列表的文件加载到 SVM 中：

   `vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver` *`vserver_name`* `-uri { ftp_http_FTPS_https } : //`*`uri`* `-overwrite { true_false }`

   ` 覆盖` `{true } false }` 指定是否覆盖条目。默认值为 `false` 。

以下命令会将 URI ` ftp://ftp.example.com/passwd` 中的本地 UNIX 用户列表加载到名为 vs1 的 SVM 中。SVM 上的现有用户不会被 URI 中的信息覆盖。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

# 创建本地 UNIX 组

## 您可以使用 `vserver services name-service unix-group create` 命令创建 SVM 本地的 UNIX 组。本地 UNIX 组用于本地 UNIX 用户。

步骤

1. 创建本地 UNIX 组：

   `vserver services name-service unix-group create -vserver` *`vserver_name`* `-name` *`group_name`* `-id` *`intege`*

   ` -name` *`group_name`*` 指定组名称。组名称长度不能超过 64 个字符。

   ` -id` *`intege`*` 指定您分配的组 ID 。

以下命令会在名为 vs1 的 SVM 上创建一个名为 eng 的本地组。此组的 ID 为 101 。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

# 将用户添加到本地 UNIX 组

## 您可以使用 `vserver services name-service unix-group adduser` 命令将用户添加到 SVM 本地的补充 UNIX 组中。

步骤

1. 将用户添加到本地 UNIX 组：

`vserver services name-service unix-group adduser -vserver` *`vserver_name`* `-name` *`group_name`* `-username` *`user_name`*

` 名称` ` group_name_` 指定要将用户添加到的 UNIX 组的名称以及该用户的主组的名称。

以下命令会将名为 max 的用户添加到名为 vs1 的 SVM 上名为 eng 的本地 UNIX 组：

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

# 从 URI 加载本地 UNIX 组

## 除了手动创建单个本地 UNIX 组之外，您还可以使用 `vserver services name-service unix-group load-from-uri` 命令从统一资源标识符（ Uniform Resource Identifier ， URI ）将本地 UNIX 组列表加载到 SVM 中。

步骤

1. 创建一个包含要加载的本地 UNIX 组列表的文件。

   此文件必须包含 UNIX ` /etc/group` 格式的组信息：

   ` 组名称：密码： Group_ID ：逗号分隔列表用户 _`

   此命令会丢弃 ` *password*` 字段的值。

   支持的最大文件大小为 1 MB 。

   组文件中每行的最大长度为 32 ， 768 个字符。

2. 验证此列表是否不包含任何重复信息。

此列表不得包含重复条目，否则加载此列表将失败。如果 SVM 中已存在条目，则必须将 ` -overwrite` 参数设置为 `true` 以使用新文件覆盖所有现有条目，或者确保新文件不包含与现有条目重复的任何条目。

3. 将文件复制到服务器。

   存储系统必须可通过 HTTP ， HTTPS ， FTP 或 FTPS 访问此服务器。

4. 确定文件的 URI 。

   此 URI 是您为存储系统提供的地址，用于指示文件的位置。

5. 从 URI 将包含本地 UNIX 组列表的文件加载到 SVM 中：

   `vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver` *`vserver_name`* `-uri { ftp_http_FTPS_https } : //`*`uri`* `-overwrite { true_false }`

   ` 覆盖` `{true } false }` 指定是否覆盖条目。默认值为 `false` 。如果将此参数指定为 `true` ，则 ONTAP 会将指定 SVM 的整个现有本地 UNIX 组数据库替换为您正在加载的文件中的条目。

以下命令会将 URI ` ftp://ftp.example.com/group` 中的本地 UNIX 组列表加载到名为 vs1 的 SVM 中。SVM 上的现有组不会被 URI 中的信息覆盖。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.